# 静电屏蔽

# 导体空壳

- 导体空壳一般分为两类
  - 壳内没有带电体
  - 壳内有带电体

讨论两类空壳在静电平衡时的电场、电势和电荷分布,只讨论达到平衡的情况,不考虑动态问题。

## 1、实心导体

电荷分布在导体表面,导体内部场强处处为零。

## 2、空壳导体


(1) 壳内无带电体:

电荷分布在导体表面,导体内部及壳体的内表面处处无净电荷。空壳内处处E=0,空壳内处处电势相等

——和实心导体一样。

# 壳内无带电体

• 证明: 作Gauss面如图



$$\Phi_{E} = \iint_{S \not \vdash} \overrightarrow{E} \cdot d\overrightarrow{S} = 0$$

必然会有电力线起始于内 表面上带正电荷处, 内表面不是等势面 导体也不是等势体 ,矛盾

$$S$$
面内 $\sum q = 0$ 

内表面电荷代数和为零?

内表面无电荷 
$$\sum_{q=0}$$
  $\Longrightarrow$   $\sigma_{e/\!\!p}=0$ 


$$\sigma_{e
eta}=0$$

#### (2) 壳内有带电体:

壳体内表面所带的电量和壳内带电体所带的电量等量 异号,壳体外表面所带的电量由电荷守恒定律决定。

未引入q时

## 放入q后




导体内表面上所带电荷与壳内电荷的代数和 为零


证明: 作Gauss面如图

$$E_{\text{ph}} = 0 \Rightarrow \Phi_E = \iint_{S \text{ph}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$$


$$\sum q = 0 = q + x \Longrightarrow x = -q$$



所以壳体内表面所带的电量和壳内带电体所带的 电量等量异号,壳体外表面所带的电量由电荷守 恒定律决定,壳外导体和电场不影响壳内电场。



壳内电荷的位置不影响 导体外电场



外表面接地,壳 外电场消失。

# 静电屏蔽现象

## 静电平衡状态

不论导体壳本身 是否带电,还是 外界是否存在电 场,都不影响壳 内的场强分布








FIGURE 26-20 A large spark jumps to the car's body and then exits by moving across the insulated left front tire (note the flash there), leaving the person inside unharmed.









## 应用

- •在电子仪器、或传输微弱信号的导线中都常用金属壳或金属网作静电屏蔽。
- •高压设备都用金属导体壳接地做保护





#### 范德格拉夫起电机示意图


#### · 原理:

利用导体处于静电平衡状态时,所带电荷全部分布在导体表面和尖端放电原理,使导体球的表面所带的电荷不断增加,从而使导体球和地之间的电势差U不断增大。

• 静电加速器能量:最高能量为几十Mev

例: 在内外半径分别为 $R_1$ 和 $R_2$ 的导体球壳内,有一个半径为r 的导体小球,小球与球壳同心,让小球与球壳分别带上电荷量q和Q。试求:

- (1) 小球的电势U<sub>r</sub>, 球壳内、外表面的电势;
- (2) 小球与球壳的电势差;
- (3) 若球壳接地,再求小球与球壳的电势差。



## 均匀带电球面的电势分布

$$U = \begin{cases} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{R} & r < R \\ \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{r} & r > R \end{cases}$$

R P


电场形式取决于场点在面内还是面外

解: (1) 由对称性可以肯定,小球表面上和球壳内外表面上的电荷分布是均匀的。小球上的电荷q将在球壳的内外表面上感应出-q和+q的电荷,而Q只能分布在球壳的外表面上,故球壳外表面上的总电荷量为q+Q。利用电势叠加原理,小球和球壳内外表面的电势分别为

$$U_{r} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \left( \frac{q}{r} - \frac{q}{R_{1}} + \frac{q + Q}{R_{2}} \right)$$

$$U_{R_{1}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \left( \frac{q}{R_{1}} - \frac{q}{R_{1}} + \frac{q + Q}{R_{2}} \right) = \frac{q + Q}{4\pi\varepsilon_{0}R_{2}}$$

$$U_{R_{2}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \left( \frac{q}{R_{2}} - \frac{q}{R_{2}} + \frac{q + Q}{R_{2}} \right) = \frac{q + Q}{4\pi\varepsilon_{0}R_{2}}$$



球壳内外表面的电势相等。

#### (2) 两球的电势差为

$$U_r - U_R = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \left( \frac{1}{r} - \frac{1}{R_1} \right)$$

(3) 若外球壳接地,则球壳外表面上的电荷消失q+Q=0。两球各个的球面的电势分别为

$$U_r = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \left( \frac{1}{r} - \frac{1}{R_1} \right) \qquad U_{R_1} = U_{R_2} = 0$$

两球的电势差仍为

$$U_r - U_R = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \left( \frac{1}{r} - \frac{1}{R_1} \right)$$

由结果可以看出,不管外球壳接地与否,两球的电势差恒保持不变;

如果两球用导线相连或小球与球壳相接触,则不论q是正是负,也不管球壳是否带电,电荷q总是全部迁移到球壳的外边面上,直到 $U_r$ - $U_R$ =0为止。

# 课下思考: 引力能否屏蔽?

# 课下作业

如图所示,在金属球A内有两个球形空腔,此金属球整体不带电,在两空腔中心各放置一个点电荷q1和q2。此外在金属球A之外远处放置一个点电荷q(q至A中心的距离为r远大于球A的半径R).

求①作用在A、q1、q2、q四物体上的静电力是多少?②点电荷q和点电荷q1、q2的静电力分别是多少?

