# 勃生电劲势

#### 1. 在磁场中运动的导线内的感应电动势


由于导体运动而产生的感应电动势,称为动生电动势。

$$d\Phi = \vec{B} \cdot d\vec{S} = Bl dx$$

$$\varepsilon_{i} = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$$

$$= -Bl\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$$

$$= -Blv$$



取顺时针方向为 回路的绕行正方向

#### 动生电动势一般定义

在一般情况下,磁场可以不均匀,导线在磁场中运动时各部分的速度也可以不同, $\vec{v}$ 、 $\vec{B}$  和也可以不相互垂直,这时运动导线内总的动生电动势为  $\mathcal{E}_i = \begin{bmatrix} \vec{v} \times \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{l} \end{bmatrix}$ 

 $\mathcal{E}_i$  为正时,表示电动势方向顺着 $\mathbf{dl}$ 的方向; 为负时,则表示电动势的方向逆着 $\mathbf{dl}$ 的方向。

对于闭合回路  $\varepsilon_i = \oint_L (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$ 

#### 动生电动势是外力通过洛仑兹力驱动载流子定向运动产生的。


当导线AB以速度 $\vec{v}$  向右运动时,导线内每个自由电子也就获得向右的定向速度 $\vec{v}$ ,由于导线处在磁场中,自由电子受到的洛仑兹力为

$$\vec{F} = -e\vec{v} \times \vec{B}$$

若以 於表示非静电场强,


$$\vec{E}_k = \vec{v} \times \vec{B}$$

$$\varepsilon_{i} = \int_{A}^{B} \vec{E}_{k} \cdot d\vec{l}$$
$$= \int_{A}^{B} (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$



则有
$$-e\vec{E}_{k} = -e\vec{v} \times \vec{B}$$

电动势的方向—右手定则: 拇指为导线运动方向, 磁力线掌心穿过,四指方向 为动生电动势的方向。



动生电动势

$$\varepsilon_i = \oint \vec{E}_K \cdot d\vec{l}$$


发电机就是动生电动势的应用

#### 动生电动势的做功

考虑回路中感生电流的电流强 度为I,在时间段dt,动生电动 势做功为

$$dW = \varepsilon_i I \, \mathrm{d} t$$
$$= -I \, \mathrm{d} \Phi$$

$$\varepsilon_i = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$$



#### 外力的做功

通电导体棒AB在磁场中受到的安培力大小,F = IlB方向向左。为了使导体棒匀速向右运动,必须有外力 $F_M$ 与 $F_m$ 平衡,它们大小相等,方向相反。

设对载流导线AB 段施以力 F'=F=IlB ,使其匀速地向右运动。

$$dA = \vec{F}' \cdot d\vec{x}$$


$$= IlB dx$$

$$= IB dS = I d\Phi$$

$$dW = I d\Phi$$

这正好与动生电动势所做的功大小相等。


## 思考:动生电动势是外力通过洛仑兹力驱动载流 子定向运动产生的,洛仑兹力是否做功?



洛仑兹力不做功!

#### 如何解释洛仑兹力不做功?

电子随导线以速度  $\bar{v}$  运动,受到洛仑兹力 $\bar{f} = e\bar{v} \times \bar{B}$  的作用,获得速度  $\bar{v}'$ ,而  $\bar{v}'$  的存在使电子还受到垂直于导线的  $\bar{f}' = e\bar{v}' \times \bar{B}$  的作用,且其 受合力和合速度分别为  $\bar{F}$ 和 $\bar{V}$  。



所以洛仑兹力合力的功率为:

$$\vec{F} \cdot \vec{V} = (\vec{f} + \vec{f}') \cdot (\vec{v} + \vec{v}') = \vec{f} \cdot \vec{v}' + \vec{f}' \cdot \vec{v} + \vec{f} \cdot \vec{v} + \vec{f}' \cdot \vec{v}'$$

$$\therefore \vec{f}' \cdot \vec{v} = e\vec{v}' \times \vec{B} \cdot \vec{v} = e\vec{v} \cdot \vec{v}' \times \vec{B} = e\vec{v} \times \vec{v}' \cdot \vec{B} \qquad \vec{f} \cdot \vec{v} = \vec{f}' \cdot \vec{v}' = 0$$


$$= -e\vec{v}' \times \vec{v} \cdot \vec{B} = -e\vec{v}' \cdot \vec{v} \times \vec{B} = -e\vec{v} \times \vec{B} \cdot \vec{v}' = -\vec{f} \cdot \vec{v}'$$

$$\vec{F} \cdot \vec{V} = 0$$

所以洛仑兹力合力的功为零

## $-\vec{f}' \cdot \vec{v} = \vec{f} \cdot \vec{v}'$

为使自由电子按  $\bar{v}$  的方向匀速运动,必须有外力作用在电子上,可写作  $\bar{f} \cdot \bar{v}' = \bar{f}_{\mu} \cdot \bar{v}$  。 洛仑兹力合力的功为零,实质表示洛仑兹力是一个能量转换者,(1)接受外力的功(2)驱动电荷运动做功。机械能转化为电能。



#### 小结:

动生电动势是外力通过洛仑兹力驱动载流子定向运动产生的。

洛仑兹力的作用并不提供能量, 而只是传递能量, 即外力克服洛仑兹力的一个分量 所作的功,通过另一个分量转变成导体的动 生电动势。它是完全符合能量守恒和转换这 一普遍规律, 动生电动势的能量是由外部机 械能提供的。

#### 动生电动势的计算方法:


(1) 在磁场中运动(平动或转动)的线圈或闭合导体回路产生的电动势,通常可直接利用法拉弟电磁感应定律 计算,较为方便;  $\epsilon_i = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$ 

(2)一段在磁场中运动的导体产生的动生电动势, 更多地利用动生电动势定义公式来计算。具体计算步骤为:

$$\varepsilon_i = \int_L \vec{v} \times \vec{B} \cdot d\vec{l}$$


- a 由题意作出示意图,在运动导体上取一线元dl;
- b 在图中标出导体线元的运动方向v、线元所在处的磁感应强度B的方向,并标出v与B的夹角以及( $v\times B$ )与dl之间的夹角。
- $\mathbf{c}$  写出该线元所产生的动生电动势的表达式;  $\varepsilon_i = \int_{L} \vec{v} \times \vec{B} \cdot d\vec{l}$
- d 确定积分上、下限,统一积分变量对整个导体积分;
- e 根据积分的结果,确定电动势的方向。

电动势的方向—右手定则: 拇指为导线运动方向,磁力 线掌心穿过,四指方向为动 生电动势的方向。



## 2. 在磁场中匀速转动的线圈内的感应电动势

设矩形线圈ABCD 的匝数为N,面积为S, 使这线圈在匀强磁场中 绕固定的轴线00转动, 磁场 00′ 与 й 轴垂直。 当 t=0 时,  $\vec{e}_n$  与  $\vec{b}$  之 间的夹角为零,经过时 间 t ,  $\vec{B}$  与  $\vec{e}_n$  之间的夹 角为  $\theta$  。



$$\Phi = BS\cos\theta$$
  $\varepsilon_i = -N\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = NBS\sin\theta\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}$ 

$$\varepsilon_i = -N \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = NBS \sin\theta \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}$$


$$\because \theta = \omega t$$

$$\therefore \varepsilon_i = NBS\omega \sin \omega t$$


$$\diamondsuit NBS\omega = \varepsilon_0$$

则
$$\varepsilon_i = \varepsilon_0 \sin \omega t$$

$$I = I_0 \sin(\omega t - \varphi)$$



在匀强磁场内转动的线圈中所产生的电动 势是随时间作周期性变化的,这种电动势称为 交变电动势。在交变电动势的作用下,线圈中 的电流称为交变电流。 交变电动势和交变电流



1 长为L的铜棒在磁感强度为  $\vec{B}$  均匀磁场中,以角速度  $\omega$  与磁场方向垂直的平面内绕棒的一端O匀速转动,如图所示,求棒中的动生电动势。

解在铜棒上距O点为l处取线元 $d\bar{l}$ ,其方向沿0指向A,其运动速度的大小为 $v=\omega l$ 。显然 $\vec{v}$ 、 $\vec{B}$ 、 $d\bar{l}$ 相互垂直, $d\bar{l}$ 上的动生电动势为

 $\mathbf{d}\,\varepsilon_i = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \mathbf{d}\,\vec{l} = -vB\,\mathbf{d}\,l$ 

由此可得金属棒上总电动势为


和课本结 果比较

$$\varepsilon_i = \int_L d\varepsilon_i = -\int_0^L Bv dl = -\int_0^L B\omega l dl = -\frac{1}{2}B\omega L^2$$
 因为  $\varepsilon_i < 0$ ,所以  $\varepsilon_i$ 的方向为 $A \rightarrow 0$ ,即 $O$ 点电势较高.

2. 如图所示,一长为L的金属棒OA与载有电流I的无限长直导线共面,金属棒可绕端点O在平面内以角速度 $\omega$ 匀速转动。试求当金属棒转至图示位置时(即棒垂直于长直导线),棒内的感应电动势。

解 无限长直导线在金属棒转动 平面内激发的磁场是非均匀的, 方向垂直纸面

在金属棒上沿*OA*方向任取一线元*dl*, *dl*至*O*点距离为*l*, 距无限长直导线距离为*r*, 由无限长直载流导线产生磁场的公式可知,该处的磁感应强度大小为



$$\boldsymbol{B} = \frac{\mu_0 \boldsymbol{I}}{2\pi r} \qquad (方向垂直纸平面向外)$$

当棒旋转至图示位置时,金属OA上各线元的速度方向均垂直各线元沿平面向上,其夹角  $\theta = \frac{\pi}{2}$ 

 $(v \times B)$ 的方向沿 OA方向,即 $(v \times B)$ 与dl 间夹角为零。由于线元 dl 速度大小 $v = \omega l$  所以dl上的动生电动势大小为

$$d\varepsilon = (v \times B) \cdot dl = (vB \sin \frac{\pi}{2}) \cos 0^{0} dl = \omega B l dl$$

金属棒上总的动生电动势大小为

$$\varepsilon_{OA} = \int_{L} d\varepsilon = \int_{L} (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l}$$
$$= \int_{0}^{L} \omega \mathbf{B} \mathbf{l} d\mathbf{l} = \int_{0}^{L} \frac{\omega \mu_{0} \mathbf{I}}{2\pi \mathbf{r}} \mathbf{l} d\mathbf{l}$$


在上式中,r,l均为变量,必须先统一变量后才能进行积分,由图示可知,l = r - b, dl = dr,将其代人上式故

$$\varepsilon_{OA} = \int_{b}^{b+L} \omega \frac{\mu_0 I}{2\pi r} (r - b) dr = \frac{\mu_0 \omega I}{2\pi} \int_{b}^{b+L} \frac{(r - b)}{r} dr$$
$$= \frac{\mu_0 \omega I}{2\pi} (L - b \ln \frac{b + L}{b})$$

由 $\mathcal{E}_{OA}$  > $\mathbf{0}$ 或由( $v \times B$ )可知,电动势 $\mathcal{E}_{OA}$  的方向从O 指向A,即A点电势高。

课堂练习:一个直角三角形线圈的AB边长为a,BC边长为a/2,以匀角速度ω绕AC边旋转,如图所示,均匀磁场B与转轴AC垂直,求AB之间的随时间变化的电势差。


$$\varepsilon_{AB} = \int_{A}^{B} (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot dl$$
$$= \frac{\sqrt{3}}{8} Ba^{2} \omega \sin \omega t$$



## 思考: 洛仑兹力是否永远不做功?

### 思考:安培力是否做功?

• 发电机、电磁船、电磁炮



霍尔电场作用在正离子背景和电子上的力大小相等, 方向相反,正好抵消。

安培力是洛仑兹力作为外力通过霍尔电场力转化的对整个导线(正离子背景)的力。

## 安培力作功

- 1. 洛仑兹力是磁场对(运动)<u>带电粒子的(微观)作用力</u>, 对(运动)带电粒子是没有做功的,
- 2. 安培力是磁场对(静止或运动)导体的(宏观)作用力,由于导体中带电粒子的运动受到洛仑兹力的作用,导体将会运动,宏观表现为导体受安培力而作与安培力方向相同的运动,从而安培力做功。
- 3. 安培力所做的功,并不是对(运动)带电粒子而言的, 而是对导体而言的。
- 4. 安培力是洛仑兹力的宏观表现,洛仑兹力对带电粒子不做功,安培力当然也对(运动)带电粒子不做功。实际上,安培力对(运动)带电粒子是否做功的说法是没有意义的,因为安培力根本不是作用在(运动)带电粒子上! 安培力是作用在定向运动带电粒子的所在载体(导体)上的,洛仑兹力对(运动)带电粒子不做功,宏观表现下安培力对带电粒子载体做功,两者没有矛盾。

## 课下作业

1、一个正三角线圈的每个边电阻为R,边长为a,以常匀角速度绕AB边旋转,如图所示,均匀磁场B与转轴AB垂直,求线圈每两个顶点(AC、BC、BA)之间的随时间变化的电势差。

2, 6.2.3

3, 6.3.7

