

Programação de Software Básico – Linguagem Assembly -Vetores

MATA49

Prof. Babacar Mane

2021.1 - Aula 3

Conteúdo

Definição

Acesso

Escrita

Definição

É uma lista em um bloco de memória contínuo

- Cada elemento tem o mesmo tipo, ou seja o mesmo número de bytes
- Podem armazenar qualquer tipo de dado (char, inteiro, float...)

- Definição
- ☐ As "strings" também são vista como vetores
 - Vetores de caracteres

- Cada posição do vetor armazena um caractere
- As "strings" são comumente definidas como vetores de bytes

□ Definição

- Os vetores podem ser definidos com seus valores inicializados ou não-inicializados
- Deve-se declarar os valores de cada elemento (inicializados) ou o número de posições (não inicializados)
 - Informando qual o tipo (byte, word, double word, quadword...)
- Podem ser declarados nos segmentos .data e .bss

Definição

```
segment .data
   ; define array of 10 double words initialized to 1,2,..,10
                dd 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
   ; define array of 10 words initialized to 0
                dw 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   a2
   ; same as before using TIMES
   a3
           times 10 dw 0
   ; define array of bytes with 200 0's and then a 100 1's
               times 200 db 0
   a4
                times 100 db 1
10
11
   segment .bss
   ; define an array of 10 uninitialized double words
   a5
                resd 10
   ; define an array of 100 uninitialized words
   a6
                resw
                      100
```

Office

□ Exemplos:

Offset	Value	
0000:	10	
0001:	20	
0002:	30	
0003:	40	

vetor1 db 10,20,30,40	vetor1	db	10,20	0,30	,40
-----------------------	--------	----	-------	------	-----

Tipo: Byte

Offset	value
0000:	1
0002:	2
0004:	3
0006:	4
0008:	5

17-1---

vetor2 dw 1,2, 3, 4, 5

Tipo: Word

Offset	Value
0000:	1
0004:	2
0008:	3
000C:	4
0010:	5

vetor3 dd 1,2, 3, 4, 5

Tipo: Double word

□ Acesso

- O acesso aos elementos do vetor pode ser computado a partir de três dados:
 - O endereço da primeira posição do vetor
 - O número de bytes de cada elemento
 - O índice do elemento
- Assim com em C, o índice da primeira posição do vetor é convencionada como 0.

☐ Acesso:

 Acesso não é feito como na maioria das linguagens de alto nível (array1[2], array2[4])


Acesso:

- elemeto_array = [<variavel> + <numero_bytes>]
- <variavel>: guarda o endereço inicial do vetor
- <numero_bytes>: um inteiro que indica o deslocamento
- Não restringe acesso além do final do vetor

Programação de Software Básico

Vetores

☐ Acesso:



db 5, 4, 3, 2, 1 ; array de bytes

□ Acesso: - Considere os vetores abaixo

array1

```
array2 dw 5, 4, 3, 2, 1; array de words
                            ; al = array1[0]
      al, [array1]
mov
                             ; al = array1[1]
      al, [array1 + 1]
mov
mov [array1 + 3], al
                             ; array1[3] = al
      ax, [array2]
                             ; ax = array2[0]
mov
      ax, [array2 + 2]
                             ; ax = array2[1] (NOT array2[2]!)
mov
                             ; array2[3] = ax
      [array2 + 6], ax
mov
      ax, [array2 + 1]
                             ; ax = ??
mov
```

■ Escrita: - Exemplo

```
section .bss
   vetor resd 30
section .text
   mov ebx, 0
   mov ecx, 30
lp:
   call read_int
   mov [vetor+ebx], eax
   add ebx, 4
loop lp
```

section .bss

buffer: resb 64 ;reserve 64 bytes

wordvar: resw 1 ;reserve a word

Realarray: resq 10 ;array of ten reals

Exercício:

 Escreva um programa em assembly que inverte os dados armazenados no vetor1 em um segundo vetor (vetor2 não inicializado)

Ex: vet1 = $[1, 2, 3, 4, 5] \rightarrow \text{vet2} = [5,4,3,2,1]$ vetor1 dw 1, 2, 3, 4, 5 vetor2 resw 5



Programação de Software Básico – (operações aritméticas) CBW, CWD, ou CDQ

MATA49

Prof. Babacar Mane

2021.1 – Aula extra

- São instruções para estender o sinal de números inteiros
- CBW (convert byte to word)
 - Estende o sinal do AL para o AH
 - Exemplo:
 - MOV AL, 9Bh; -101
 - CBW ;AH = FF9Bh = -101
- CWD (convert word to double word)
 - Estende o sinal de AX para DX
 - Exemplo: MOV AX, FF9Bh
 - CWD ;DX:AX = FFFFFF9Bh

- São instruções para estender o sinal de números inteiros
- CDQ (convert doubleword to quadword)

- Estende o sinal do EAX para o EDX
- Exemplo:
- MOV EAX, FFFFF9Bh
- CDQ ;EDX:EAX = FFFFFFFFFFFF9Bh

- IDIV
- Para execução do IDIV é necessário estender o sinal do dividendo para conservar o sinal no resto
 - Usaremos CBW, CWD, ou CDQ
- Exemplo:

MOV AL, -48

CBW; Sinal estendido em AH

MOV BL, 5

IDIV BL; AL = -9, AH = -3 o resto

- IDIV
- Exemplo:

MOV AX, -5000

CWD ;estende o sinal para DX

MOV BX, 256

IDIV BX; AX = -19 (DX=-136 resto)

Exercícios:

```
a) var4 = (var1 * 5) / (var2 - 3);
```

b) var4 = (var1 * -5) / (-var2 % var3);

Exercícios: var4 = (var1 * 5) / (var2 - 3)

MOV EAX, [var1]

MOV EBX, 5

IMUL EBX

MOV EBX, [var2]

SUB EBX, 3

CDQ

IDIV EBX

MOV [var4], EAX

Exercícios: var4 = (var1 * -5) / (-var2 % var3)

MOV EAX, [var2]

NEG EAX

CDQ

IDIV [var3]

MOV EBX, EDX

MOV EAX, -5

IMUL [var1]

CDQ

IDIV EBX

MOV [var4], EAX



MATA49

Prof. Babacar Mane

2021.1 – Aula extra

- 3 categorias de registradores:
 - Registradores de uso gerais
 - Registradores de controle
 - Registradores de segmento

- 3 categorias de registradores:
 - Registradores de uso gerais
 - Registradores de dados (operações aritméticas e logicas)
 - Registradores de base
 - Registradores de Índice

- 3 categorias de registradores:
 - Registradores de uso gerais
 - Registradores de dados (operações aritméticas e lógicas)

2-bit registers		16-bit register	'S
31	16 15 8	7 0	
EAX	АН	AL AX Acci	umulator
EBX	ВН	BL BX Bas	e
ECX	CH	CL CX Cou	nter
EDX	DH	DL DX Date	а

3 categorias de registradores:

- Registradores de uso gerais
 - Registradores de dados (operações aritméticas e lógicas)
 - AX: Acumulador (Input/output e operações aritméticas como multiplicação e divisão – operando fica no EAX, AX ou AL)
 - BX: registrador de base (endereçamento indexado)
 - CX: Contador (ECX, CX) registradores armazenam a contagem de loop em operações iterativas.
 - DX: registrador de dados I/O operações, operações de multiplicação e divisão, junto com AX

3 categorias de registradores:

- Registradores de uso gerais
 - Registradores de base (EIP, ESP, EBP 32 bits)
 - Ponteiro de instrução (IP) ou Contador de programa (PC)
 CS:IP fornece o endereço completo da instrução atual no segmento

ESP

EBP

16 15

SP

BP

de código

SP : Ponteiro de pilha

BP: Ponteiro Base

- 3 categorias de registradores:
 - Registradores de uso gerais
 - Registradores de Índice ESI e EDI (endereçamento indexado e às vezes usado em adição e subtração)
 - Source Index (SI) Índice Fonte (operações sobre "strings")
 - Destination Index (DI) Índice destino (operações sobre "strings")

31	16 15	0
ESI	SI	
EDI	DI	

- 3 categorias de registradores:
 - Registradores de controle: Eflags
 - Registradores de Segmento: são áreas específicas definidas em um programa para conter dados, código e pilha
 - CS (Segmento de Códigos): armazena o endereço inicial do segmento de código
 - DS (Segmento de Dados): armazena o endereço inicial do segmento de dados
 - SS (Segmento de pilha): armazena o endereço inicial da pilha
 - ES (Segmento Extra)



Programação de Software Básico – (Modos de endereçamento)

MATA49

Prof. Babacar Mane

2021.1 – Aula extra