

## Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

# Отчет по лабораторной работе №1 по курсу "Операционные системы"

Тема	Исследование прерывания INT 8h
Студе	ент Морозов Д.В.
Групі	ла <u>ИУ7-52Б</u>
Преп	одаватель Рязанова Н.Ю.

### Листинг кода

Листинги прерывания int 8h и процедуры sub 1

#### Листинг INT8h

```
ı; Вызов процедуры sub_1 (запрет прерываний)
2 020A:0746 E8 0070
                       call sub_1 ; (07B9)
4; Сохранение содержимого регистров ES, DS, AX, DX
5 020A:0749 06
                               push
6 020A:074A 1E
                               push
                                      ds
7 020A:074B 50
                               push
                                      аx
8 020A:074C 52
                               push
                                      d x
10 ; В регистр DS записывается адрес 40h
11 ; адрес области данных BIOS
12 020A:074D B8 0040
13 020A:0750 8E D8
                              mov ax,40h
                              mov ds, ax
14
15 ; В регистр ES записывается адрес Oh
16; (адрес таблицы векторов прерываний)
17 020A:0752 33 CO
                                           ; Zero register
                              xor ax,ax
18 020A:0754 8E CO
                              mov es, ax
20 ; Инкремент младшей части счётчика СВ
21 020A:0756 FF 06 006C inc word ptr ds:timer_low ;
    (0040:006C=817h)
22
23 ; Если младшая часть счетчика СВ == 0,
24 ; то инкремент двух старших байтов СВ
25 ; иначе переходим на loc_1
26 020A:075A 75 04
                              28 ; Инкремент старшей части счётчика СВ
29 020A:075C FF 06 006E inc word ptr ds:timer_hi
    (0040:006E=11h)
зі ; Если два старших байта счетчика СВ == 24
32 ; то сравниваем два младших байта счетчика СВ
зз ; иначе декемент счетчика СВ до отключения моторчика дисковода
34 020A:0760
                  loc_1:
                                           ; xref 020A:075A
```

```
cmp word ptr ds:timer_hi,18h
35 020A:0760 83 3E 006E 18
     (0040:006E=11h)
36 020A:0765 75 15
                                 37
зв ; Если два младших байта счетчика СВ == 176
зэ ; то обнуление счетчика СВ и установка флага прошедших суток
40 ; иначе декемент счетчика времени до отключения моторчика дисковода
                                    cmp word ptr ds:timer_low,0B0h ;
41 020A:0767 81 3E 006C 00B0
     (0040:006C=817h)
42 020A:076D 75 0D
                                                   ; Jump if not equal
                                jne loc_2
44 ; Обнуляем счетчик ( если прошел день )
45 020A:076F A3 006E
                                mov ds:timer_hi,ax
                                                    ; (0040:006E=11h)
46 020A:0772 A3 006C
                                mov ds:timer_low,ax ; (0040:006C=817h)
48; В ячейку 0040:0070 записываем единицу
49 ; (Для фиксации о том , что новый день наступил )
50 020A:0775 C6 06 0070 01
                                   mov byte ptr ds:timer_rolled,1 ;
     (0040:0070=0)
51 020A:077A OC 08
                               or al,8
53 ; Декремент счетчика времени до отключения моторчика дисковода
                                                ; xref 020A:0765, 076D
54 020A:077C
                     loc_2:
55 020A:077C 50
                                push ax
56 020A:077D FE 0E 0040
                                   dec byte ptr ds:dsk_motor_tmr ;
    (0040:0040=0CAh)
57
58 ; Если значени этого счетчика == 0
59 ; то установка флага отключения моторчика и посылка команды в порт на откл
    ючения моторчика
60 020A:0781 75 OB
                                jnz loc_3
                                                   ; Jump if not zero
61 020A:0783 80 26 003F F0
                                    and byte ptr ds:dsk_motor_stat,0F0h ;
     (0040:003F=0)
62 020A:0788 B0 0C
                                mov al,0Ch
63 020A:078A BA 03F2
                                mov dx,3F2h
64 020A:078D EE
                                out dx,al
                                                   ; port 3F2h, dsk0
    contrl output
65
66
67 020A:078E
                     loc_3:
                                               ; xref 020A:0781
68 020A:078E 58
                                 pop ax
70 ; Проверка, установлен ли PF(parity flag) по адресу 0040:0314,
71 ; т.е. разрешен ли ответ на маскируемые прерывания
72; (0100, установлен 2 бит, отвечает за флаг РF, флаг четности)
73 020A:078F F7 06 0314 0004
                                   test word ptr ds:data_12e,4;
    (0040:0314=3200h)
74
```

```
75 ; Если вызов маскируемых прерываний разрешен, переход к вызову int 1Ch (в
  loc_4)
76 020A:0795 75 OC
                              77 020A:0797 9F
                               lahf
                                                 ; Load ah from flags
78 020A:0798 86 E0
                               xchg
                                     ah,al
79 020A:079A 50
                               push
                                      ax
80
81 ; иначе, косвенный вызов 1Ch - как процедуры командой call и переход к
    loc_5
82; (1C * 4 = 70h)
83 020A:079B 26: FF 1E 0070 call dword ptr es:data_4e ;
     (0000:0070=6 ADh)
84 020A:07A0 EB 03
                               jmp short loc_5 ; (07A5)
86 ; вызов пользовательского прерывания по таймеру
                                             ; xref 020A:0795
87 020A:07A3
                   loc_4:
                              int 1Ch ; Timer break (call each
88 020A:07A3 CD 1C
    18.2ms)
89 ; после инициализации системы вектор INT 1Ch указывает на команду IRET
91 ; сброс контроллера прерываний
92 020A:07A5
                   loc_5:
                                             ; xref 020A:07A0
                              call sub_1
                                                ; (07B9)
93 020A:07A5 E8 0011
                                                 ; , ,
94 020A:07A8 B0 20
                              mov al,20h
                                                 ; port 20h, 8259-1
95 020A:07AA E6 20
                              out 20h,al
    int command
96; al = 20h, end of interrupt
98 ; восстановление значений регистров
99 020A:07AC 5A
                               pop dx
100 020A:07AD 58
                               pop ax
101 020A:07AE 1F
                               pop ds
102 020A:07AF 07
                               pop es
104; прыжок в адрес 020А:064С
105 020A:07B0 E9 FE99
                              jmp $-164h
106
107 : ---
108 020A:06AC CF
                   iret ; Interrupt return
```

## Листинг sub 1

```
proc
                 sub_1
                                     near
з ; Сохранение содержимого регистров DS, АХ
4 020A:07B9
                                 push
5 020A:07BA 50
                                 push
                                        аx
 ; В регистр DS загружается адрес 0040:0000 начало области данных BIOS
8 020A:07BB B8 0040
                                 mov ax,40h
9 020A:07BE 8E D8
                                 mov ds, ax
10
11 ; Загрузка АН
12 020A:07C0 9F
                                 lahf
                                                   ; Load ah from flags
13
14 ; Если флаг DF == 0 и старший бит IOPL == 0
15; то сброс флага разрешения прерывания IF в 0040:0314
16 ; иначе запрет маскируемых прерываний инструкцией CLI
17 020A:07C1 F7 06 0314 2400
                                   test word ptr ds:data_12e,2400h;
    (0040:0314=3200h)
                                 18 020A:07C7 75 0C
19
20 ; Сброс флага IF
21 020A:07C9 F0> 81 26 0314 FDFF
                                                            lock and word
    ptr ds:data_12e,0FDFFh ; (0040:0314=3200h)
                                                ; xref 020A:07D6
22 020A:07D0
                    loc_6:
24 ; Восстановление значений флагов
25 020A:07D0 9E
                                 sahf
                                                    ; Store ah into flags
27 ; Восстановление значений регистров
28 020A:07D1 58
                                 pop ax
29 020A:07D2 1F
                                 pop ds
30 020A:07D3 EB 03
                                 jmp short loc_ret_8 ; (07D8)
32 ; Сброс IF, т. е. запрет прерываний с помощью команды cli
33 020A:07D5
                     loc_7:
                                                ; xref 020A:07C7
34 020A:07D5 FA
                                 cli
                                                ; Disable interrupts
 020A:07D6 EB F8
                                 jmp short loc_6 ; (07D0)
36
37 020A:07D8
                    loc_ret_8:
                                                ; xref 020A:07D3
38
з9 ; Выход из программы
40 020A:07D8 C3
                                 retn
                sub_1
                            endp
```

## Схема алгоритма




Рисунок 1 – Схема обработчика прерываний INT 8h




Рисунок 2 – Схема обработчика прерываний INT 8h




Рисунок 3 – Схема обработчика прерываний INT 8h




Рисунок 4 – Схема процедуры sub\_1