# 准稳态测不良导体导热系数和比热

院	系: _	自动化系
班	级: _	自 02 班
学生	姓名: _	彭程
学	号: _	2020011075
组	号: _	单一晚 M
座位	立号:	# 13

# 目录

1	实验名称	2
2	实验目的	2
3	<b>实验原理</b> 3.1 热传导	<b>2</b>
	3.2 一阶导热模型	2
	3.3 热传导方程及解	
4	实验仪器	3
5	实验任务	3
	5.1 实验步骤	3
6	数据处理	4
	6.1 万用表的使用练习	4
	6.2 热导实验准备、器件检查	4
	6.3 温差电动势测量数据	5
7	实验总结	7
8	原始实验数据	8

## 1 实验名称

准稳态测不良导体的导热系数和比热

## 2 实验目的

- 1. 了解准稳态法测不良导体的导热系数和比热的原理,掌握其操作方法;
- 2. 掌握使用热电偶测量温度的方法;

## 3 实验原理

#### 3.1 热传导

由傅里叶定律

$$Q = -\lambda F \frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}$$

可导出

$$q = \frac{Q}{F} = -\lambda \frac{dt}{dx}$$

其中 q 为热流密度,比例系数  $\lambda$  为材料的导热系数 (热导率),符号表示热流方向与温度梯度方向相反。

## 3.2 一阶导热模型

此次试验采用厚度为 2R 的无限大平板模型进行热导率测量,从板的两端面进行功率相同的均匀热流加热,则板内温度分布以中心截面对称。

#### 3.3 热传导方程及解

对应上述模型的一维导热方程:

$$\frac{\partial t(x,\tau)}{\partial \tau} = a \frac{\partial^2 t(x,\tau)}{\partial x^2}$$

初始条件:

$$t(x,\tau)|_{\tau=0}=t_0$$

边界条件:

$$\lambda \frac{\partial t(x,\tau)}{\partial x}\bigg|_{x=R} = q_c, \left. \frac{\partial t(x,\tau)}{\partial x}\right|_{x=0} = 0$$

式中  $0<\mathbf{x}<\mathbf{R},\,\tau>0,\,a=\frac{\lambda}{c\rho}$  为热扩散率, c 与  $\rho$  分别为材料的比热与密度。利用分离变量法可以解出方程的解为:

$$t(x,\tau) - t_0 = \frac{q_c}{\lambda} \left[ \frac{a\tau}{R} - \frac{R^2 - 3x^2}{6R} + R \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2}{\mu_n^2} \cos\left(\mu_n \frac{x}{R}\right) \exp\left(-\mu_n^2 F_0\right) \right]$$

式中  $\mu_n = n\pi, n = 1, 2, 3, \dots$ 

 $F_0 = \frac{a\tau}{R^2}$  为傅里叶数 (无量纲),  $t_0$  为初始温度

经过一定时间, 当  $F_0 = \frac{e\tau}{R^2} > 0.5$  时, 上式中的级数求和项变得很小, 可以化为:

$$t(x,\tau) - t_0 = \frac{q_c R}{\lambda} \left( \frac{a\tau}{R^2} + \frac{x^2}{2R^2} - \frac{1}{6} \right)$$

这种状态叫做准稳态,特点如下:

- (1) 样品表面和中心的温度差  $\Delta t = \frac{q_e R}{2\lambda}$  保持恒定。
- (2) 样品中心升温速率  $\frac{\partial t}{\partial \tau}\Big|_{x=0} = \frac{q_{ca}a}{\lambda R} = \frac{q_c}{c\rho R}$  保持恒定。

据此, 通过测出温度差与升温速率即可测量不良导体的热导率  $\lambda$  和热容 c 。

## 3.4 表面热流密度 qe 的计算和温度差的测量

本实验中温差使用热电偶测量。当热电偶两端 T 和  $T_0$  温度不等时,回路中近似产生温差电动势  $U=k\left(T-T_0\right)$  。本实验中, $k=40\mu V/^{\circ}\mathrm{C}$ 

本实验中热源向两侧均匀散热, 故热流密度表达式为  $q_c = \frac{U^2}{2Fr}$ , U 为薄膜加热电压, F 为薄膜面积, r 为单个加热器的电阻。

## 4 实验仪器

样品台装置:

平行板试样 4 块: 有机玻璃, 长宽 90mm, 厚度 10mm

薄膜加热器 2 片, 加热电压控制在 15-19.9 V 之间

热电偶2只

泡沫绝热体 2 块

函数信号发生器

数字万用表

直流稳压电源

保温杯 (冷端)

换向开关

秒表

电容、电阻、二极管

# 5 实验任务

#### 5.1 实验步骤

- (1) 阅读说明书并练习数字万用表的使用, 测量交流电压有效值及频率、交流信号频率、电阻值 (二端法)、电容及二极管正向导通电压;
- (2) 完成样品台组装。打开直流稳压电源、数字万用表电源并预热一段时间, 在适当预设电压下, 用万用表测量实验前加热电压;

2021 年 12 月 13 日 2020011075

- (3) 用万用表测量并记录热电偶、加热器电阻值, 检查器件是否完好;
- (4) 连接热电偶、换向开关与数字万用表, 组装测温系统, 将热电偶各接点摆放到位;
- (5) 使用温度计测量初始温度  $t_0$  及初始温差  $U_1(t_2t_1)$  、初始中心面温度  $U_2(t_1t_c)$  。接通电源与加热器, 间隔 1 分钟测量  $U_1(t_2t_1)$  与  $U_2(t_1t_c)$ , 共测量约 25 分钟;
- (6) 断开电源并拆下万用表, 测量试验后的加热电压。进行数据处理。

## 6 数据处理

#### 6.1 万用表的使用练习

测量任务	则量任务 测量值		精度	不确定度	完整测量结果			
电阻 R	$10.8458\Omega$	$20 \mathrm{k}\Omega$	0.02+0.004	$0.0030 \mathrm{k}\Omega$	$(10.8458 \pm 0.0030) \mathrm{k}\Omega$			
电容 C	电容 C 0.967μF 2μF		1+0.5	$0.0020 \mu F$	$(0.967 \pm 0.0020) \mu F$			
交流电压 U	0.39372 V	0.39372 V 2 V		0.0018 V	$(0.3937 \pm 0.0018)$ V			
交流信号 f	1000.00Hz 20 Hz - 1kHz		0.01 + 0.003	0.13Hz	$(1000.00 \pm 0.13)$ Hz			
二极管导通电压	正向导通电压 = 0.5713 V							

#### 不确定度计算:

(1) 电阻 R

$$\delta = 0.02\% \times 10.8458 + 0.004\% \times 20 = 0.0030\Omega$$

(2) 电容 C

$$\delta = 1\% \times 0.967 + 0.5\% \times 2 = 0.0020 \mu F$$

(3) 交流电压 U

$$\delta = 0.2\% \times 0.39373 + 0.05\% \times 2 = 0.0018V$$

(4) 交流信号 f

$$\delta = 0.01\% \times 1000.00 + 0.003\% \times 1000 = 0.13Hz$$

# 6.2 热导实验准备、器件检查

### 1. 热电偶

中心面热电偶阻值 / Ω	加热面热电偶阻值 $/\Omega$	中心面冷端热电偶阻值 /Ω	加热面冷端热电偶阻值 /Ω
$3.335\Omega$	$2.556\Omega$	$3.610\Omega$	$3.658\Omega$

- 2. 加热薄膜并联阻值 =  $55.200\Omega$
- 3. 冷端水温 (室温) =  $20.7^{\circ}C$
- 4. 初始加热电压 =17.9987 V , 结束加热电压 =17.9988 V , 平均加热电压 =17.9988V

## 6.3 温差电动势测量数据

$ au(\min)$	0	1	2	3	4	5	6	7	8
中心面 $U_2\left(t_1t_c\right)/mV$	0.004	0.006	0.011	0.025	0.043	0.061	0.092	0.106	0.129
加热面 $U_1\left(t_2t_1\right)/mV$	0.003	0.106	0.144	0.168	0.175	0.184	0.189	0.193	0.193
$ au(\min)$	9	10	11	12	13	14	15	16	17
中心面 $U_2\left(t_1t_c\right)/mV$	0.149	0.173	0.196	0.218	0.243	0.265	0.288	0.311	0.334
加热面 $U_1\left(t_2t_1\right)/mV$	0.193	0.193	0.193	0.193	0.193	0.193	0.193	0.193	0.193
$ au(\min)$	18	19	20	21	22	23	24	25	
中心面 $U_2\left(t_1t_c\right)/mV$	0.357	0.380	0.402	0.425	0.448	0.470	0.492	0.514	
加热面 $U_1\left(t_2t_1\right)/mV$	0.193	0.192	0.192	0.191	0.191	0.191	0.190	0.190	

# 温差电动势U<sub>1</sub>、U<sub>2</sub>随时间变化曲线




图 1: U1、U2 随时间变化曲线




图 2: U1、U2 随时间变化曲线手绘图

2021 年 12 月 13 日 2020011075

从图线中可看出, 大约在第  $7 \min$  后,  $U_1(t_2,t_1)$  加热面与中心面的温差不再发生变化, 可以认为进入准稳态状态。

在准稳态下, 计算加热面与中心面的温差:

$$\Delta t = \frac{U_1(t_2, t_1)}{k} = \frac{193\mu V}{40\mu V/^{\circ}C} = 4.825^{\circ}C$$

计算热流密度:


$$q_c = \frac{U^2}{2Fr} = \frac{17.9988^2}{2 \times 0.09^2 \times 2 \times 55.200} = 181.140 \text{ W/m}^2$$

因此, 导热系数  $\lambda$  计算结果为: (样品厚度  $R=10~\mathrm{mm}$ )

$$\lambda = \frac{q_c R}{2\Delta t} = \frac{181.14 \times 0.01}{2 \times 4.825} = 0.188 W/(m \cdot K)$$

对 7min 后  $U_2$  的图像进行线性拟合,拟合图像如下:





由线性拟合结果可得:

$$\frac{\mathrm{d}U_{2}\left(t_{1},t_{c}\right)}{\mathrm{d}\tau}=0.0228\mathrm{mV/\min}$$

$$\frac{dt}{d\tau} = \frac{1}{k} \frac{dU_2}{d\tau} = 0.570^{\circ} \text{C/min} = 9.50 \times 10^{-3\circ} \text{C/s}$$

因此, 比热 c 计算结果为:  $(\rho=1196~{\rm kg/m^3}, q_c=181.37~{\rm W/m^2})$ 

$$c = \frac{q_c}{\rho R_{\rm dr}^{\rm dt}} = 1.594 \times 10^3 \text{ J/(kg} \cdot K)$$

若认为  $\tau=7$  min 时进入准稳态, 取  $U_2\left(t_1\,t_c\right)=0.106\mathrm{mV}$  温差  $t_1t_c=\frac{U_2\left(t_1t_c\right)}{k}=\frac{0.106}{0.04}=2.65^{\circ}\mathrm{C}$ , 考虑到室温  $t_0=t_c=20.7^{\circ}\mathrm{C}$ ,故进入准稳态时,中心面  $t_1=20.7+2.65=23.35^{\circ}\mathrm{C}$ 

样品内各点温升速率相同且恒定,任意两点之间温差不随时间改变,故加热面与中心面温差不变, $U_1(t_2,t_1)$  保持稳定。根据理论分析,中心面的温升速率  $\frac{\partial t}{\partial \tau}=\frac{q_c}{c\rho R}$  保持不变,故  $U_2(t_1,t_c)$  与  $\tau$  呈线性关系。

清华大学 6 物理实验 B(1)

2021 年 12 月 13 日 2020011075

若将热流密度按照电功率的85%修正,则:

$$\begin{split} q_c &= 85\% \cdot \frac{U^2}{2Fr} = 153.97W/m^2 \\ \lambda &= \frac{q_c R}{2\Delta t} = 0.160W/(m \cdot K) \\ c &= \frac{q_c}{\rho R \frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}\tau}} = 1.355 \times 10^3 J/(kg \cdot K) \end{split}$$

## 7 实验总结

通过本次实验,我学会了准稳态发测不良导体的导热系数和比热,明白了其背后原理,实践了 其操作方法,对于稳态、准稳态、瞬时测导热系数的原理方法有了较为全面的认识。同时还掌握了 热电偶测量温度的原理和接线方法。

由于之情的实验经历和专业上电子实验较多,所以对信号发生器和万用表较为熟悉,所以总体而言本次试验完成的比较顺利,没有遇到太多困难。唯一的问题就是实验前对导热的设备不是太熟悉,导致在接线上出现了一些错误,不过后来及时改正了错误。以后的实验中,需要对仪器设备、测量原理等充分熟悉。科学实验离不开严谨,这应是贯穿操作始终的。

这是本学期最后一次物理实验,在这门课上我收获了很多,最后感谢助教的悉心指导! (原始记录见尾页)

清华大学 7 物理实验 B(1)

#### 原始实验数据 8

准稳态法测量不良导体的导热系数和比热 班级 102 姓名 数形 学号 20200/1075 组号单一版 M 座位号 村13.

#### 零、万用表使用练习:

令、万角农民用练习:									
测量任务	测量值	万用表量程	不确定度计算公式及计算结果	完整测量结果					
电阻 R	10.8458 kΩ	2°kΩ	0.020% × 10.8458 + 0.004% × 20 = 0.003	0 10.8458±0.0030 KD					
电容 C	0-967 MF	2.UF	1% x 0.967 + 0.5% x 2 = 0.020	0.967 = 0.020 UF					
交流电压 U	0.39373 V	2 V	0.2% × 0.39373 + 0.05% × 2=0.0018	3 0.3937±0.0018 V					
交流信号 $f$	1000 ·00 HZ	ikHz	0.01% × 1000 + 0.003% × 1000 = 0.1	B 1000.00 ± 0.13 HZ.					
二极管导		5 E 3 ( F	(7.2.)						
通电压	二极管正成	りす選电位	0.5/13 V						

- 一、热导实验准备、器件检查:
- 1、接线前检测热电偶是否完好:
- 中心面热电偶阻值=3.3350应小于10欧)
- 加热面热电偶阻值=2.5560(应小于10欧)
- 中心面冷端热电偶阻值= 3-61050应小于 10 欧)
- 加热面冷端热电偶阻值=3.658元(应小于10欧)
- 2、两个相同电加热薄膜并联后的阻值= と5.200 Ω
- 3、冷端水温(近似以室温替代) te= 20-7°C・
- 4、直流电源设定加热电压(15~20V),并测量(加热前后各测一次):17.9987V(加热前) 17.9988(加热、后) 二、实验接线,通电前记录  $\tau=0$  时的数据( $U_1$  应小于 10 微伏),通电加热起开始计时、按

时记录数据: 单位:mV

	7, 17								
τ(分钟)	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$U_2(t_1,t_c)$	0.004	0.006	0.011	0.025.	0.043	0.061	0.092	0.106	0.129
$U_1(t_2,t_1)$	0.003	0.106	0.144	0.168	0.175	0.184	0.189	0.193	0.193
τ(分钟)	9	10	11	12	13	14	15	16	17
$U_2(t_1,t_c)$	0.149	0.173	0.196	0.218	0.243	0.265	0.288	0.311	0.334
$U_1(t_2,t_1)$	0.193	0.193	0.193	0.193	0.193	0-193	0.193	0.93	0.193
τ(分钟)	18	19	20	21	22	23	24	25	
$U_2(t_1,t_c)$	0.357	0.380	0.402	0.425	0.448	0.470	0.492	0.514	
$U_1(t_2,t_1)$	0.193	0.192	0.192	0.191	0.191	0.91	0.190	0.190	