# 有到大學

网络技术与应用课程实验报告实验 2: 数据包捕获与分析



学院: 网络空间安全学院

专业: 信息安全-法学

学号: \_\_\_\_2111954\_\_\_\_

# 目录

_,	了解 N	Pcap 的架构	1
<u> </u>	NPcap	的设备列表获取方法、网卡设备打开方法,以及数据包捕获方法	1
(-	一) 获取	设备列表	1
	1.	重要函数原型和参数分析	1
	2.	功能实现结构	2
(_	二)打开	网卡	3
	1.	重要函数原型和参数分析	3
	2.	功能实现	3
(=	三) 数据	包捕获	4
	1.	重要函数原型和参数分析	4
	2.	功能实现	4
三,	NPcap	编程	4
(-	→) Visu	al Studio 2022 和 NPcap 配置	4
(_	二) 项目	源代码	6
(=	三) 输出	结果	10

### 一、了解 NPcap 的架构

NPcap 是 Windows 平台上的一个网络数据包捕获库,它的设计目标是提供高性能的数据包捕获能力,以便开发者可以构建网络监控、数据包分析和网络安全工具,支持 NDIS 6 技术、"只允许管理员 Administrator"访问 Npcap、与 WinPcap 兼容或并存两种模式;支持 Windows 平台的回环数据包采集和发送。

NPcap 主要分为以下几个关键部分:

- 1. NPF 驱动程序(Network Packet Filter): NPF 是 NPcap 的核心组件,是一个运行在 Windows 内核中的内核模式驱动程序。它负责实际的数据包捕获和注入操作。NPF 驱动程序提供高性能的网络数据包捕获功能,允许用户模式应用程序访问网络流量。它实现了 网络数据包的捕获、过滤、注入和分发。
- 2. 用户模式库: NPcap 包括一组用户模式库,这些库用于与 NPF 驱动程序通信并提供易于使用的 API,以便用户模式应用程序可以访问捕获功能。这些库包括 npf.sys、wpcap.dll 和 Packet.dll。通常,应用程序使用这些库来与 NPcap 进行交互,而不需要直接操作内核模式驱动程序。
- 3. wpcap.dll: wpcap.dll 提供与 WinPcap 兼容的 API, 允许大多数使用 WinPcap 的应用程序在 NPcap 上运行而无需修改代码。这有助于应用程序迁移和支持。
- 4. Packet.dll: Packet.dll 是 NPcap 的另一个用户模式库,支持与 NDIS 6.x 驱动程序和 Windows Filtering Platform (WFP) 的集成。这使得 NPcap 可以与 Windows 的网络过滤功能集成,为应用程序提供更多的灵活性和控制权。
- 5. 高级功能: NPcap 提供了一些高级功能,如支持循环捕获模式(Ring Buffer)、多核 CPU 支持、混杂模式、过滤器和数据包注入等。这些功能扩展了 NPcap 的功能,使其适用于各种网络监控、流量分析和网络安全应用。

总之,NPcap 主要分为内核模式的NPF 驱动程序和用户模式的库,它提供了高性能的数据包捕获功能,允许应用程序访问网络流量,并支持各种高级功能,以满足不同类型的网络应用需求。这使NPcap 成为一个强大的工具,用于网络监控、数据包分析、网络安全和其他网络相关任务。

# 二、NPcap 的设备列表获取方法、网卡设备打开方法,以及数据包捕获方法

在使用 NPcap 对数据包进行捕获分析的时候,通常要完成"获取设备列表  $\rightarrow$  打开网络接  $\Box$   $\rightarrow$  获取数据包并分析"几个步骤,我们将在 Visual Studio 2022 中配置使用 NPcap

#### (一) 获取设备列表

#### 1. 重要函数原型和参数分析

- const char \*source: 用于指定捕获源。通常情况下,可以将其设置为 PCAP\_SRC\_IF\_STRING, 表示要获取本地网络接口的列表。你也可以将其设置为其他捕获源, 例如一个网络设备、一个文件或一个远程捕获服务器的地址
- struct pcap\_rmtauth \*auth: 一个指向 pcap\_rmtauth 结构的指针,用于指定远程捕获时的认证信息。如果不需要远程捕获,可以将其设置为 NULL
- pcap\_if\_t \*\*alldevs: 一个指向 pcap\_if\_t 结构的指针的指针,用于接收捕获到的网络接口设备信息。这个参数将由函数填充,以便你可以在后续的代码中使用这些信息
- char \*errbuf: 一个字符数组, 用于存储错误消息。如果在查找网络接口设备时发生错误, 错误消息将被存储在这个缓冲区中, 以便你可以检查并处理错误

- struct pcap\_if \*next: 指向下一个网络接口结构体的指针。如果有多个网络接口,这个字段用于构建一个链表,将它们连接在一起,以便遍历所有可用的网络接口
- char \*name: 一个指向字符数组的指针,用于存储网络接口的名称。这个名称通常用于传递给 pcap\_open\_live() 函数,以打开特定的网络接口
- char \*description: 一个指向字符数组的指针,用于存储网络接口的文本描述信息。这个字段通常提供了有关网络接口的描述,如接口的用途、位置或其他信息。它可以是可读性更好的信息,但不一定是唯一的
- struct pcap\_addr \*addresses: 一个指向 struct pcap\_addr 结构体的指针,用于存储有关 网络接口的地址信息。这个字段可能包括接口的 IPv4 或 IPv6 地址、子网掩码、广播地址 等
- bpf\_u\_int32 flags: 一个整数,表示网络接口的标志。这些标志通常是一些常量,用于表示接口的属性,如是否支持混杂模式、是否支持监听模式等。这些标志可以使用位运算来进行设置和检查

#### 2. 功能实现结构

```
pcap_if_t* allAdapters;// 所有网卡设备保存
char errbuf[PCAP_ERRBUF_SIZE];//错误缓冲区, 大小为256
int index = 1;
// 获取本地机器设备列表, 并打印
//pcap.h抓包库中的函数
if (pcap_findalldevs_ex(PCAP_SRC_IF_STRING, NULL, &allAdapters, errbuf)!=
-1)
```

#### (二) 打开网卡

#### 1. 重要函数原型和参数分析

```
PCAP_AVAILABLE_0_4
PCAP_API pcap_t *pcap_open_live(const char *, int, int, int, char *);
```

- const char \*device: 这是要打开的网络设备的名称或者接口的标识符。你需要提供要捕获数据包的网络接口的名称,例如,"eth0"、"en0"或者"Wi-Fi"等
- int snaplen: 这是捕获的每个数据包的最大长度,通常以字节为单位。例如,如果你将其设置为 65536,则会捕获完整的以太网帧。如果设置得太小,数据包可能会被截断
- int promisc: 这是一个标志,用于指示是否在混杂模式下进行捕获。如果将其设置为非零值,表示启用混杂模式,允许捕获所有经过网络接口的数据包,而不仅仅是目的地址与接口匹配的数据包。如果将其设置为零,表示禁用混杂模式
- int to\_ms: 这是设置捕获超时的参数,以毫秒为单位。如果你希望在某个时间段内捕获数据包,可以设置该值。通常,如果你希望无限期地捕获数据包,可以将其设置为零
- char \*ebuf: 这是用于存储错误消息的缓冲区。如果函数调用失败,错误消息将存储在该缓冲区中。你需要分配足够大的缓冲区以存储可能的错误消息
- 返回值:如果函数成功打开网络设备并返回一个 pcap t结构体指针,否则返回 NULL

#### 2. 功能实现

```
//打开网卡
pcap_t* pcap_handle = pcap_open_live(ptr->name, //设备名称
65536,
//包长度最大值 65536允许整个包在所有mac电脑上被捕获
PCAP_OPENFLAG_PROMISCUOUS, /* 混杂模式*/
1000,
//读超时为1秒
```

errbuf);

//错误缓冲池;//打开网络适配器,捕捉实例,是pcap\_open返回的对象

#### (三) 数据包捕获

#### 1. 重要函数原型和参数分析

```
PCAP_AVAILABLE_0_4
PCAP_API int pcap_loop(pcap_t *, int, pcap_handler, u_char *);
```

- pcap\_t \*: 这是一个指向 pcap\_t 结构的指针,表示一个已打开的抓包会话。可以使用 pcap\_open\_live 或其他类似的函数打开一个网络接口,并将其返回的 pcap\_t 结构传递给 pcap\_loop 以捕获数据包
- int: 这是一个整数参数,用于指定捕获的数据包数量。如果将其设置为负数,如 -1,则表示无限捕获数据包,直到调用者手动停止
- pcap\_handler: 这是一个回调函数,用于处理捕获到的数据包,它是用户定义的函数
- u\_char \*: 这是一个用户定义的指针,通常用于传递自定义数据给回调函数中的 user 参数
- pcap\_loop 函数将在捕获数据包时循环执行回调函数,直到达到指定的捕获数量或用户手动停止。这允许应用程序捕获和处理数据包,进行网络分析和监控等任务

#### 2. 功能实现

```
pcap_loop(pcap_handle, num, ethernet_protocol_packet_callback, NULL);
ethernet_protocol_packet_callback在上面定义,用于处理数据包
```

## 三、NPcap 编程

#### (一) Visual Studio 2022 和 NPcap 配置

- 1. 点击路径"项目 → lab2 设置"
- 2. 在"配置属性  $\rightarrow$  VC++ 目录  $\rightarrow$  包含目录"添加"C:\Program Files\Npcap\npcap-sdk-1.07\Include", 在"配置属性  $\rightarrow$  VC++ 目录  $\rightarrow$  库目录"添加"C:\Program Files\Npcap\npcap-sdk-1.07\Lib"




图 1: VC++ 配置

3. 在"C/C++  $\rightarrow$  预处理器  $\rightarrow$  预处理器定义"添加"WIN32;WPCAP;HAVE\_REMOTE"



图 2: 预处理器配置

4. 在"链接器→常规→附加库目录"添加"C:\Program Files\Npcap\npcap-sdk-1.07\Lib\x64", 在"输入→附加依赖项"添加"wpcap.lib;Packet.lib"




图 3: 链接器常规配置




图 4: 链接器输入配置

#### (二) 项目源代码

```
#include <Winsock2.h>
#include <Windows.h>
#include <iostream>
#include <ws2tcpip.h>
#include "pcap.h"
#include "stdio.h"
#include <time.h>
#include <string>

#pragma comment(lib, "Packet.lib")
#pragma comment(lib, "wpcap.lib")
#pragma comment(lib, "ws2_32.lib")//表示链接的时侯找ws2_32.lib
```

```
#pragma warning( disable : 4996 )//要使用旧函数
  #define WINSOCK DEPRECATED NO WARNINGS
  using namespace std;
  #pragma pack(1)
  struct ethernet_header
      uint8_t DesMAC[6]; //
                           目的地址
                            源网地址
      uint8_t SrcMAC[6];//
      uint16 t FrameType;//
                            帧类型
  };
25
  struct ip header
      uint8_t Header_Length : 4, //首部长度
          Version: 4;
                                               //版本
                                               //服务类型
      uint8_t TOS;
                                       //总长度
      uint16_t Total_Length;
                                               //标识,用于将分片的IP数据包重
      uint16_t Id;
         新组装为完整数据包
                                               //生存时间,指示数据包在网络中
      uint8_t TTL;
         的最大寿命, 以避免在网络中无限循环
      uint8 t Protocol;
                                       //协议类型(TCP/UDP/ICMP)
34
                                       //首部检验和,用于检测IP首部是否损坏
      uint16 t Header Check;
      struct in_addr Ip_Src_Addr; //源IP (struct表示一个32位的IPv4地址)
36
      struct in_addr Ip_Des_Addr; //目的IP
      uint16_t ip_offset;//片偏移
   };
40
  void ethernet_protocol_packet_callback(u_char* argument, const pcap_pkthdr*
      packet\_header\,,\ const\ u\_char*\ packet\_content\,)
  {
      uint16 t FrameType;
      ethernet_header* Protocol = (ethernet_header*)packet_content;
      uint8_t* SrcMAC;
      uint8 t* DesMAC;
      static int packet_number = 1;//抓包数量
      FrameType = ntohs(Protocol->FrameType);//获得以太网类型
49
      Protocol = (ethernet_header*)packet_content; //获得以太网协议数据内容
      SrcMAC = Protocol—>SrcMAC; //Mac源地址
      DesMAC = Protocol->DesMAC; //Mac目的地址
      cout << "=
         endl;
      printf("第【%d】个IP数据包被捕获\n", packet_number);
      printf("以太网类型为:%04x\n", FrameType);
```

```
// 输出帧长度
      printf("帧长度: %d bytes\n", packet_header->len);
      switch (FrameType)//判断以太网类型的值
      case 0x0800:
          cout << "网络层使用的是IPv4协议" << endl;
          break;
      case 0x08DD:
          cout << "网络层使用的是IPv6协议" << endl;
67
      case 0x0806:
          cout << "网络层使用的是ARP协议" << endl;
      case 0x8100:
          cout << "网络层使用的是VLAN 标签帧" << endl;
          break;
      case 0x8035:
          cout << "网络层使用的是RARP协议" << endl;
          break;
      case 0x8137:
          cout << "网络层使用的是IPX 协议" << endl;
      default:
          break;
83
      //获得Mac源地址
      printf("Mac源地址:\t%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:\n", *SrcMAC, *(SrcMAC
         + 1), *(SrcMAC + 2), *(SrcMAC + 3), *(SrcMAC + 4), *(SrcMAC + 5));
      //获得Mac目的地址
      printf("Mac目的地址:\t%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:\n", *DesMAC, *(
         DesMAC + 1), *(DesMAC + 2), *(DesMAC + 3), *(DesMAC + 4), *(DesMAC + 4)
          5));
      packet_number++;
88
   void Capture()
90
91
      pcap_if_t* allAdapters;// 所有网卡设备保存
92
      char errbuf [PCAP_ERRBUF_SIZE]; //错误缓冲区, 大小为256
93
      int index = 1;
94
      // 获取本地机器设备列表, 并打印
95
      //pcap.h抓包库中的函数
      if (pcap_findalldevs_ex(PCAP_SRC_IF_STRING, NULL, &allAdapters, errbuf)
          != -1)
         /* 打印网卡信息列表 */
          pcap_if_t* ptr;
          for (ptr = allAdapters; ptr != NULL; ptr = ptr->next)
```

```
if (ptr->description)
                  printf("ID %d Name: %s \n", index, ptr->description);
              index++;
104
105
           index --;
       }
       else
       {
109
           printf("Error in pcap_findalldevs_ex: %s\n", errbuf);
       }
       if (index = 0)
           cout << "没有找到接口" << endl;
       }
       //打开想要监控的网卡
118
       cout << "请输入想要监控的网卡的ID" << endl;
       int num;
       cin >> num;
122
       while (num < 1 \mid \mid num > index)
124
           cout << "不存在该设备,请重新输入合适的ID" << endl;
           cin >> num;
       }
128
       int i = 0;
       pcap_if_t* ptr;
       for (ptr = allAdapters, i = 0; i < num - 1; ptr = ptr->next, i++);
131
       //选择网卡
133
        //打开网卡
135
       pcap_t* pcap_handle = pcap_open_live(ptr->name,
                                                       //设备名称
           65536,
137
                             //包长度最大值 65536允许整个包在所有mac电脑上被捕
          PCAP_OPENFLAG_PROMISCUOUS,
                                                                       /* 混
138
              杂模式*/
           1000,
                             //读超时为1秒
           errbuf);
140
                             //错误缓冲池;//打开网络适配器,捕捉实例,是
              pcap_open返回的对象
       if (pcap_handle == NULL)
142
```

```
cout << "无法打开该网卡接口" << endl;
          pcap_freealldevs(allAdapters);
144
          exit(0);
145
      cout << "正在监听" << ptr->description << endl;
      //不再需要设备列表,释放
      pcap_freealldevs(allAdapters);
      cout << "请输入想要捕获数据包的个数:" << endl;
      cin >> num;
      //-1表示无限捕获, 0表示捕获所有数据包, 直到读取到EOF
154
      pcap_loop(pcap_handle, num, ethernet_protocol_packet_callback, NULL);
      //捕获数据包,不会响应pcap_open_live()函数设置的超时时间
      cout << "解析ip数据包结束" << endl;
158
   }
   int main()
   {
      Capture();
      system("Pause");
164
      return 0;
```

#### (三) 输出结果




图 5: 输出结果