有到大學

网络技术与应用课程实验报告

实验 8: PPPoE 服务器的配置和应用



学院: 网络空间安全学院

专业: 信息安全-法学

学号: ____2111954

目录

_ ,	PPPoE	概述	1
Ξ,	有线局域	战网接入互联网	1
(-	-) 配置		1
	1.	网络配置	1
	2.	PPPoE 认证方式配置	2
	3.	配置 AAA 服务器	2
	4.	配置本地地址池	3
	5.	配置虚拟接口模板	3
	6.	配置 bba 组并配置物理接口	4
(_	二) 结果	验证	4
	1.	主机加入 PPPoE 服务	4
	2.	连通性检查	4
(=	三) 特殊	情况——重新打开时连接失败	6
三,	仿真家庭	E网络	7
(-	-) 配置		7
	1.	网络配置	7
(_	二) 验证统	结果	9
	1.	笔记本电脑、PC0 加入 PPPoE	9
	2.	家庭网络内部联通性	10
	3.	外部网络连通性检查	10

一、 PPPoE 概述

PPP 协议处于 OSI (Open Systems Interconnection) 参考模型的第二层,即 TCP/IP 数据链路层,主要用于全双工的异步链路上进行点到点的数据传输。PPP 协议的一个重要功能便是提供了身份验证功能。

PPPoE 具有以下特点:

• 功能上:

- PPPoE 由于集成了 PPP 协议,实现了传统以太网不能提供的身份验证、加密以及压缩等功能
- PPPoE 通过唯一的 Session ID 可以很好的保障用户的安全性


• 应用上:

- PPPoE 拨号上网作为一种最常见的方式让终端设备能够连接 ISP 从而实现宽带接入
- PPPoE 可用于缆线调制解调器 (Cable Modem) 和数字用户线路 (DSL) 等以太网线,通过以太网协议向用户提供接入服务的协议体系

二、有线局域网接入互联网

(一) 配置

1. 网络配置



主机和 Web 服务器配置如下:

主机号	IP 地址	掩码	默认路由
PC2	192.168.3.2	255.255.255.0	192.168.3.1
AAA	192.168.2.3	255.255.255.0	192.168.2.2
server1	192.168.3.3	255.255.255.0	192.168.3.1

1

路由器配置如下:

路由器号	端口	IP 地址	掩码
Router0	0/0	192.168.1.1	255.255.255.0
Router0	0/1	192.168.2.1	255.255.255.0
Router1	0/0	192.168.2.2	255.255.255.0
Router1	0/1	192.168.3.1	255.255.255.0

2. PPPoE 认证方式配置

首先启动路由器的认证授权计费服务,再建立一个标号为 myPPPoE 的认证方式,其中该认证方式的命名为 myPPPoE,该认证方式的使用协议为 radius。并对 radius 连接的路由器 IP 地址,端口号,密码进行配置

Router(config)#aaa new-model

Router(config) # aaa authentication ppp myPPPoE group radius

//使用radius服务作为认证方式


Router(config) #radius-server host 192.168.2.3 auth-port 1645 key

radius123 //指定radius服务器地址、端口号、登陆密码

3. 配置 AAA 服务器

AAA 服务器管理接入用户的账号,即若主机想使用 PPPoE 接入服务器进行接入,则信息应在 AAA 服务器中保存。PPPoE 服务器接收到用户发来的用户名和密码后,会把信息利用 radius 传送到 AAA 服务器,待服务器完成认证后会将认证结果传送给 PPPoE 服务器

具体配置如下:



4. 配置本地地址池

本地地址池,用于指定用户接入时可以分配的 IP 地址,这里分配 192.168.1.100 至 192.168.1.200 的地址池

Router(config)#ip local pool myPool 192.168.1.100 192.168.1.200

5. 配置虚拟接口模板

虚拟接口模板是用户请求 PPPoE 服务时创建逻辑接口使用的模板,虚拟模板的配置采用 Interface 命令。在成功创建虚拟模板后,指定在接口 fa0/0 上创建 IP 地址,而其中的 IP 地址使用本地地址池中的 IP 地址进行分配。

Router(config)#interface virtual-template 1 //创建虚拟模板
Router(config-if)#ip unnumber fa0/0
 //不为逻辑接口分配IP,如果需要发送IP数据包,使用对应接口的IP
Router(config-if)#peer default ip address pool myPool//分配地址池
Router(config-if)#ppp authentication chap myPPPoE
 //Chap协议和myPPPoE中规定的方式验证

Router(config-if)#exit

6. 配置 bba 组并配置物理接口

bba 组规定网络接入使用的虚拟模板和其他参数

Router(config)#bba-group pppoe myPPPoEGroup //创建BBA组
Router(config-bba)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Virtual-Access2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to up
Router(config-bba)#virtual-template 1 //指定使用的虚拟模板
Router(config-bba)#exit

PPPoE 最终运行在物理接口上,应该需要提示路由器启动 PPPoE 服务的对应接口

Router(config)#interface fa0/0 //在接口上启动PPPoE协议,指定使用的BBA Router(config-if)#pppoe enable group myPPPoEGroup Router(config-if)#exit

(二) 结果验证

1. 主机加入 PPPoE 服务

₱PCO Physical Config Desktop Programming Attributes PPPoE Dialer User Name alice Password Disconnect Allow these protocols ✓ Chap ✓ Pap Success PPPoE Connected. OK

将 PC0 接入,采用的用户名和密码为 alice alice123

2. 连通性检查

在连接成功后,使用内网 PC0 去 ping 外网的 PC2,结果可 ping 通

```
Minimum = Oms, Maximum = Oms, Average = Oms

C:\>ping 192.168.3.2

Pinging 192.168.3.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.3.2: bytes=32 time<lms TTL=126


Ping statistics for 192.168.3.2:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = Oms, Maximum = Oms, Average = Oms
```

通过访问 Web 服务器检验连通性,即 PC0 可访问外网的 Web 服务器



通过 ipconfig 指令查看 PC0 分配到的 IP 地址为 192.168.1.100

```
0.0.0.0
luetooth Connection:
 Connection-specific DNS Suffix..:
 Link-local IPv6 Address....: ::
 IPv6 Address....:::::
 IPv4 Address..... 0.0.0.0
 Subnet Mask..... 0.0.0.0
 Default Gateway....: ::
                          0.0.0.0
ialerl Connection:
 -More-
 Connection-specific DNS Suffix..:
 Link-local IPv6 Address..... FE80::204:9AFF:FE8A:33C1
 IPv4 Address..... 192.168.1.100
 Subnet Mask...... 255.255.255.255
 Default Gateway....:
                          0.0.0.0
irtual-Accessl Connection:
 Connection-specific DNS Suffix..:
 Link-local IPv6 Address....: ::
 IPv6 Address....: ::
 IPv4 Address..... 0.0.0.0
 Subnet Mask..... 0.0.0.0
 Default Gateway....:
                          0.0.0.0
irtual-Access2 Connection:
 Connection-specific DNS Suffix..:
```

(三) 特殊情况——重新打开时连接失败

发现在重新打开后,用主机连接失败,查询后发现应当是退出后对虚拟接口的配置丢失,需要重新对虚拟接口指定认证方式,采用下面的命令重新配置后成功

```
Router#config terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#interface virtual-template 1


Router(config-if)#ppp authent chap myPPPoE

Router(config-if)#
```


三、仿真家庭网络

(一) 配置


1. 网络配置




• PC0、智能手机、笔记本电脑的 IP 都采用 DHCP 模式



• 无线路由器的设置如下图所示




• 笔记本电脑改用无线连接方式, 关闭开关, 将网卡拖出, 放入无线网卡



(二) 验证结果

1. 笔记本电脑、PC0 加入 PPPoE



2. 家庭网络内部联通性

```
Trace complete.
C:\>ping 192.168.8.101
Pinging 192.168.8.101 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.8.101: bytes=32 time=21ms TTL=128
Reply from 192.168.8.101: bytes=32 time=14ms TTL=128
Reply from 192.168.8.101: bytes=32 time=13ms TTL=128
Reply from 192.168.8.101: bytes=32 time=12ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.8.101:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 12ms, Maximum = 21ms, Average = 15ms
C:\>
```

3. 外部网络连通性检查

