#### 实验一 数据库的创建与编辑

专业: 地理信息科学 学号: 109092023XXX 姓名: 许愿

实验类型:验证性实验

#### 实验目的:

通过以扫描地图为底图,手动数字化洪濑镇土地利用现状图的土 地利用类型(土地利用类型按照图例中显示),从而掌握一个区域数 据库建设、编辑、拓扑重建的过程。

- 1. ArcMap 栅格图像的地理配准
- 2. ArcCatalog 数据库创建
- 3. 掌握 ArcMap 编辑与拓扑关系

### 实验数据:


- 1. 350583113TDLYXZT. jpg 洪濑镇土地利用总体规划底图
- 2. 洪濑镇界. shp

# 实验内容:

- 1. 采用矢量地图 (洪濑镇界. shp 要素类)或者底图上读取坐标的方法对底图进行地理配准;
- 2. 创建数据库(Geodatabase),创建要素数据集(采用洪濑镇界. shp 要素类的参考系统(高斯克吕格投影,西安 80 坐标系)),并创建新的要素类;
- 3. 以配准的地图为底图,编辑新要素;
- 4. 在要素数据集中对要素类创建拓扑;
- 5. 对要素类进行拓扑检查、修改与重建

#### 实验步骤:

- 一、坐标配准——通过图上自带的投影坐标来进行地图配准
  - 1. 载入数据:插入待配准的数据 350583113TDLYXZT.jpg (洪濑镇土地利用总体规划底图)。



2. 打开地理配准功能:在菜单空白处点击右键,勾选上地理配准,调出地理配准工具条。





3. 添加控制点:运用 Georeferencing 工具进行图像配准:最好去掉"Georeference 下面的自动校正"避免地图在添加控制

点以后移动。在待配准影像上选取具有坐标的的明显标志点、, 点击 按钮添加控制点。



4. 输入坐标:添加控制点后会出现带有数字的十字坐标点,右键点击输入经度和纬度的 DMS,然后输入对应点的坐标。需要找到至少4个控制点才能使配准更准确。



5. 进行校正:找到所有的控制点以后,点击"地理配准"按钮下面的"更新显示"可以预览配准后的结果。点击"地理配准"

按钮下面的"校正",选择储存路径、完成命名后可保存图像的校正结果。




# 二、创建数据库(Geodatabase)

1. 在 ArcCatalog 中按右键创建 Geodatabase。



2. 在新建的 Geodatabase 中按右键创建要素数据集,采用洪濑镇界. shp 要素类的参考系统(高斯克吕格投影,西安 80 坐标系),要素类的参考系统继承了要素数据集的参考系统。



# 三、数字化(ArcMap 编辑)


1. 加载底图,点击【编辑器】|【开始编辑】,并点击【编辑器】|【编辑窗口】|【创建要素】,打开【创建要素】对话框。




2. 点击【面】要素,在【构造工具】中选择【面】选项。



3. 此时鼠标变为十字丝,调整视图至要绘制的面要素并沿着面要素进行点击,双击后形成面。



4. 赋属性:点击【编辑器】|【开始编辑】,并点击【编辑器】|【编辑窗口】|【属性】,打开【属性】对话框,根据图例填写新建面的属性



- 5. 按 F2 完成面要素绘制。点击【编辑器】|【停止编辑】,保存编辑内容,完成数字化。
- 6. 在数字化过程中有一些较复杂的图形,需要其他的编辑功能。
- (1) 岛状多边形

添加控制点后,点击【编辑器】|【裁剪】,勾选丢弃相交区域,此时原有属性已清空,需要重新赋属性。




#### (2) 裁切

若岛状多边形和已有多边形有交线,不能使用上述方法,需要使用裁切中工具。注意起始点与终点需在裁切面的边上或外部,否则会失效。



# (3) 自动完成面

若需要借助已建立面的边界,可使用自动完成面的功能。



#### (4) 追踪

若需要借助已建立面的边界,也可使用追踪的功能。



#### (5) 修改面


如果面建立后需要修改。可使用编辑折点和整形要素功能 四、拓扑创建

- 1. 创建地理数据库
- (1) 在 ArcCatalog 目录树中,右键单击 hl\_result 文件夹,单击【新建】,单击【文件地理数据库】,输入所建的地理数据库名称:
  NewGeodatabase。在新建的地理数据库上右键选择【新建】中的【要素数据集】,创建要素数据集。
  - (2) 打开【新建要素数据集】对话框,将数据集命名为拓扑。



- (3) 单击【下一步】按钮,打开【新建要素数据集】对话框设置坐标系统。单击【导入】按钮,为新建的数据集匹配坐标系统,选择洪濑镇界的坐标系(之前配准的 xian1980)。
- (4) 单击【下一步】按钮,为新建的数据集选择垂直坐标系统,此处选择【None】。 之后选择默认设置,直到最终点击【完成】。
- 2. 向数据集中导入数据

- (1) 在 ArcCatalog 目录树中,右键单击 hl\_result 文件夹中的拓扑数据集,单击【导入】|【要素类(多个)】。
- (2) 打开【要素类至地理数据库(批量)】对话框,如图所示。导入刚刚完成数字化的要素类 New Shapefile, 单击【确定】按钮。



### 3. 创建拓扑

- (1) 在 ArcCatalog 目录树中,右键单击拓扑的要素数据集,单击【新建】|【拓扑】。打开【新建拓扑】对话框。
- (2) 单击【下一步】按钮,打开【设置名称和聚类容限】(cluster tolerance)对话框,

输入所创建拓扑的名称和聚类容限。聚类容限应该依据数据精度而尽量小,它决定着在多大范围内要素能被捕捉到一起。此处将拓扑名称设置为拓扑\_Topology,容差保持默认。

容差设置为小于 XY 容差。
答差设直为小于 XY 答差。
5

(3) 单击【下一页】按钮,打开【选择参与创建拓扑的要素类】对话框,选择参与创建拓扑的要素类(即刚刚导入的 New\_Shapefile)。单击【下一页】按钮,在设置要素类等级时保持默认。




(4) 单击【下一页】按钮,打开【设置拓扑规则】对话框,单击【添加规则】按钮,打开【添加规则】对话框,如图所示。在【规则】下拉框中选择【不能重叠】和【不能有空隙】。




- (5) 单击【下一页】按钮,打开参数信息总结框,检查无误后,单击【完成】按钮,拓扑创建成功。
- (6) 出现对话框询问是否立即进行拓扑检验。可以单击【否】按钮,在以后的工作流程中再进行拓扑检验。此处单击【是】按钮,出现进程条,进程结束时,拓扑检验完毕,创建的拓扑出现在【目录窗口】中。

### 五、拓扑修改与重建

- 1. 将要素数据集拖入视图。
- 2. 在 ArcMap 视图中出现红色区域,即产生拓扑错误的地方。



3. 将图层设为可编辑状态。加载【拓扑】工具栏。在下拉框中选择要编辑的拓扑图层。



4. 单击【拓扑】工具栏中的检测拓扑错误按钮,打开【错误检查器】 对话框,单击【立即搜索】按钮,即可检查出拓扑错误,并在下 方的表格中显示拓扑错误的详细信息。


記示: <所有规则	则中的错误>	▼ 11 个错误	11个错误				
立即	搜索 選错误	□异常	☑ 仅搜索可见范围				
规则类型	Class 1	Class 2	形状	要素 1	要素 2	异常	
不能有空隙	New_Shapefile		折线	0	0	False	
不能有空隙	New_Shapefile		折线	0	0	False	
不能有空隙	New_Shapefile		折线	0	0	False	
不能有空隙	New_Shapefile		折线	0	0	False	
不能有空隙	New_Shapefile		折线	0	0	False	
不能有空隙	New_Shapefile		折线	0	0	False	
不能有空隙	New_Shapefile		折线	0	0	False	
不能有空隙	New_Shapefile		折线	0	0	False	
不能重叠	New_Shapefile		面	91	145	False	
不能重叠	New_Shapefile		面	143	145	False	
不能重叠	New_Shapefile		面	90	145	False	

# 5. 修改拓扑

(1) 合并: 若出现重叠错误,可右键点击表格中的错误,选择合并。 会出现一个合并的窗口,两个选项为合并的不同对象,可根据情况选取,注意合并后重叠区域的属性将改为合并对象的属性。

- (2) 创建要素: 若出现空隙,可右击选择创建要素,将空隙单独创立一个要素,需要重新设置属性。
- (3) 标记为异常:整块面的最外圈折线会被判定为空隙错误,此时可以右键选择标记为异常。

### 实验结果:



# 实验心得:

这次实验让我真正体会到了地理信息系统的实际操作,尤其是地理配准、数据库搭建、要素编辑和拓扑检查等环节,每一步看似简单,但实际操作时都不轻松。面对大量图斑数字化时,我才发现这一工作远比想象中复杂。起初以为数字化仅仅只是描边,结果这一过程不仅耗时费力,还容易出错。后来掌握了一些技巧之后,效率和质量才明显提升。这次经历让我意识到,数字化不是简单的描图,而是需要耐心、技巧和严谨态度的技术活。它也教会了我如何应对挑战,通过不

断练习来提升自己的能力。