STL的常见 误

主讲: 肖臻

STL中的容器 (比如vector)

- 内存分 : vector中的元素是分 在 heap上的, 尽管 vector本身是局 变
 - int a[1024][1024];
 - vector<vector<int> > v(1024, vector<int>(1024));
 - 注意函数不要返回对局 变 的引用,包括对vector变
- vector的 动态扩展
 - 一下标操作符只能用于已经分 好的内存,不能通过 赋值的方法动态扩展数组
 - vector<int> v; for (i=0; i<n; i++) v[i] = i; // 下标访 越界!
 - 用 push_back来 动 态 扩 展 数 组

vector (续)

- 区分 reserve和 resize
 - reserve不分 内存,与push_back 伍
 - 用 v[i]会导致数组访 越界
 - resize分 并初始化内存, 与下标操作符 伍
 - 用 push_back会添加到初始内存之后。用数组定义也有同样的 : vector<int> v(n);
- 关于 resize
 - 如果 vector的定义可以推迟到知 数组大小之后,
 么可以省掉 resize
 - 如果 resize之前数组的内容无 保留, 么可以 clear之后再 resize, 免得不必要的内存拷贝

内存管理与性能

- 内存管理
 - 系统会自动回收vector中分 的内存,不用 delete
 - vector中的元素含有用 new显式分 的内存
- 性能考虑
 - -函数的形参是vector类型时,一般用引用类型来 免拷贝
 - 使用加 const的常引用来 免误改
 - 一返回vector的类型一般不会引起多余的拷贝: 现代的编译器一般有优化

访 vector中的元素

- 显示地 历vector中的各元素,可以就用下标,不 要用iterator
 - for (int i=0; i<v.size(); i++) v[i] = ...
 - for (vector<int>::const_iterator it=v.begin(); ...) *it=...
- 如果用STL中的标准算法 式地 历vector,则要使用iterator,但是不用前 的繁琐声明
 - 比如reverse(v.begin(), v.end())
 - 一注意:C语言中的数组名可以作为iterator,但是没有定义begin和end等成员函数
 - 比如int a[10]; sort(a, a+10); 而不是sort(a.begin(), a.end());

STL中 的 iterator

- 支持 机访 的容器一般不会 要显式的 iterator声明
 - 比如 vector、string
- 用 auto可以让编译器自动推断类型信息

图的两种表示方法

- 接矩 与 接表
 - 图论中绝大多数算法用 接表的效率
 - BFS、DFS、Dijkstra、SPFA
 - 例 外: Floyd-Warshall 算 法 一 般 基 于 接 矩
 - 朴素的Bellman-Ford算法只用一个包含所有边的大数组
 - 一有时候输入数据的格式决定了哪种表示法更方便
 - 网络流图中有平行边, 要累积流 ,而这些平行边在输入数据中的位置是 意的,则要用 接矩
 - 图的规模比较小时,可以用 接矩 来模拟 接表
 - 对稀疏图来说并不省内存,但是可以达到 接表的效率

接表和接矩

- 接表: 图中有**n**个节点,每个节点的出边用单独 一行给出
 - vector<vector<int> > v(n);
 - 第 i个 点有边指向第 j个 点: v[i].push_back(j);
 - 二维数组中第一维是 先分 好的,第二维是动态增加的
- 接矩
 - vector<vector<int> > v(n, vector<int>(n));
 - 第i个 点有边指向第j个 点: v[i][j] = 1;
- 注意:
 - 早期版本的编译器要求>>之 必 有空格
 - 如果 点编号是从1到n, 么分 内存时把n改为n+1

为什么不用 new来分 内存?

- 用 new很 分 出同时满足以下条件的 接矩 空
 - 矩 的维度是运行时 决定的
 - int (*adj)[n] = new int[m][n];要 求 n在 编 译 时 是 常
 - 能够用下标操作符adj[i][j]访 矩 中元素
 - int *adj = new int[m*n]; 要把二维下标转换成一维
 - 用单个new语句而 循环完成(内存碎片)
 - 先分 一个指 数组, 再给每个指 分 行空
 - 有些 级技巧可以绕过以上 制,但是远不如使用 vector方便
- 用 new分 的内存 要用 delete 放,而且无法初始 化 (只分 单个元素)

与C语言相比

- STL容器的主要好处是 藏了动态内存分 的 实现细节
- 式前向星
 - 一所有的边保存在一个大数组中
 - 一每个 点记录边表在数组中的起始位置
 - 用数组下标代替 表指
 - 一在一定程度上 低了编程复杂度
- 适用范围
 - 中明确给出了图中边数的上界并且该上界远小于 n²,或者边数有天然上界(比如是棵树)

容器适器

- STL中的 queue和 stack一般只作为辅助数据结构来存储临时数据
 - 一比如BFS中的 点 列、Prim算法中的优先 列
 - 一不支持 历或 机访 列或栈中的元素
 - 用带有破坏性的方法,让各元素依次出 、出栈
 - 注 意 queue没 有 top()函 数 , 而 是 用 front()取 元
- 用 vector来 保 存 有 期 价 值 的 数 据 (比 如 函 数 的 输 入 和 返 回 值)
 - 如果产生的结果是逆序,比如用 DFS实现的拓扑排序,用 reverse来调整,而不要返回一个 stack

C与 C++的输入输出比较

- 一般来说, C++比 C要安全、易用
 - 用 scanf读入 numeric值时,要用变 的地址,而不是变 本身
 - scanf("%d", &a[i]);
 - 读入 double类型要用 "%lf",而不能用 "%f"
 - 用 printf写 出 时 也 应 该 用 "%lf"
 - 注意 printf没有输出 bool类型的转换符, 要显示地转为 int类型后输出
 - 比如 bool b[1024]; printf("%d", (int)b[100]);
 - 与 cin不 同 , scanf对 于 输 入 中 的 空 格 是 敏 感 的
 - 比如 scanf("%d %d ", &i, &j); 相当于 cin >> i >> j;

C和 C++中的 I/O

- 要会用 scanf: 有些 目输入数据 大,用 cin读入数据 会 TLE
 - 比如用判定二 图的方法来解蝴蝶分类
 - 一 定向 stdin到文件中读取后, cin也能用
 - freopn("file.txt", "r", stdin); cin >> i; ...
- 关于 EOF
 - ─ Windows环境下, ctrl-Z要单独占一行并回车才能产生EOF
 - 不要用 eof判断循环结束
 - 比如while (!feof(fin)) { fscanf(fin, ...); ... }
 - 注意 scanf读 入 失 败 时 , 返 回 的 是 值 -1
 - 比如 while (scanf("%d %d", &i, &j)) { ... }
 - 相比之下 while (cin >> i >> j)则没有

结束语

- 这 课的目的是学算法, 不是学C++
- STL中的很多工具用起来比较 手,可以提效率,但是不要本末倒置
 - 一刷 的评判标准是正确性和速度,不是代码的优