머신러닝 파이프라인


도 力 소 개

송호연





- 도커 소개
 - 1-1. 도커 개요
 - 1-2. 도커 설치
 - 1-3. 도커 실습



○ 도커 소개

01. 도커 개요에 대해 이해한다.

도커 기술이 왜 중요한 지, 어떤 기능을 갖고 있는지 이해한다.

02. 도커 설치법을 이해한다.

도커 설치 방법을 배운다.

03. 도커 기본 사용법에 대해 이해한다.

도커 기본 사용법을 따라해보면서 익혀봅니다.





○ 도커가 필요한 이유

Docker는 애플리케이션을 개발, 제공 및 실행하기위한 개방형 플랫폼입니다.

Docker를 사용하면 애플리케이션을 인프라에서 분리 할 수 있으므로 소프트웨어를 빠르게 제공 할 수 있습니다. Docker를 사용하면 애플리케이션을 관리하는 것과 동일한 방식으로 인프라를 관리 할 수 있습니다. 코드를 신속하게 전달, 테스트 및 배포하기위한 Docker의 방법론을 활용하면 코드 작성과 프로덕션 실행 사이의 지연을 크게 줄일 수 있습니다.



○ 도커 플랫폼

Docker는 컨테이너라고하는 느슨하게 격리 된 환경에서 애플리케이션을 패키징하고 실행할수있는 기능을 제공합니다. 격리 및 보안을 통해 주어진 호스트에서 여러 컨테이너를 동시에 실행할 수 있습니다.

컨테이너는 가볍고 애플리케이션을 실행하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있으므로 현재 호스트에 설치된 항목에 의존 할 필요가 없습니다. 작업하는 동안 컨테이너를 쉽게 공유 할 수 있으며 공유하는 모든 사람이 동일한 방식으로 작동하는 동일한 컨테이너를 갖게됩니다.



○ 도커 플랫폼

Docker는 컨테이너의 수명주기를 관리하기위한 도구와 플랫폼을 제공합니다.

- 컨테이너를 사용하여 애플리케이션 및 지원 구성 요소를 개발합니다.
- 컨테이너는 애플리케이션을 배포하고 테스트하는 단위가됩니다.
- 준비가되면 애플리케이션을 컨테이너 또는 오케스트레이션 된 서비스로 프로덕션 환경에 배포합니다. 이는 프로덕션 환경이 로컬 데이터 센터, 클라우드 공급자 또는 둘의 하이브리드이든 상관없이 동일하게 작동합니다.



O Docker는 어디에 사용할 수 있습니까?

빠르고 일관된 애플리케이션 제공

Docker는 개발자가 애플리케이션과 서비스를 제공하는 로컬 컨테이너를 사용하여 표준화 된환경에서 작업 할 수 있도록함으로써 개발 수명주기를 간소화합니다. 컨테이너는 지속적통합 및 지속적 배포 (CI/CD) 워크 플로에 적합합니다.

예제 시나리오

- 개발자는 로컬에서 코드를 작성하고 Docker 컨테이너를 사용하여 동료와 작업을 공유합니다.
- Docker를 사용하여 애플리케이션을 테스트 환경으로 푸시하고 자동 및 수동 테스트를 실행합니다.
- 개발자가 버그를 발견하면 개발 환경에서 버그를 수정하고 테스트 및 검증을 위해 테스트 환경에 재배포 할 수 있습니다.
- 테스트가 완료되면 업데이트 된 이미지를 프로덕션 환경에 푸시하는 것만 큼 간단하게 고객에게 수정 사항을 제공 할 수 있습니다.



0

Docker는 어디에 사용할 수 있습니까?

반응형 배포 및 확장

Docker의 컨테이너 기반 플랫폼은 이동성이 뛰어난 워크로드를 허용합니다. Docker 컨테이너는 개발자의 로컬 랩톱, 데이터 센터의 물리적 또는 가상 머신, 클라우드 공급자 또는 혼합 환경에서 실행할 수 있습니다.

Docker의 이식성과 경량 특성은 또한 비즈니스 요구에 따라 거의 실시간으로 워크로드를 동적으로 관리하고 애플리케이션 및 서비스를 확장하거나 해체 할 수 있도록합니다.



O Docker는 어디에 사용할 수 있습니까?

동일한 하드웨어에서 더 많은 워크로드 실행

Docker는 가볍고 빠릅니다. 하이퍼 바이저 기반 가상 머신에 대한 실행 가능하고 비용 효율적인 대안을 제공하므로 더 많은 컴퓨팅 용량을 사용하여 비즈니스 목표를 달성 할 수 있습니다. Docker는 더 적은 리소스로 더 많은 작업을 수행해야하는 고밀도 환경과 중소 규모 배포에 적합합니다.



O Docker 아키텍쳐

Docker 아키텍처


Docker는 클라이언트-서버 아키텍처를 사용합니다.

Docker 클라이언트 는 Docker 컨테이너를 빌드, 실행 및 배포하는 무거운 작업을 수행 하는 Docker 데몬 과 통신합니다. Docker 클라이언트와 데몬 은 동일한 시스템에서 실행되거나 Docker 클라이언트를 원격 Docker 데몬에 연결할 수 있습니다.

Docker 클라이언트와 데몬은 UNIX 소켓 또는 네트워크 인터페이스를 통해 REST API를 사용하여 통신합니다. 또 다른 Docker 클라이언트는 Docker Compose로, 컨테이너 세트로 구성된 애플리케이션으로 작업 할 수 있습니다.



O Docker 아키텍쳐





O Docker 데몬

Docker 데몬

Docker 데몬 (dockerd)은 Docker API 요청을 수신하고 이미지, 컨테이너, 네트워크 및 볼륨과 같은 Docker 객체를 관리합니다. 데몬은 다른 데몬과 통신하여 Docker 서비스를 관리 할 수도 있습니다.



O Docker 클라이언트

Docker 클라이언트

Docker 클라이언트 (docker)는 많은 Docker 사용자가 Docker와 상호 작용하는 기본 방법입니다.

docker run와 같은 명령을 사용하면 클라이언트가이 명령을 dockerd에 전송하여 실행합니다.

이 docker명령은 Docker API를 사용합니다.

Docker 클라이언트는 둘 이상의 데몬과 통신 할 수 있습니다.



O Docker 레지스트리

Docker 레지스트리

Docker 레지스트리 는 Docker 이미지를 저장합니다. Docker Hub는 누구나 사용할 수있는 공용 레지스트리이며 Docker는 기본적으로 Docker Hub에서 이미지를 찾도록 구성됩니다. 자신의 개인 레지스트리를 실행할 수도 있습니다.

docker pull또는 docker run명령 을 사용하면 구성된 레지스트리에서 필수 이미지를 가져옵니다. docker push명령 을 사용하면 이미지가 구성된 레지스트리로 푸시됩니다.



O Docker 객체

Docker 객체

Docker를 사용하면 이미지, 컨테이너, 네트워크, 볼륨, 플러그인 및 기타 객체를 생성하고 사용하게됩니다. 이 섹션은 이러한 개체 중 일부에 대한 간략한 개요입니다.



O Docker 이미지Image

이미지 도커 컨테이너를 만들기위한 지침 읽기 전용 템플릿입니다. 종종 이미지는 몇 가지추가 사용자 정의와 함께 다른 이미지를 기반으로 합니다. 예를 들어 이미지를 기반으로하는 이미지를 빌드 할 수 ubuntu 있지만 Apache 웹 서버와 애플리케이션은 물론 애플리케이션을 실행하는 데 필요한 구성 세부 사항도 설치합니다.

자신의 이미지를 만들거나 다른 사람이 만들고 레지스트리에 게시 한 이미지 만 사용할 수 있습니다. 고유 한 이미지를 빌드하려면 이미지 를 만들고 실행하는 데 필요한 단계를 정의하는 간단한 구문 으로 Dockerfile 을 만듭니다. Dockerfile의 각 명령어는 이미지에 레이어를 만듭니다. Dockerfile을 변경하고 이미지를 다시 빌드하면 변경된 레이어 만 다시 빌드됩니다. 이것은 다른 가상화 기술과 비교할 때 이미지를 매우 가볍고, 작고, 빠르게 만드는 요소의 일부입니다.



Docker 객체 - 컨테이너^{Container}

컨테이너 Container

컨테이너는 이미지의 실행 가능한 인스턴스입니다. Docker API 또는 CLI를 사용하여 컨테이너를 생성, 시작, 중지, 이동 또는 삭제할 수 있습니다. 컨테이너를 하나 이상의 네트워크에 연결하거나 스토리지를 연결하거나 현재 상태를 기반으로 새 이미지를 만들 수도 있습니다.

기본적으로 컨테이너는 다른 컨테이너 및 호스트 시스템과 비교적 잘 격리되어 있습니다. 컨테이너의 네트워크, 스토리지 또는 기타 기본 하위 시스템이 다른 컨테이너 또는 호스트 시스템에서 분리되는 방식을 제어 할 수 있습니다.

컨테이너는 이미지와 사용자가 생성하거나 시작할 때 제공하는 구성 옵션에 의해 정의됩니다. 컨테이너가 제거되면 영구 저장소에 저장되지 않은 상태 변경 사항이 사라집니다.



O Docker 명령 예시

명령 예시 - docker run

다음 명령은 ubuntu컨테이너를 실행하고 로컬 명령 줄 세션에 대화 형으로 연결 한 다음 /bin/bash.

\$ docker run -i -t ubuntu /bin/bash



\$ docker run -i -t ubuntu /bin/bash

O Docker 명령 예시

- 이 명령을 실행하면 다음이 발생합니다 (기본 레지스트리 구성을 사용하고 있다고 가정).
- 1. ubuntu로컬에 이미지 가없는 경우 Docker는 docker pull ubuntu수동으로 실행 한 것처럼 구성된 레지스트리에서 이미지를 가져옵니다.
- 2. Docker는 docker container create 명령을 수동으로 실행 한 것처럼 새 컨테이너를 만듭니다.
- 3. Docker는 읽기-쓰기 파일 시스템을 최종 레이어로 컨테이너에 할당합니다. 이를 통해 실행중인 컨테이너는 로컬 파일 시스템에서 파일과 디렉토리를 만들거나 수정할 수 있습니다.
- 4. Docker는 네트워킹 옵션을 지정하지 않았으므로 컨테이너를 기본 네트워크에 연결하는 네트워크 인터페이스를 만듭니다. 여기에는 컨테이너에 IP 주소 할당이 포함됩니다. 기본적으로 컨테이너는 호스트 머신의 네트워크 연결을 사용하여 외부 네트워크에 연결할 수 있습니다.
- 5. Docker는 컨테이너를 시작하고 /bin/bash. 컨테이너가 대화 형으로 실행되고 터미널에 연결되어 있기 때문에 (-i및 -t 플래그 로 인해) 출력이 터미널에 기록되는 동안 키보드를 사용하여 입력을 제공 할 수 있습니다.
- 6. 명령 exit을 종료하기 위해 입력 /bin/bash하면 컨테이너가 중지되지만 제거되지는 않습니다. 다시 시작하거나 제거 할 수 있습니다.

도커 설치





도커 설치

○ 도커 설치

아래에서 선호하는 운영 체제를 선택하여 Docker를 다운로드하십시오.

Mac 용 Docker Desktop 다운로드

https://desktop.docker.com/mac/stable/Docker.dmg

Windows 용 Docker Desktop 다운로드

https://desktop.docker.com/win/stable/Docker%20Desktop%20Installer.exe

Linux에 Docker Engine 설치

https://docs.docker.com/engine/install/





○ 도커 설치

bash 창을 열고 다음 명령을 실행하십시오.

몇 가지 플래그가 사용되는 것을 알 수 있습니다. 이에 대한 추가 정보는 다음과 같습니다.

-d -분리 모드에서 컨테이너 실행 (백그라운드에서)

-p 80:80 -호스트의 포트 80을 컨테이너의 포트 80에 매핑

docker/getting-started -사용할 이미지

docker run -d -p 80:80 docker/getting-started



O Dockerfile

Dockerfile는 사용자가 이미지를 조합하기 위해 명령 줄에서 호출 할 수있는 모든 명령이 포함 된 텍스트 문서입니다.

\$ docker build -f /path/to/a/Dockerfile .



O Dockerfile

빌드가 성공하면 새 이미지를 저장할 저장소와 태그를 지정할 수 있습니다.

\$ docker build -t shykes/myapp .



O Dockerfile

빌드 후 이미지를 여러 저장소에 태그하려면 -t다음 build명령 을 실행할 때 여러 매개 변수를 추가하십시오 .

\$ docker build -t chrisai/myapp:1.0.2 -t chrisai/myapp:latest .



O Dockerfile

Docker 데몬은에서 지침을 실행하기 전에의 Dockerfile에비 유효성 검사를 수행 Dockerfile하고 구문이 잘못된 경우 오류를 반환합니다.

\$ docker build -t test/myapp .

Sending build context to Docker daemon 2.048 kB

Error response from daemon: Unknown instruction: RUNCMD



O Dockerfile

Docker 데몬은 Dockerfile최종적으로 새 이미지의 ID를 출력하기 전에 필요한 경우 각 명령의 결과를 새 이미지에 커밋하면서 하나씩 지침을 실행합니다. Docker 데몬은 사용자가 보낸 컨텍스트를 자동으로 정리합니다.

각 명령어는 독립적으로 실행되며 새 이미지가 생성되므로 RUN cd /tmp다음 명령어에 영향을 미치지 않습니다.

가능할 때마다 Docker는 중간 이미지 (캐시)를 재사용하여 docker build프로세스를 크게 가속화합니다. 이는 Using cache콘솔 출력 의 메시지로 표시됩니다. (자세한 내용은 Dockerfile모범 사례 가이드를 참조하십시오.



O Dockerfile

```
$ docker build -t chrisai/ambassador .
Sending build context to Docker daemon 15.36 kB
Step 1/4: FROM alpine:3.2
---> 31f630c65071
Step 2/4: MAINTAINER SvenDowideit@home.org.au
---> Using cache
---> 2a1c91448f5f
                                                     rm -r /var/cache/
Step 3/4 : RUN apk update && apk add socat &&
---> Using cache
---> 21ed6e7fbb73
Step 4/4 : CMD env | grep _TCP= | (sed 's/.*_PORT_\([0-9]*\)_TCP=tcp:\/\\(.*\):\(.*\)/socat -t
100000000 TCP4-LISTEN:\1,fork,reuseaddr TCP4:\2:\3 \&/' && echo wait) | sh
---> Using cache
---> 7ea8aef582cc
Successfully built 7ea8aef582cc
```



Dockerfile

명령어는 대소 문자를 구분하지 않습니다. 그러나 규칙은 인수와 더 쉽게 구별하기 위해 대문자로 표시하는 것입니다.

Docker는 Dockerfile 순서대로 지침을 실행합니다 . A Dockerfile 는 FROM 명령으로 시작해야합니다 . 이는 파서 지시문 , 주석 및 전역 범위 ARG 뒤에있을 수 있습니다 . FROM 명령은 지정 부모의 이미지 당신이 구축하고있는합니다 . FROM의 행에서 ARG사용되는 인수를 선언 하는 하나 이상의 명령어 만 앞에 올 수 있습니다

RUN echo 'we are running some # of cool things'



O Dockerfile

Dockerfile 명령어가 실행되기 전에 주석 줄이 제거됩니다. 즉, 다음 예제의 주석은 echo명령을 실행하는 셸에서 처리되지 않으며 아래 두 예제 모두 동일합니다.

RUN echo hello \

world



O CMD 명령

CMD명령은 세 가지 형태가 있습니다:

CMD ["executable","param1","param2"](exec 형식, 선호하는 형식)

CMD ["param1","param2"](ENTRYPOINT의 기본 매개 변수로)

CMD command param1 param2(쉘 형태)

Dockerfile에는 CMD명령이 하나만 있을 수 있습니다. 둘 이상의 CMD를 나열하면 마지막 CMD 항목만 적용됩니다.

FROM ubuntu

CMD echo "This is a test." | wc -



O LABEL 명령

이 LABEL지침은 이미지에 메타 데이터를 추가합니다. A LABEL는 키-값 쌍입니다. LABEL값 내에 공백을 포함하려면 명령 줄 구문 분석에서와 같이 따옴표와 백 슬래시를 사용합니다.

LABEL <key>=<value> <key>=<value> ...

LABEL "com.example.vendor"="ACME Incorporated"

LABEL com.example.label-with-value="foo"

LABEL version="1.0"

LABEL description="This text illustrates \

that label-values can span multiple lines."



O LABEL 명령

이미지의 레이블을 보려면 docker image inspect명령을 사용하십시오 . 이 --format옵션을 사용 하여 레이블 만 표시 할 수 있습니다 .

\$ docker image inspect --format=" myimage

```
{
"com.example.vendor": "ACME Incorporated",
"com.example.label-with-value": "foo",
"version": "1.0",
"description": "This text illustrates that label-values can span multiple lines.",
"multi.label1": "value1",
"multi.label2": "value2",
"other": "value3"
}
```



O EXPOSE 명령

이 EXPOSE명령은 컨테이너가 런타임에 지정된 네트워크 포트에서 수신 대기한다는 것을 Docker에 알립니다. 포트가 TCP 또는 UDP에서 수신하는지 여부를 지정할 수 있으며 프로토콜이 지정되지 않은 경우 기본값은 TCP입니다.

EXPOSE <port> [<port>/<protocol>...]

EXPOSE 80/tcp

EXPOSE 80/udp



O EXPOSE 명령

EXPOSE설정에 관계없이 -p플래그 를 사용하여 런타임에이를 재정의 할 수 있습니다 . 예를 들면

docker run -p 80:80/tcp -p 80:80/udp ...



O ENV 명령

ENV지시는 환경 변수 설정 <key>값을 <value>. 이 값은 빌드 단계의 모든 후속 지침에 대한 환경에 있으며 많은 곳에서도 인라인 으로 바꿀 수 있습니다. 값은 다른 환경 변수에 대해 해석되므로 이스케이프되지 않으면 따옴표 문자가 제거됩니다. 명령 줄 구문 분석과 마찬가지로 따옴표와 백 슬래시를 사용하여 값 내에 공백을 포함 할 수 있습니다.

ENV MY_NAME="John Doe"

ENV MY_DOG=Rex\ The\ Dog

ENV MY_CAT=fluffy



O ENV 명령

를 사용하여 설정된 환경 변수 ENV는 결과 이미지에서 컨테이너가 실행될 때 유지됩니다. 를 사용하여 값을 docker inspect보고를 사용하여 변경할 수 있습니다.


docker run --env <key>=<value>



O ENV 명령

를 사용하여 설정된 환경 변수 ENV는 결과 이미지에서 컨테이너가 실행될 때 유지됩니다. 를 사용하여 값을 docker inspect보고를 사용하여 변경할 수 있습니다.

RUN DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get update && apt-get install -y ...



○ 도커 소개

01. 도커 개요에 대해 이해한다.

도커 기술이 왜 중요한 지, 어떤 기능을 갖고 있는지 이해한다.

02. 도커 설치법을 이해한다.

도커 설치 방법을 배운다.

03. 도커 기본 사용법에 대해 이해한다.

도커 기본 사용법을 따라해보면서 익혀봅니다.

머신러닝 파이프라인

도 소 개

송호연



머신러닝 파이프라인

감사합니다.

THANKS FOR WATCHING

