## Operacijski sistemi ISD/RST

doc. dr Panče Panov

Predavanje 2 25. 2. 2024

#### Vsebina za danes

► Von Neumanov model računalnika


➤Organizacija in delovanje sodobnih računalniških sistemov

>Življenski cikel enega programa znotraj računalniškega sistema

VON NEUMANOV MODEL RAČUNALNIKA

#### Funkcijski model računalnika (1)

- Sodobni računalniški sistemi še vedno temeljijo na konceptualnem modelu računalnika, ki ga je leta 1945 opisal John von Neumann
- ➤ Po modelu von Neumanna ima vsak računalnik naslednje dele:
  - vhodni del
  - izhodni del
  - delovni ali glavni pomnilnik
  - aritmetično-logična enota
  - upravljalna enota



#### Funkcijski model računalnika (2)

#### >vhodni del

preko vhodnega dela iz okolja vnašamo podatke ter ukaze iz programa

#### **≻izhodni** del

preko izhodnega dela v okolje prenašamo rezultate izvajanja programa

#### **≻**delovni ali glavni pomnilnik

 uporabljamo ga za hrambo vseh podatkov ter ukazov iz programa, ki so vnešeni od zunaj, ter za hrambo rezultatov izvajanja programa

#### **≻aritmetično-logična enota**

izvaja aritmetično-logične operacije, ki so določeni s strani ukazov


#### **≻upravljalna enota**

- prejema ukaze iz pomnilnika, izvaja dekodiranje ukazov in na osnovi tega upravlja z aritmetičnologično enoto ter z vhodnim in izhodnim delom
- v sodobnih sistemih sta aritmetično-logična enota ter upravljalna enota združeni v procesorju, ki dodatno vsebuje še množico registrov

#### Vodilo (1)


- ➤ Iz funkcijske sheme von Neumannovega računalnika vidimo, da so posamezni deli med seboj povezani
  - vsaka povezava, ki predstavlja tok podatkov, ukazov ali upravljalnih signalov, je sestavljena iz večjega števila linij, ki tvorijo vodilo
- ➤ Pozamezne enote so povezane preko vodila (ang. bus)
  - prenos električnih signalov v obliki bitov
  - za prenos vsakega bita potrebujemo eno linijo vodila
  - vsaka povezava v funkcijskem modelu se nanaša na prenos določenega števila bitov
  - medsebojno direktno povezovanje vseh posameznih delov računalnika je nesmiselno,
  - zato je ustvarjeno vodilo, na katerega so priklopljeni vsi posamezni deli računalnika
  - z vodilom upravlja ločena upravljalska enota

### Vodilo (2)




#### Vodilo (3)

- ▶Vsa izmenjava podatkov, ukazov ter kontrolnih signalov se izvaja preko skupnega vodila
- ▶ Preko skupnega vodila se v enem trenutku izvaja samo en prenos
  - za dober izkoristek povezave se prenosi ustvarjajo v določenem časovnem intervalu
  - deljeni čas na vodilu (ang. time share)
- ▶ Časovna rezina na vodilu (ang. bus time slot)
  - ullet v eni časovni rezini, ki traja  $T_B$  sekund, lahko ustvarimo samo en prenos
  - npr. vodilo, ki ima časovno rezino  $T_B = 100$  ns, omogoča, da imamo v 1 sekundi 10 milijonov prenosov. Če lahko v eni rezini prenesemo 1 B, to pomeni, da se preko vodila lahko prenese 10 MB podatkov.




### Hranilnik in delovni pomnilnik

- ► Centralni del vsakega računalniškega sistema predstavlja hranilnik
- ▶Pri von Neumannovem modelu se centralni hranilnik imenuje delovni pomnilnik
- ▶Pri izvajanju programov v delovnem pomnilniku morajo biti ukazi iz programa ter podatki, s katerimi ti ukazi operirajo oz. delujejo
- ▶ V sodobnih sistemih je najmanjša hranilna enota informacije 1 B (byte)
  - je skupina 8 bitov
  - do vsakega bajta informacije v hranilniku lahko dostopamo z direktnim dostopom




## Naslovi in naslovni prostor

➤Vsak bajt v hranilniku ima svojo zaporedno številko, ki se imenuje naslov



- Naslovi bajtov znotraj hranilnika se izražajo v številkah, zapisanih v dvojiškem sistemu
- $\triangleright$ Če za zapisovanje naslova uporabljamo m bitov, lahko zapišemo  $2^m$  različnih naslovov
  - s številom m določamo velikost naslovnega prostora
  - naslovni prostor vključuje naslove od o do  $2^m 1$



## Količina informacije in velikost naslovnega prostora

- ➤ Količino informacije merimo v enoti B (byte)
  - $\Box 1 B = 2^3 = 8 bit$
- ➤ Velikost pomnilnika, ki shranjuje določeno količino informacije izražamo v kB, MB, GB, TB
- ► kB (kilobyte)

$$\Box 1 kB = 2^{10}B = 1024 B$$

➤ MB (megabyte)

$$\square 1 MB = 2^{20}B = 1024 kB$$

➤GB (gigabyte)

$$\Box 1 GB = 2^{30}B = 1024 MB$$

➤TB (terabyte)

$$\Box 1 TB = 2^{40}B = 1024 GB$$

➤ Koliko velik naslovni prostor lahko naslovimo, če imamo na voljo m=8 bitov?

$$\square 2^8 = 512 B$$

➤ Koliko velik naslovni prostor lahko naslovimo, če imamo na voljo m=16 bitov?

$$\square 2^{16} = 2^6 * 2^{10} = 2^6 * 1 kB = 64 kB$$

➤ Koliko velik naslovni prostor lahko naslovimo, če imamo na voljo m=32 bitov?


$$\square 2^{32} = 2^2 * 2^{30} = 2^2 * 1 GB = 4 GB$$

➤ Koliko velik naslovni prostor lahko naslovimo, če imamo na voljo m=64 bitov?


$$\square 2^{64} = 2^4 * 2^{60} = 16 EB (eksabyte)$$

#### Model preprostega računalnika

- ➤Za opisovanje osnovnih lasnosti računalnika lahko opazujemo model preprostega računalnika, ki ga sestavljata samo procesor in delovni pomnilnik
- ➤ Pri tem imamo naslednje predpostavke:
  - v delovnem pomnilniku imamo naloženo strojno obliko programa v obliki niza ukazov, ki so shranjeni v zaporedne pomnilniške lokacije
  - v delovnem pomnilniku imamo vse vhodne podatke, ki jih program potrebuje pri izvajanju
  - program bo vse rezultate izvajanja shranjeval v delovni pomnilnik
- ▶ Delovni pomnilnik in procesor sta med seboj povezana preko vodila
  - vodilo je sestavljeno iz treh delov
  - naslovni del, ki vsebuje m linij
  - podatkovni del, ki vsebuje n linij
  - kontrolni del, ki vsebuje k linij



## Povezava procesorja in pomnilnika preko vodila



#### Cikli na vodilu

- ➤ Procesor je povezan na vodilo preko svojih registrov
  - imenujemo jih medregistri, ker ustvarjajo povezavo z vodilom
  - iz naslovnega medregistra imamo povezavo z naslovnim delom vodila
  - podatkovni medregister ustvarja dvosmerno komunikacijo: podatki se lahko prenašajo iz procesorja v pomnilinik ali iz pomnilnika v processor
- ►V enem ciklu na vodilu (v eni časovni rezini) se lahko izvede eno shranjevanje (STORE) ali eno branje vsebine iz pomnilnika (LOAD)
- $\triangleright$  Pomnilniški cikel in cikel na vodilu imata končno trajanje  $T_B$ 
  - ta čas je omejen s strani materialov, ki tvorijo vodilo in čipe
  - pri sistemih z enim vodilom vsi deli računalnika komunicirajo preko tega vodila
  - cikli na vodilu se morajo deliti med vse dele računalnika, ki hočejo prenašati podatke
  - vodilo lahko postane ozko grlo in omeji hitrost računalnika

#### STORE in LOAD pomnilniški cikel

#### >STORE cikel

- 1. procesor postavi naslov iz naslovnega medregistra na naslovno vodilo
- 2. procesor postavi vsebino, ki se bo shranila, na podatkovno vodilo
- 3. procesor poda signal preko kontrolnega vodila, da gre za STORE ukaz
- 4. pomnilnik prejme naslov v svoj naslovni register, aktivira naslovljeno pomnilniško lokacijo ter v njo shrani vsebino

#### > LOAD cikel

- 1. procesor postavi naslov iz svojega naslovnega medregistra na naslovno vodilo
- 2. procesor poda signal preko kontrolnega vodila, da gre za LOAD ukaz
- 3. pomnilnik prejme naslov z naslovnega vodila ter prestavi naslovljeno vsebino v vsebinski register in od tam prenese vsebino na podatkovno vodilo
- 4. procesor prejme vsebino v podatkovni medregister preko podatkovnega vodila


#### **Procesor**

- ➤ Delovni pomnilnik se uporablja samo za hranjenje nizov bitov
- ►Interpretacija pomena teh shranjenih bitov se dogaja zunaj pomnilnika
- ►V našem preprostem modelu računalnika se dogaja interpretacija znotraj procesorja
  - v sodobnih sistemih so to različne vhodno-izhodne naprave (npr. zaslon)
- ➤Znotraj procesorja imamo dvojiško intepretacijo vsebine iz pomnilnika:
  - kot so denimo ukazi strojne kode nekega programa
  - kot osnovni podatkovni tipi
- ➤ Procesor naslavlja ukaze in podatke na različne načine
  - ukazi se pridobivajo z naslova, na katerega kaže ločeni register, ki ga imenujemo programski števec
  - podatki se naslavljajo v teku izvajanja ukazov; lokacijo podatkov pridobi iz samih ukazov

#### Struktura procesorja

- ➤ Procesor v Von Neumannovem modelu računalnika sestavljajo:
  - aritmetično-logične enota
  - kontrolne enota
  - množice registrov
- ➤ Tukaj si bomo ogledali zelo poenostavljen model procesorja
  - razumevanje preprostega modela procesorja nam bo pomagala pri razumevanju delovanja sodobnih procesorjev, ki so veliko bolj kompleksni
  - Predpostavimo, da je velikost naslovnega in podatkovnega vodila enaka
  - vsi registri so enako veliki
- ➤Osnovne lastnosti in obnašanje procesorja so določeni z množico registrov ter množico ukazov, ki jih procesor lahko izvede
  - Registri se uporabljajo za shranjevanje vseh informacij, ki pridejo v procesor, pa tudi za tiste, ki izhajajo iz procesorja
  - Množica ukazov je določena s fizično izvedbo aritmetično-logične enote ter kontrolne enote

#### Preprosti model procesorja



### Registri procesorja (1)

- ➤ Naslovni medregister
  - se uporablja za naslavljanje pomnilnika ali ostalih delov računalnika
- ➤ Podatkovni medregister
  - posreduje pri izmenjavi podatkov med procesorjem in ostalih delov računalnika
- ➤ Ukazni register (ang. Instruction register)
  - v ukazni register se shranjuje ukaz, ki se pridobi iz pomnilnika. Dekodiranje ukaza izvaja kontrolna enota.
- ➤ Programski števec (ang. Program counter)
  - vsebuje naslov naslednjega ukaza, ki se bo izvedel
  - kontrolna enota avtomatično posodablja programski števec, tako da se ukazi izvajajo zaporedno.

#### Registri procesorja (2)

- ➤ Register kazalca sklada (ang. Stack pointer)
  - omogoča shranjevanje podatkov ali ukazov v sklad
- ➤ Register stanja (ang. Status register, Flag register, Condition Code Register)
  - se uporablja za zapisovanje različnih zastavic (ang. Flag), ki označujejo pravilnost ali nepravilnost pri izvajanju ukazov ali pri delu procesorja
  - na osnovi zastavic se kontrolna enota odloča, kako izvajatii programme
- ➤ Množica splošnih registrov
  - uporabljajo se za shranjevanje operandov in rezultatov
  - uporabljajo se za pripravo naslova za naslednje dostopanje do pomnilnika
- ➤ Registri procesorja so med seboj povezani preko notranjih vodil
  - povezava je tudi z aritmetično-logično enoto

#### Kontrolna enota procesorja

- ► Kontrolna enota upravlja s celotnim delovanjem procesorja
- ►Izvaja dekodiranje ukaza, ki se nahaja v ukaznem registru
  - Na osnovi dekodiranega ukaza izvaja aktivacijo notranjih vodil
  - Sporoča aritmetično-logični enoti, kakšno operacijo naj izvede
- Avtomatično prehaja iz izvajanja enega ukaza na izvajanje naslednjega ukaza
- ➤ Kontrolna enota kakor tudi ostale enote računalnika delajo v ritmu, ki ga narekuje generator takta
  - generira elektronske impulze
  - vse operacije so na ta način sinhronizirane
  - v sodobnih procesorjih je takt v GHz (gigahertz)
  - takt določa hitrost samega procesorja

#### Aritmetično-logična enota

- $\triangleright$  Aritmetično-logična enota izvaja aritmetične, logične in shift operacoke z operandi, ki jih napeljejo notranja vodila (v našem modelu  $S_1$  in  $S_2$ ), ter rezultat poda na notranje vodilo  $S_3$ 
  - Aritmetične operacije: seštevanje, odštevanje, inkrement, dekrement
  - Logične operacije: AND, OR, XOR, negacija
  - Shift operacije: aritmetični, logični, rotacija
- ➤Operacija, ki jo izvaja aritmetično-logična enota, je določena s strani kontrolne enote, ki dekodira ukase
- ➤ Kontrolna enota prav tako določa, od kod vzeti vsebino za operande (iz katerega registra) in kam poslati rezultat izvedbe operacije
- ▶V skladu s tem aktivira samo določene povezave na notranjih vodilih

#### Kako dela procesor? (1)

- ➤ Predpostavimo, da imamo v pomnilniku programsko kodo v obliki niza ukazov v pravilnem vrstnem redu za izvajanje
- ▶ Ta niz ukazov, ki jih lahko izvede procesor, se imenuje **strojna programska koda**
- ►V programski števec postavimo naslov prvega ukaza strojne kode
- ➤ Procesor se obnaša kot avtomat, ki (ko je enkrat vklopljen) zaporedno izvaja ukaze iz strojnega programa

#### Kako dela procesor? (2)

#### **▶**Ponavljaj {

- prinesi iz pomnilnika ukaz, na katerega kaže programski števec;
- dekodiraj pridobljeni ukaz, določi, katero operacijo izvede ALU;
- •povečaj vrednost programskega števca tako, da kaže na naslednji ukaz, ki bo izveden;
- določi lokacijo operandov ter lokacijo rezultatov operacije;
- •operande napelji na ALU ter izvedi operacijo;
- rezultat operacije shrani na določeno lokacijo
- > } vse dokler je procesor vklopljen;

#### Faze delovanja procesorja: prevzem ukaza

- ►V prvi fazi se izvaja prevzem ukaza (ang. fetch)
- ►Vsebina programskega števca se prenaša v naslovni medregister
- ► Kontrolna enota iniciira aktivnost prenašanja ukaza iz pomnilnika
- ➤ Ukaz pride v podatkovni medregister in se od tam prenese v ukazni register

#### Faze delovanja procesorja: dekodiranje ukaza


- V drugi fazi kontrolna enota izvaja dekodiranje ukaza (ang. decoding)
- Na osnovi množice bitov ukaza (operacijska koda) kontrolna enota ugotovi, katero operacijo je treba izvesti
- Poveča vrednost programskega števca tako, da kaže na naslednji ukaz
- Pošilja signale ALU in jo obvesti, katero operacijo je treba izvesti
- Na osnovi druge množice bitov (naslovni del ukaza) ugotovi, iz katerih registrov pridejo operandi, kam je treba shraniti rezultat in katera interna vodila aktivirati
- Če naslovni del ukaza določi, da prihaja operand iz pomnilnika, je treba prenesti naslov operanda v naslovni medregister in začeti prenašati operanda iz pomnilnika v podatkovni medregister, od tam pa v ALU

#### Faze delovanja procesorja: izvajanje operacij

- V tretji fazi se izvajajo operacije v ALU (ang. execution)
- $\triangleright$  ALU izvaja operacijo in shranjuje rezultat preko vodila  $S_3$  v odredišče
- Vrednosti določenih zastavic, ki so odvisne od pridobljenega rezultata, se shranjujejo v register stanja
  - s tem označujemo uspešnost/neuspešnost izvedenega ukaza
  - to informacijo potem izkoristi operacijski sistem za svoje delovanje

ORGANIZACIJA IN DELOVANJE SODOBNIH RAČUNALNIŠKIH SISTEMOV

## Organizacija sodobnega računalniškega sistema (1)



Vir: Silberschatz et al. Operating system concepts (Global edition), str. 7


## Organizacija sodobnega računalniškega sistema (2)

- Sodobni računalniški sistemi vključujejo tudi števlične vhodno/izhodne (V/I) naprave zraven dosedanjih komponent iz Von Neummanovega modela: pomnilnik, procesor in vodilo
- Ena ali več centralnih procesorkih enot (CPE) ter krmilniki naprav (ang. device controllers) se povezujejo preko skupnega vodila (ang. bus) in imajo s tem dostop do deljenega pomnilnika (ang. shared memory)
  - CPE premika podatke iz glavnega pomnilnika (ali v glavni pomnilnik) v lokalne medpomnilnike (ali iz lokalnih medpomnilnikih)
- ➤ Vsak krmilnik naprave je odgovoren zlasti za eno vrsto naprav
  - ima svoj lokalni medpomnilnik (ang. local buffer) ter nekaj registrov z točno določeno funkcijo
  - odgovoren je za prenos podatkov iz V/I naprav do medpomnilnika
- ➤ Operacijski sistemi imajo gonilnike (ang. driver) za vsak krmnilnik
  - zagotavlja preostalemu operacijskemu sistemu enoten vmesnik za vsako napravo
- ➤ Vhodno-izhodne naprave in CPE lahko izvajajo naloge sočasno
  - Sočasno izvajanje (ang. concurrent execution) nalog CPE in naprav, ki tekmujejo za pomnilniški cikel (ang. memory cycle)

### Izvajanje V/I operacij in prekinitve

- ➤ Za začetek V/I operacij, gonilnik naprave prvo naloži vsebino v registre krmnilnika naprave
- Sočasno krmnilnik preveri vsebino registrov ter opredeli kakšno nalogo mora izvesti (npr. prebrati en znak iz tipkovnice)
- ➤ Vhod/izhod podatkov se ustvarja iz same naprave v lokalni medpomnilnik krmnilnika naprave
- ➤ Krmnilnik naprave obvesti gonilnika naprave ko zaključi s prenosom podatkov
- ➤ Obveščanje poteka s pomočjo prekinitve (ang. interrupt)
- ➤ Prekinitve so ena od najbolj pomembnih mehanizmov za delovanje računalniških sistemov

## Časovnica poteka prekinitve



Vir: Silberschatz et al. Operating system concepts (Global edition), str. 8

#### Prekinitev v računalniškem sistemu

- ➤ Strojna oprema lahko pošlje prekinitev kadarkoli
  - To naredi s pomočjo električnega signala preko sistemskega vodila
  - S tem obvesti CPE ali kakšno drugo napravo
- ➤ Izjema (ang. trap ali exception) je prekinitev, ki jo ustvari programska oprema (ang. software-generated interrupt) in je povzročena s strani napake ali zahteve uporabnika
- ➤Operacijski sistem temelji na principu prekinitve (ang. interrupt driven)

#### Prekinitveni vektor

- ➤ Ko je delovanje CPE prekinjeno se kontrola prenese k modulu za prekinitev (ang. interrupt service routine)
- ➤To se naredi s pomočjo **prekinitvenega vektorja (ang. interrupt vector)**, ki vsebuje začetne naslove (v pomnilnku) vseh servisnih rutin
  - Servisne rutine so programi, ki se izvedejo ko nastane prekinitev
- ▶Po koncu izvajanja se vrne kontrola CPE ter ta nadaljuje z izvajanjem prekinjenega programa
  - Za ta namen prekinitveni sistem mora shraniti naslov prekinjenega ukaza (ang. interrupted instruction)

## Prekinitveni vektor pri Intel procesorjih

vector number	description
0	divide error
1	debug exception
2	null interrupt
3	breakpoint
4	INTO-detected overflow
5	bound range exception
6	invalid opcode
7	device not available
8	double fault
9	coprocessor segment overrun (reserved)
10	invalid task state segment
11	segment not present
12	stack fault
13	general protection
14	page fault
15	(Intel reserved, do not use)
16	floating-point error
17	alignment check
18	machine check
19–31	(Intel reserved, do not use)
32–255	maskable interrupts

Vir: Silberschatz et al. Operating system concepts (Global edition), str. 11


## Implementacija prekinitev znotraj računalniškega sistema (1)

- ➤Strojna oprema CPE ima linijo za oddajanje zahtevkov za prekinitev (ang. interrupt request line)
- ➤ CPE preverja to linijo po vsakem izvedenem ukazu
- ➤ Ko CPE zazna da je krmnilnik oddal signal z uporabo prekinitvene linije:
  - prebere številko prekinitve
  - skoči na servisni prekinitveni program (ang. interrupt handling routine), ki se nahahaja v pomnilniku
  - ločeni segmenti programske kode določajo, katera dejanja je treba sprejeti za vsako vrsto prekinitve
  - potem začne izvajati prekinitveni program

## Implementacija prekinitev znotraj računalniškega sistema (2)

- ➤ Nadzornik prekinitve (ang. interrupt handler)
- Shrani stanje CPE: operacijski sistem ohranja stanje CPE s shranjevanjem stanja v registrih in stanja programskega števca (ang. program counter)
- ➤ Ugotovi razlog za prekinitev
  - pripravljenost vhodno/izhodne naprave (ang. polling interrupt)
  - vektorske prekinitve (ang. vectored interrupt)
- ► Izvede prekinitev
- ➤ Poskrbi za vrnitev v stanje pred prekinitvijo

### Cikel V/I prekinitve




Vir: Silberschatz et al. Operating system concepts (Global edition), str. 10

#### Struktura pomnilnika (ang. Storage Structure)

- ➤ Glavni pomnilnik (ang. main memory) edini večji hranilni medij, do katerega lahko CPE neposredno dostopa
  - Naključni dostop (ang. random access)
  - Pogosto je neobstojen (ang. volatile)
- ➤ Dodatni hranilnik (ang. secondary storage) razširitev glavnega pomnilnika, ki omogoča obstojno (ang. nonvolatile) shranjevanje velike količine podatkov
- ➤ Trdi diski (ang. hard disks) toge kovinske ali steklene plošče, ki so pokrite z magnetnim snemalnim materialom
  - Površina diska je logično razdeljena v steze (ang. tracks), ki so potem razdeljene v odseke (ang. sectors)
  - Krmilnik diska (ang. disk controller) določa logično sodelovanje med napravo in računalnikom
- Diski s bliskovnim pomnilnikom (ang. solid-state disks) hitrejši kot trdi diski ter obstojni
  - Različne tehnologije izdelave
  - Vedno bolj popularni

# Pomnilniška hierarhija (ang. Storage Hierarchy)

- Hranilne sisteme lahko organiziramo v obliko hierarhije glede na različne kriterije:
  - hitrost,
  - cena,
  - obstojnost.
- ➤ Predpomnenje (ang. caching) kopiranje informacije v hitrejši hranilnik; na glavni pomnilnik lahko gledamo kot na predpomnilnik dodatnega hranilnika




## Struktura vhodno/izhodnih operacij (ang. I/O Structure)

- ➤ Po začetku vhodno/izhodnih (V/I) operacij se kontrola vrne uporabniškemu programu samo po koncu V/I operacije
  - Ukaz "wait" omogoča, da je CPE nedejavna do naslednje prekinitve
  - Zanka čakanja (konflikt za dostop do pomnilnika)
  - Največ en V/I zahtevek se izvaja naenkrat, sočasne V/I operacije niso dovoljene
- ▶Po začetku V/I operacij se kontrola vrne uporabniškemu programu brez čakanja na konec V/I operacije
  - Sistemski klic (ang. system call) zahtevek, ki se pošlje operacijskemu sistemu, da omogoči uporabniku čakanje za konec V/I operacije
  - Tabela s statusi naprav (ang. device-status table) vsebuje zapis o tipu, naslovu in stanju vsake V/I naprave
  - Operacijski sistem indeksira to tabelo ter določa stanje V/I naprave ter spreminja zapise pri pojavljanju prekinitve

## Struktura neposrednega dostopa do pomnilnika (ang. Direct Memory Access)

- ➤ Uporablja se za V/I operacije z visoko hitrostjo, ko so naprave zmožne hitrosti prenosa, primerljive s hitrostjo pomnilnika
- ➤ Upravljalnik naprave prenese blok podatkov iz medpomnilnika direktno v glavni pomnilnik brez vpliva CPE
- ➤ Za vsak blok podatkov se ustvari samo ena prekinitev, raje kot ena prekinitev za vsak bajt podatkov



Vir: Silberschatz et al. Operating system concepts (Global edition), str. 15

## Predavanja 2 – Koncepti in terminologija

- ≻von Neumanov model računalnika
  - vodilo, časovna rezina na vodilu
  - hranilnik in delovni pomnilnik
  - naslovi in naslovni prostor
  - količina informacije in velikost naslovnega prostora
  - Cikli na vodilu: STORE, LOAD
- > Procesor
  - struktura: registri, kontrolna enota, aritmetično logična enota, notranja vodila, generator takta
  - Registri: naslovni medregister, podatkovni medregister, ukazni register, programski števec, register kazalca sklada, register stanja, splošni registry
  - kontrolna enota: dekodira ukaze, upravlja z notranjimi vodili
  - ALU: izvaja operacije
  - Faze delovanja procesorja: prevzem ukaza, dekodiranje, izvajanje
- ➤ Organizacija sodobnih računalniških sistemov
  - Prekinitve: prekinitveni vektor, nadzornik prekinitve
  - Struktura pomnilnika in pomnilniška hirearhija
  - V/I operacije in neposredni dostop do pomnilnika (DMA)