# МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

### ОТЧЕТ

по лабораторной работе №4 по дисциплине «Операционные системы»

Тема: Обработка стандартных прерываний

Студентка гр. 7381	 Машина Ю.Д
Преполаватель	Ефремов М.А

Санкт-Петербург 2019

# Цель работы

Построить обработчик прерываний сигналов таймера. Таким образом, управление будет передано функции, чья точка входа записана в соответствующий вектор прерывания.

# Ход работы

Разработан набор функций для выполнения поставленной задачи, функции приведены в табл. 1.

Таблица 1 - Описание функций.

Название функции	Назначение	
GetCurs	Читать позицию и размер курсора	
SetCurs	Установка позиции курсора	
Set_Interruption	Установка резидентного прерывания	
int_remove	Обработчик прерывания	
main	Основная функция	

Примеры работы программы отображены на рис. 1-4

C:N>lab3-1 Available memory: 648912 bytes Extended memory: 15360 kbytes					
MCB chain					
Adress	Owner	Size	<b>MCBName</b>	Type	
016F	0008	16		4D	
0171	0000	64		4D	
0176	0040	256		4D	
0187	0192	144		4D	
0191	0192	648912	LAB3-1	5A	

Рис. 1 - Проверка состояния памяти до запуска утилиты, при помощи lr3-1.com.

1		nas Loaded.					
	C:\>lab3-1						
	_	647264 bytes					
Extended	memory:	15360 kbyte:	S				
	1	1CB chain					
Adress	Owner	Size	<b>MCBName</b>	Type			
016F	0008	16		4D			
0171	0000	64		4D			
0176	0040	256		4D			
0187	0192	144		4D			
0191	0192	1472	LAB4	4D			
O1EE	01F9	1144		4D			
01F8	01F9	647264	LAB3-1	5A			

Рис. 2 - Загрузка утилиты lab4 в память и очередной вывод состояния памяти

```
C:\>lab4
The interruption has already been loaded.
```

Рис. 3 - Повторный запуск lab4

```
C:\>lab4 /un
The interruption has been unloaded.
C:\>lab3-1
Available memory: 647264 bytes
Extended memory:
                    15360 kbytes
                  MCB chain
Adress
            0wner
                        Size
                                  MCBName
                                              Type
            0008
 016F
                          16
 0171
            0000
                          64
 0176
            0040
                         256
            0192
                         144
                                               4D
 0187
 0191
            0192
                        1472
                                  LAB4
                                              4D
                                              4D
 01EE
            01F9
                        1144
            01F9
                     647264
                                  LAB3-1
```

Рис. 4 - Запустим программу lab4.exe с ключом выгрузки /un и последующий вызов lab3-1.com.

### Выводы.

В процессе выполнения данной лабораторной работы был построен обработчик прерываний сигналов таймера. Код программы представлен в приложении А.

## Ответы на контрольные вопросы.

Как реализован механизм прерывания от часов?

Сначала сохраняется содержимое регистров, потом определяется источник прерывания, по номеру которого определяется смещение в таблице векторов прерывания, сохраняется в СS:IP, передаётся управление по адресу СS:IP и происходит выполнение обработчика, и в конце происходит возврат управления прерванной программе. Прерывания генерируются системным таймером.

Какого типа прерывания использовались в работе?

В программе использовались пользовательское прерывание по таймеру 1Ch, вектор прерывания 03h (используется отладчиками, чтобы перехватывать управление, когда программа достигает указанного пользователем адреса), 02h (посылает символ из DL на стандартный вывод) и программные прерывания 21h и 10h.

### ПРИЛОЖЕНИЕ А

### lr4.asm

```
AStack SEGMENT STACK
     DW 100h DUP(?)
AStack ENDS
DATA SEGMENT
    alreadyLoaded db 'The interruption has already been
Loaded.',0DH,0AH,'$'
    UnLoaded db 'The interruption has been UnLoaded.', ODH, OAH, '$'
    Loaded db 'The interruption has Loaded.', ODH, OAH, '$'
DATA ENDS
CODE SEGMENT
    ASSUME CS:CODE, DS:DATA, ES:DATA, SS:AStack
Print PROC NEAR
    push ax
    mov ah, 09h
    int 21h
    pop ax
    ret
Print ENDP
; Установка позиции курсора
setCurs PROC
    push ax
    push bx
    push cx
    mov ah,02h
    mov bh,0
    int 10h ; выполнение
    pop cx
    pop bx
    pop ax
    ret
setCurs ENDP
getCurs PROC
    push ax
    push bx
    push cx
    mov ah,03h ; читать позицию и размер курсора
    mov bh,00h; вход: ВН = видео страница
    int 10h ; выполнение
    pop cx
    pop bx
    pop ax
    ret
getCurs ENDP
```

```
ROUT PROC FAR
     jmp ROUT_
     KEEP_CS DW 0 ; для хранения сегмента
    \mathsf{KEEP} \underline{\mathsf{IP}} \; \mathsf{DW} \; \mathsf{0} \; ; \; \mathsf{u} \; \mathsf{c} \mathsf{м} \mathsf{e} \mathsf{u} \mathsf{e} \mathsf{h} \mathsf{u} \mathsf{s} 
    KEEP_PSP DW 0
     VALUE db 0
     IDENT db '0000'
     COUNTER db ' Number of calls: 00000
                                                        $'
     STACK dw 64 dup (?)
     KEEP_SS DW 0
     KEEP AX
                  dw ?
     KEEP_SP DW 0
ROUT_:
    mov KEEP_SS,ss
     mov KEEP_AX,ax
     mov KEEP_SP,sp
     mov ax,seg STACK_
     mov ss,ax
     mov sp,0
     mov ax, KEEP_AX
     push ax; сохранение изменяемых регистров
     push dx
     push ds
     push es
     cmp VALUE,1
     je ROUT_RES
     call getCurs
     push dx
     mov dh, 22
     mov d1,45
     call setCurs
     push si
     push cx
     push ds
     push ax
     mov ax, SEG COUNTER
     mov ds,ax
     mov bx, offset COUNTER
     add bx,22
     mov si,3
next_:
     mov ah,[bx+si]
     inc ah
     cmp ah,58
     jne _NEXT
```

```
mov ah,48
    mov [bx+si],ah
    dec si
    cmp si,0
    jne next_
_NEXT:
    mov [bx+si],ah
    pop ds
    pop si
    pop bx
    pop ax
    push es
    push bp
    mov ax, SEG COUNTER
    mov es,ax
    mov ax, offset COUNTER
    mov bp,ax
    mov ah, 13h
    mov al,0
    mov cx,30
    mov bh,0
    int 10h
    pop bp
    pop es
    pop dx
    call setCurs
    jmp ROUT_END
; при выгрузке обработчика прерываний
ROUT_RES:
    cli
    mov ax, KEEP_CS
    mov dx, KEEP_IP
    mov ds,ax
    mov ah,25h ; функция установки вектора прерывания на указанный
адрес
    mov al,1Ch; номер вектора
    int 21h; восстанавливаем вектор
    mov es, KEEP_PSP
    mov es,es:[2Ch]
    mov ah, 49h
    int 21h
    mov es, KEEP_PSP
    mov ah, 49h
    int 21h
    sti
ROUT_END:
    pop es
    pop ds
    pop dx
    рор ах ; восстановление регистров
```

```
mov ax, KEEP_SS
    mov ss,ax
    mov sp, KEEP_SP
    mov ax, KEEP_AX
    iret
ROUT ENDP
Check PROC
    mov ah, 35h ; функция получения вектора
    mov al,1Ch; номер вектора
    int 21h
    mov si, offset IDENT
    sub si,offset ROUT
    mov ax,'00'
    cmp ax,es:[bx+si]
    jne UnLoad
    cmp ax,es:[bx+si+2]
    je Load
UnLoad:
    call Set Interruption
    mov dx,offset LAST_BYTE ; размер в байтах от начала
    mov cl,4 ; первод в параграфы
    shr dx,cl
    inc dx ; размер в параграфах
    add dx, CODE
    sub dx, KEEP_PSP
    xor al,al
    mov ah,31h
    int 21h
Load:
    push es
    push ax
    mov ax, KEEP_PSP
    mov es, ax
    cmp byte ptr ES:[82h],'/'
    jne BACK
    cmp byte ptr ES:[83h], 'u'
    jne BACK
    cmp byte ptr ES:[84h],'n'
    je UnLoad
BACK:
    pop ax
    pop es
    mov dx,offset alreadyLoaded
    call Print
    ret
UnLoad_:
    pop ax
    pop es
    mov byte ptr ES:[BX+SI+10],1
    mov dx, offset UnLoaded
```

```
call Print
    ret
Check ENDP
Set_Interruption PROC
    push dx
    push ds
    mov ah, 35h; функция получения вектора
    mov al,1Ch; номер вектора
    int 21h
    mov KEEP_IP,bx ; запоминание смещения
    mov KEEP_CS,es; и сегмента
    mov dx,offset ROUT ; смещение для процедуры в DX
    mov ax, seg ROUT ; сегмент процедуры
    mov ds, AX; помещаем в DS
    mov ah, 25h ; функция установки вектора прерывания на указанный
адрес
    mov al,1Ch; номер вектора
    int 21h; меняем прерывание
    pop ds
    mov dx, offset Loaded
    call Print
    pop dx
    ret
Set Interruption ENDP
MAIN:
    mov ax, DATA
    mov ds,ax
    mov KEEP_PSP,es
    call Check
    xor al, al
    mov ah,4Ch
    int 21H
LAST_BYTE:
CODE ENDS
    END MAIN
```