VOID МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №4

по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование»

Тема: «Умные указатели»

Студентка гр. 7381

Машина Ю. Д.

Преподаватель

Жангиров Т. Р.

Санкт-Петербург 2019

Цель работы.

Ознакомиться с идиомой косвенного обращения к памяти, основной целью которой является инкапсуляция работы с динамической памятью таким образом, чтобы свойства и поведение умных указателей имитировали свойства и поведение обычных указателей. При этом на них возлагается обязанность своевременного и аккуратного высвобождения выделенных ресурсов, что упрощает разработку кода и процесс отладки, исключая утечки памяти и возникновения висячих ссылок.

Задание.

Необходимо реализовать умный указатель разделяемого владения объектом (shared_ptr).

Для того, чтобы shared_ptr можно было использовать везде, где раньше использовались обычные указатели, он должен полностью поддерживать их семантику. Модифицируйте созданный на предыдущем шаге shared_ptr, чтобы он был пригоден для полиморфного использования. Должны быть обеспечены следующие возможности:

- 1. Копирование указателей на полиморфные объекты;
- 2. Сравнение shared_ptr как указателей на хранимые объекты.

Поведение реализованных функций должно быть аналогично функциям std::shared_ptr

Требования к реализации.

При выполнении этого задания вы можете определять любые вспомогательные функции. Вводить или выводить что-либо не нужно. Реализовывать функцию main не нужно. Не используйте функции из cstdlib (malloc, calloc, realloc и free).

Дополнительное задание.

Реализовать функцию make_shared, аналогичную функции из стандартной библиотеки stl.

Ход работы.

shared_ptr – один из умных указателей, суть которого заключается в том, что он хранит в себе обычный С-указатель, а так же счётчик аналогичных умных указателей, ссылающихся на один и тот же указатель.

Таким образом, для реализации данного умного указателя необходимы 2 члена: хранимый указатель m_ptr и счётчик ссылок m_refsCounter.

Были реализованы 3 вспомогательные функции: inc_refs() — увеличивает значение m_refsCounter на единичку, если m_refsCounter не равен nullptr; dec_refs() — если m_refsCounter не равен nullptr, то значение уменьшается на единичку. В случае, если значение количество ссылающихся на данный указатель умных указателей равно 0, то вызывается третий вспомогательный метод destroy(), который освобождает память, выделенную под счётчик и память, выделенную под хранимый объект.

Конструктор, принимающий обычный С-указатель ptr, инициализирует значения членов m_ptr указателем ptr и выделяет память под счётчик, если ptr не paвен nullptr.

Деструктор класса вызывает метод dec_refs().

Конструктор, принимающий другой shared_ptr, копирует поля переданного указателя в текущий и вызывает метод inc_refs().

Конструктор, принимающий другой shared_ptr с произвольным хранимым типом указателя реализуется аналогично предыдущему указателю с тем лишь изменением, что shared_ptr для любого класса объявлен дружественным классом к данному, поскольку m_refsCounter находится в private области класса и доступа нему извне нет.

Операторы присваивания с копированием реализованы таким образом, что производится просто обмен ссылок между текущим объектом и переданным. Значения счётчиков при этом не изменяются.

Оператор приведения shared_ptr к типу bool возвращается результат сравнения хранимого указателя с nullptr (результат инвертируется).

Метод get() возвращает указатель m_ptr.

Оператор разыменования указателя возвращает разыменованный указатель m_ptr.

Оператор стрелочка возвращает указатель m_ptr.

Функция обмена указателей swap обменивает поля данных между данным объектом и переданным.

Функция reset() вызывает метод dec_refs() и действует аналогично конструктору для С-указателя.

Для сравнения указателей возвращается результат сравнения get() для текущего и для переданного объектов.

Для выполнения дополнительного задания добавлена шаблонная функция, принимающая тип объекта, указатель на который необходимо создать и аргументы для конструктора данного объекта.

Возвращается уже сконструированный shared_ptr на основе выделенной памяти и сконструированного объекта из переданных аргументов.

Исходный код.

Код класса, реализующего shared_ptr, представлен в приложении А.

Выводы.

В ходе выполнения лабораторной работы был реализован класс, аналогичный классу std::shared_ptr и стандартной библиотеки. Данный умный указатель с разделяемым владением позволяет не заботиться об освобождении памяти для объекта, доступ к которому прекращён, поскольку это происходит автоматически.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

РЕАЛИЗАЦИЯ КЛАССА НА ЯЗЫКЕ С++

```
namespace stepik
{
     template <typename T>
     class shared ptr
     public:
           using value type = T;
          using reference = T&;
          using pointer = T*;
          template <class U>
          friend class shared ptr;
           //
           explicit shared_ptr(T *ptr = 0)
           : m ptr(ptr), m refsCounter(ptr ? new long(1) : nullptr)
           {
           }
          //
          ~shared ptr()
           {
                if (m refsCounter)
                      dec refs();
                if (use_count() == 0)
                      destroy();
           }
          //
           shared_ptr(const shared_ptr & other)
           : m_ptr(other.m_ptr), m_refsCounter(other.m_refsCounter)
           {
                if (m refsCounter)
                      inc_refs();
           }
          template <class U>
           shared_ptr(const shared_ptr<U> & other)
           : m ptr(other.m ptr), m refsCounter(other.m refsCounter)
           {
                if (m_refsCounter)
                      inc_refs();
           }
```

```
shared_ptr& operator=(const shared_ptr& r)
     shared_ptr(r).swap(*this);
     return (*this);
}
template <class U>
shared_ptr& operator=(const shared_ptr<U>& r)
     shared_ptr(r).swap(*this);
     return (*this);
}
//
explicit operator bool() const
     return (m_ptr != nullptr);
}
//
pointer get() const
     return m_ptr;
}
//
long use_count() const
     return (m_refsCounter ? *m_refsCounter : 0);
}
reference operator*() const
     return *m ptr;
}
pointer operator->() const
     return m_ptr;
}
void swap(shared_ptr& x) noexcept
     std::swap(m_ptr, x.m_ptr);
     std::swap(m_refsCounter, x.m_refsCounter);
}
void reset(T *ptr = 0)
     if (m refsCounter)
           dec_refs();
```

```
if (use_count() == 0)
                      destroy();
                m_ptr = ptr;
                m_refsCounter = ptr ? new long(1) : nullptr;
           }
     private:
          void dec_refs()
                --*m_refsCounter;
           }
          void inc_refs()
                ++*m_refsCounter;
           }
          void destroy()
                if (m_ptr)
                      delete m_ptr;
                if (m_refsCounter)
                      delete m_refsCounter;
          }
          pointer m_ptr;
          long *m_refsCounter;
     };
     template <class T, class U>
    bool operator==(const shared_ptr<T>& lhs, const shared_ptr<U>&
rhs)
     {
          return (lhs.get() == rhs.get());
} // namespace stepik
```