
악성코드 분석 보고서

(sand-reversing with lena-tutorials)

2025.08.14

1. 문제

1-1) UnPackMe_CrpKeySDK5.7






해당 파일 올리디버그로 실행 시 경고 창이 나오는 걸 볼 수 있다.

해석 : 모듈 'UnPackMe'의 엔트리 포인트가 PE 헤더에 지정된 코드 섹션(.text) 밖에 있습니다. 이 파일은 자기 추출(Self-extracting) 또는 자기 수정(Self-modifying)하는 프로그램일 수 있습니다. 브레이크포인트를 걸 때 유의하세요!


-> Entry Point(EP)**는 .text 섹션 안에 있음. 근데 이런 경고창이 발생했다는 거는 스텁코드일 가능성이 높음.

1-2) UnPackMe_EZIP1.0



압축된 걸 알 수 있고 경고 창이 안나오게 만들어야한다.


1-3) UnPackMe_eXPressor1.3.0.1PK.exe






압축된 걸 알 수 있고 경고 창이 안나오게 만들어야한다.


1-4) UnPackMe_MEW1.1.exe



압축된 걸 알 수 있고 경고 창이 안나오게 만들어야한다.


1-5) UnPackMe_NsPack3.5.exe





압축된 걸 알 수 있고 경고 창이 안나오게 만들어야한다.


1-6) UnPackMe_NoNamePacker.d.out.exe






압축되어 있다는 걸 확인할 수 있는데 무슨 압축 프로그램인지 알 수 없다.

1-7) UnPackMe_Exe32Pack1.42.exe





압축된 걸 알 수 있고 경고 창이 안나오게 만들어야한다.

2. 해결 방법

2-1) UnPackMe_CrpKeySDK5.7

```
CALL UnPackMe.0046B71C
CALL UnPackMe.0046C18C
PUSH 1
                      39000000
                  FR
                 E8 A40A0000
6A 01
0046B6E3
0046B6E8
                                         CALL UNPACKME.0046B8F8
MOV EAX,DWORD PTR DS:[46B649]
CMP EAX,1
JE SHORT UNPACKME.0046B6FF
                 E8 09020000
A1 49864600
83F8 01
0046B6EA
NO46R6FF
0046B6F4
0046B6F7
                  74 06
                                          JMP DWORD PTR DS:[46B014]
0046B6F9 - FF25 14B04600
                                                                                                        UnPackMe.004271B0
```

'OK' 버튼을 누르고 'F8'을 눌러주면 0x0046B6F9에서 0x00427180으로 넘어가는 걸 볼 수 있다.

004271B0	55	DB 55	CHAR 'U'
004271B1	8B	DB 8B	
004271B2	EC	DB EC	
004271B3	6A	DB 6A	CHAR 'j'
004271B4	FF	DB FF	_
004271B5	68	DB 68	CHAR 'h'
004271B6	60	DB 60	CHAR '`'
004271B7	0E	DB OE	
004271B8	45	DB 45	CHAR 'E'
00477180	00	DB 00	

이렇게 나오는데 'ctrl+a'를 눌러주면 실행 가능 코드 분석로 보여진다.

```
004271B0
                55
                                 PUSH EBP
004271B1
004271B3
                                MOV EBP, ESP
                8BEC
                6A FF
                                 PUSH -1
                68 600E4500
                                 PUSH UnPackMe.00450E60
004271B5
                68 C8924200
                68 C8924200 PUSH UNPackMe.004292C8 64:A1 0000000 MOV EAX, DWORD PTR FS:[0]
004271BA
004271BF
004271C5
                50
                                 PUSH EAX
004271C6
                64:8925 0000(MOV DWORD PTR FS:[0],ESP
004271CD
                83C4 A8
                                 ADD ESP,-58
004271D0
                53
                                 PUSH EBX
004271D1
004271D2
004271D3
                56
57
                                 PUSH ESI
                                 PUSH EDI
                8965 E8
                                MOV DWORD PTR SS: [EBP-18], ESP
004271D6
                FF15 DC0A460(CALL DWORD PTR DS: [460ADC]
                                XOR EDX,EDX
004271DC
                33D2
004271nF
                ΩΔΠ4
```

이런식으로 바뀌는 걸 볼 수 있다.

1. OEP를 알 수 있는 첫 번째 방법

Address	Size	Owner	Section	Contains	Tuno	Access	Initial
		owner	26001011	COLICATIIS			
00010000					Priv	RW	RW
00020000	00001000				Priv	RW	RW
0012B000					Priv	RW Guai	
00120000	00004000			stack of ma:	Priv	RW Guai	RW
00130000	00003000				Мар	R	R
00140000	00028000				Priv	RW	RW
00240000	00006000				Priv	RW	RW
00250000	00003000				Мар	RW	RW
00260000	00016000				Мар	R	R
00280000	00041000				Мар	R	R
002D0000	00041000				Мар	R	R
00320000	00006000				Мар	R	R
00330000	00003000				Мар	RE	RE
003F0000	00002000				Мар	RE	RE
00400000	00001000	UnPackMe		PE header	Imag	R	RWE
00401000	0004A000	UnPackMe	.text	code	Imaq	R	RWE
0044B000	00000000	UnPackMe	.rdata		Imaq	R	RWE
00457000	00009000	UnPackMe	.data	data	Imaq	R	RWE
00460000	00003000	UnPackMe	.idata	imports	Imaq		RWE
00463000	00008000	UnPackMe	.rsrc	resources	Imaq		RWE
0046B000	00002000	UnPackMe	Have	SFX	Imaq	R	RWE
0046D000			a nice	relocations	Imaq		RWE
0046E000			day!		Imag	R	RWE
2017000	0010000		9.				

Memory Dump에서 보면 OEP는 .text에 있는 걸 알 수 있는데 현재 코드 위치가 0x00427180이므로 해당 주소가 OEP인 걸 알 수 있다.

2. OEP를 알 수 있는 두 번째 방법


컴파일러/툴체인	전형적 OEP/프롤로그 스니펫	눈에 띄는 특징/힌트
MSVC (Visual C++)	push ebp \rightarrow mov ebp, esp \rightarrow sub esp,	매우 "정석" 함수 프롤로그. CRT 진입점
	imm → (필요 시) push ebx/esi/edi	(WinMainCRTStartup 등)에서는 곧바로
		GetCommandLineA/W, GetStartupInfoA/W,
		GetModuleHandleA 같은 커널32/유저32
		호출 패턴 이 이어짐
MinGW/GCC (Windows)	push ebp \rightarrow mov ebp, esp \rightarrow sub esp,	PIC 레지스터 설정(get_pc_thunk)과 함께
	imm → (PIC일 때) call	main 또는main 호출이 자주 보임.
	$_x86.get_pc_thunk.bx \rightarrow add ebx,$	초기화 루틴 후 main/WinMain 진입
	imm	
Clang/LLVM (MSVC CRT 링크)	MSVC와 매우 유사: push ebp → mov	링커·CRT가 MSVC면 패턴이 사실상 MSVC
	ebp, esp → sub esp, imm	와 동일 . 코드 생성 스타일만 약간 상이
Borland/Embarcadero C++	push ebp \rightarrow mov ebp, esp \rightarrow sub esp,	RTL 초기화 호출(예: @StartExe 류), SEH
	imm → push ebx/esi/edi	비슷한 래더가 비교적 초반에 보이는 편
Delphi/Object Pascal	push ebp \rightarrow mov ebp, esp \rightarrow xor eax,	xor eax, eax가 초반에 눈에 띔, 그리고

	eax → push ebx push esi push edi →	@로 시작하는 런타임 루틴(@InitTables,
	(곧바로) @InitExe/@GetMem 등 RTL	@ClassCreate 등) 호출이 연달아 나옴
	심볼 호출	
Intel C/C++ (ICC, MS CRT)	MSVC와 거의 동일	최적화가 강해 프롤로그가 짧거나 재배치
		될 수 있음
LCC/Watcom 등 레거시	push ebp → mov ebp, esp 중심의	레거시 CRT 호출(고유한 초기화 심볼)이
	보수적 프롤로그	조기 등장

MSVC CRT는 프로그램 시작 시 거의 항상 SEH 프레임을 등록하므로 MSVC계열인 걸 알 수 있고 추가적으로 이 부분이 OEP인 걸 알 수 있다.


004271B0	-	55	PUSH EBP		
004271B1	-	8BEC	MOV EBP,ESP	Backup	- 1
004271B3	-	6A FF	PUSH -1	Сору	-
004271B5	-	68 600E4500	PUSH <mark>UnPackM</mark>	Binary	→
004271BA	-	68 C8924200	PUSH <mark>UnPackM</mark>	Assemble Space	
004271BF	-	64:A1 0000000	MOV EAX, DWOR	Label :	
004271C5	-	50	PUSH EAX	Comment :	
004271C6	-	64:8925 00000	1	Breakpoint	
004271CD	-	83C4 A8	ADD ESP,-58	•	
004271D0	-	53	PUSH EBX	Hit trace	- 1
004271D1	-	56	PUSH ESI	Run trace	-
004271D2	-	57	PUSH_EDI	Go to	_ I
004271D3	-	8965 E8	MOV DWORD PT		
004271D6	-	FF15 DC0A4600		Follow in Dump	
004271DC	-	33D2	XOR EDX,EDX	Search for	- I
004271DE	-	8AD4	MOV DL,AH	Find references to	
004271E0	-	8915 34E64500	1	View	
0042/1E6	-	8BC8	MOV ECX, EAX		
004271E8	-	81E1 FF000000		Copy to executable	- 1
004271EE	-	890D 30E64500		Analysis	-
004271F4	-	C1E1 08	SHL ECX,8	Detach Process	
004271F7	-	03CA	ADD ECX,EDX	Detach Process	
004271F9	-	890D 2CE64500		Process Patcher	
004271FF	-	C1E8 10	SHR EAX, 10		-1
00427202	-	A3 28E64500	MOV DWORD PT	Code Ripper	
00427207	-	E8 94210000	CALL UnPackM		-1
0042720C	-	85C0	TEST_EAX,EAX	Data Ripper	
0042720E	-~	75 OA	JNZ SHORT Un	Dump debugged process	
00427210		6A 1C	PUSH 1C	Ultra String Reference	→
00427212		E8 49010000	CALL UnPackM		
00427217		83C4 04	ADD ESP,4	Appearance	, F
<u> </u>	^				_

0x00427180 해당 부분에서 덤프를 해준다.



Start Address와 Modify가 0x00427180로 설정되었는지 확인 하고 Rebuild Import 체크를 해제해준다.






이름을 dump.exe로 저장 후 실행해주면 아까 뜨는 창이 안뜨는 걸 볼 수 있다.

문제 해결!


추가적으로 Lena는 LordPE라는 프로그램을 사용했는데 올리디버그 덤프 플러그로 수정이 되었기 때문에 해당 프로그램은 안사용해도 된다.

하지만 해당 프로그램 사용방법을 소개해보자면


LordPE: PE라고 하는 윈도우 하에 실행되는 모든 실행파일의 혜더(프로그램이 실행될때 전체 프로그램 구조의 미니맵과 같은 역할을 하는 것을 PE라고 한다.) 를 읽어들여서 분석하고, 손상된 PE가 발견되었을 경우 Rebuild해주는 막강한 기능을 가지고있는 프로그램이다.



PEediter을 눌러서 dump파일을 열어준다.



EntryPoint와 ImageBase가 제대로 설정되었나 확인 후 Sections에 들어간다.



해당 부분은 원래 PE파일에 없는 부분이다. 삭제(wipe section header) 후 저장(Rebuild)을 해준다.

003F0000	00002000				Мар	RE	RE
00400000	00001000	dump		PE header	Imag	R	RWE
00401000	0004A000	dump	.text	code	Imag	R	RWE
0044B000	00000000	dump	.rdata		Imag	R	RWE
00457000	00009000	dump	.data	data	Imag	R	RWE
00460000	00003000	dump	.idata	imports	Imag	R	RWE
00463000	00008000	dump	.rsrc	resources	Imag	R	RWE
00470000	00103000				Мар	R	R
00580000	00001000				Priv	RW	RW
00590000	00066000				Мар	RE	RE
00890000	00001000				Priv	RW	RW
00040000						B	B

올리디버그에서 실행하면 없어진 걸 볼 수 있다.

- 2-2) UnPackMe_EZIP1.0 (ESP Trick)
- 스택에 대한 간단한 설명
 - EBP 레지스터 : 현재 스택 프레임의 베이스 주소(최하단 주소)를 저장하고 있는 레지스터
 - ESP 레지스터 : 현재 스택의 최상단 주소를 저장하고 있는 레지스터
 - 스택 프레임: 함수가 사용하는 독립적인 메모리 영역 >> 함수가 실행 중일 때 존 재하고 실행이 끝나면 사라짐

메모리 상에서의 스택은 높은 주소에서 낮은 주소로 자라기 때문에, 낮은 주소일수록 최 상단의 주소이다.

따라서 EBP 레지스터는 항상 현재 스택에서의 가장 높은 주소 값을 가지고 있으며, ESP 레지스터는 가장 낮은 주소 값을 가지고 있다.

```
PUSH EBP

MOV EBP, ESP

// 원래 루틴의 ebp값을 스택에 push = esp가 가리키는 주소에 ebp 값 저장
.....

// 서브루틴

// 서브루틴 중 ebp에는 이전 루틴의 ebp를 가리키는 스택의 주소 저장
.....

MOV ESP, EBP

POP EBP


// esp에 들어간 데이터(이전 루틴의 프레임 포인)를 ebp로 옮김

JMP EAX
```

JMP EAX or RET 이렇게 쓰임


서브루틴 시작/종료할 때의 레지스터 변화

서브루틴 시작



서브루틴 시작

서브루틴 종료



서브루틴 종료

※ ESP Trick 이란?

정상 RET 대신 ESP를 직접 조작해서 흐름을 바꿔버리는 기법

```
asm 이복사
add esp, 0x20 ; ESP를 강제로 이동 (리턴 주소 무시)
jmp esp ; ESP가 가리키는 메모리로 점프 (스택 실행)
```

핵심

- RET를 쓰면 스택의 [리턴 주소]로 돌아가야 하는데, jmp esp로 강제 점프 → 디버거의 콜스택 추적이 무너짐.
- ∟ jum esp 는 무조건 있어야함 (or CALL ESP가 있음)
- 때때로 MOV ESP, [메모리]로 **스택 피벗(stack pivot)**도 함.


```
PUSH EBP
MOV EBP, ESP
// 원래 루틴의 ebp값을 스택에 저장 (push = esp가 가리키는 주소에 ebp 값 저장)
// 현재 함수의 프레임 기준점(EBP)을 ESP로 설정
. . . . . .
/* 서브루틴
  (언팩/복호화 루틴 등 필요한 작업 수행)
  필요하다면 여기서 새 스택/쉘코드 시작 주소를 미리 EDI 등에 준비해 둠
*/
. . . . . .
; === 아래(에필로그 자리)를 ESP Trick으로 교체 ===
: EDI = 언팩된 코드(또는 실행할 버퍼)의 시작 주소라고 가정
MOV ESP, EDI ; 스택 피벗: ESP를 새 실행 버퍼로 이동
                ; (선택) 시작 지점 미세 조정
ADD ESP, 20h
                ; ★ 정상 RET 대신, 스택이 가리키는 코드로 즉시 점프
JMP ESP
```

이런 식으로 있을 때 빨간 칸에 코드가 도착했을 때 ESP에 있는 값에 브레이크를 거는 이유는 ESP에 이전 EBP 값이 들어가는 데 모든 함수는 끝날 때 이전 EBP로 무조건 돌아가기 때문에 ESP에 있는 값에 브레이크를 건다.

* 참고: https://doongdangdoongdangdong.tistory.com/201

```
CPU - main thread, module UnPackMe
           $<sub><</sub>E9 19320000
004650BE
                             JMP UnPackMe.004682DC
               E9
                             JMP UnPackMe.00467B44
004650C3
                  7C2A0000
004650C8
              E9 19240000
                             JMP UnPackMe.004674E6
004650CD
           $,
              E9 FF230000
                             JMP UnPackMe.004674D1
004650D2
              E9 1E2E0000
                             JMP UnPackMe.00467EF5
004650D7
            $.,
              E9 882E0000
                             JMP UnPackMe.00467F64
004650DC
            $.
              E9 2C250000
                             JMP UnPackMe.0046760D
004650E1
            $.
              E9 AE150000
                             JMP UnPackMe.00466694
004650E6
              E9 772B0000
            $.
                             JMP UnPackMe.00467C62
               E9 87020000
004650EB
                             JMP UnPackMe.00465377
004650F0
              E9 702E0000
                             JMP UnPackMe.00467F65
004650F5
               CC
                             INT3
004650F6
              CC
                             TNT3
```


JMP 코드가 많은데 'F8'을 이용해서 실행해본다.




해당 코드가 나오는데 서브루틴이 시작되는 부분으로 볼 수 있다. 원래의 OEP를 찾기위해서는 ESP는 서브루틴이 시작할 때 원래 PUSH EBP를 하면서 원래의 EBP의 값을 처음에 저장하고 그때 ESP는 원래의 EBP를 저장한 것을 가르키고 있다.

근데 서브루틴이 끝나고 EBP가 원래로 돌아와야하기 때문에 처음 ESP가 저장하고 있는 EBP의 값에 BP를 걸어줘야한다.

004682DC	_	55	DUCH ERD	Registers (FPU
004682DD	-	8BEC	MOV EBP,ESP	EAX 763BEF7A k
UU468ZDF	-	81EC 2804000	SUB ESP,428	ECX 00000000
004682E5	۱.	53	PUSH EBX	EDX 004650BE U
004682E6	Ι.	56	PUSH ESI	77000
004682E7		57	PUSH EDI	ESP 0012FF88
004682E8	١.	8D85 94FCFFFI	LEA EAX, DWORD PTR SS: [EBP-36C]	EDP UUIZFF94
004682EE	١.	50	PUSH EAX	FST 00000000
004682EF	١.	E8 FCCDFFFF	CALL UnPackMe.004650F0	FDT 00000000
004682E4		59	DUD ECA	LDI 0000000




ESP의 값에서 Follow in Dump를 클릭하면 아래로 이동한다.




ESP가 가르키는 스택 주소에 저장하고 있는 원래의 EBP 주소를 BP를 걸어주고 'F9'을 이용해서 실행한다. (HBP는 메모리든 명령어가 0012FF94일 때 멈춘다는 뜻)



여기서 멈추는 걸 볼 수 있는데 이 부분이 다른 루틴인 원래의 OEP로 넘어갈 수 있는 코드인 걸 알 수 있다. 'F8'눌러서 실행해본다.




서브루틴으로 넘어가는 코드를 볼 수 있는데 0x004271B0이 코드 시작 부분이고 Memory Map에서도 확인해보면 코드 시작 부분인 걸 알 수 있다.




이 부분에서 dump를 해주는데 'Rebuild Import' 해제해주고 Dump해준다.


좀 더 깔끔한 덤프를 하기 위해서 PE Tools를 사용해서 Rebuild를 해준다.




PE Tools에서 PE Editor을 이용해서 dump5.exe를 열어준다.




Sections 들어가서 필요없는 부분을 삭제해준다.





.text, .rdata, .data 부분을 삭제하고 저장해준다.



Optional Header에 들어가보면 Base Of Code, Base Of Data가 다른 걸 볼 수 있다.


* BaseOfCode 랑 BaseOfData 차이

Base Of Code: 실행 가능한 코드 섹션(보통 .text)의 시작 RVA

Base O fData: 데이터 섹션들(보통 .data, .rdata 등)의 시작 RVA.

00400000				PE header		
00401000 0044B000					Entry Point	000271B0
00445000					Base Of Code	0001000
00460000	00003000	UnPackMe	.idata		Base Of Data	0004B000


원래의 Memory Map을 참고해서 수정해준다.




Rebuild PE를 해주면 약 7%정도 줄어든 걸 확인 할 수 있다.

-> 근데 경고창은 그대로 나와서,,, 해결은 못했다,,

2-3) UnPackMe eXPressor1.3.0.1PK.exe



서브루틴이 시작되는 부분이라서 ESP 에 BP 걸어준다.



BP걸어주고 'F9'눌러서 진행시켜준다.

C CPU - main th								
0046B7C6	>	₩8 B45	AC	MOV	EAX, DWORD	PTR	SS: [EBP	2-54]
0046B7C9		40		INC				
0046B7CA 0046B7CD 0046B7D0	-	8945	AC		DWORD PTR			
0046B7CD	-	8B45			EAX, DWORD			
1 0046R7D0	_	2B45	FC	SUB	FAX. DWORD	PTR	SS: [FBP	P-141


처음에 여기서 걸리는데 여기는 아니니까 계속 진행 시켜준다.

C CPU - main th	C CPU - main thread, module UnPackMe							
0046BDE7		FFE0	JMP EAX	UnPackMe.004271B0				
0046BDE9	>	5F	POP EDI					
0046BDEA	١.	5E	POP ESI					
0046BDEB	١.	5B	POP EBX					
0046BDEC	١.	C9	LEAVE					
0046BDED	L.	C3	RETN					

이 부분에서 서브루틴이 끝나고 다른 서브 루틴으로 넘어가는 걸 알 수 있다.

C CPU - main thr	CPU - main thread, module UnPackMe							
004271B0 004271B1 004271B3 004271B5 004271BA 004271BF 004271C5 004271C6	55 8BEC 6A FF 68 600E450 68 C892420 64:A1 0000 50	PU MO PU IO PU IOOOOO MO PU	SH EBP V EBP,ESP ISH -1 ISH UnPack ISH UnPack V EAX,DWOR ISH EAX IV DWORD PT ID ESP,-58	l <mark>e.00</mark> RD PT	1429 R F	<mark>2C8</mark> S:[0]		
00401000 000 0046B000 000 0046D000 000	- ·		PE header code,data,ii resources	Map Priv Imag Imag Imag Imag Map	R R R	Cop: RW RW RWE RWE RWE RWE		

이 부분이 원래의 OEP인 걸 알 수 있다. 이 부분에서 덤프를 떠준다.



이번에는 Rebuild Import를 체크해주고 덤프를 떠준다. -> 이 부분은 레나가 나중에 설명



덤프 떠준 걸 실행해보면 오류가 발생한다. 해결을 못하겠어서 이번에도 실패이다.,

- 2-4) UnPackMe_MEW1.1.exe
- ※ MEW1.1란?
- 2000년대 초반에 많이 쓰인 무료(EXE) 패커
- 실행 파일을 **압축·소형화**하고 단순한 보호를 겸함.
- 특징 : 새 섹션을 거의 만들지 않고, PE 헤더 빈 공간에 언패킹 스텁을 넣어 크기를 최소화. (일반적인 실행 파일은 언패킹 스텁을 코드 뒤에 따로 만들어서 포함시킨다.)
- -> OEP를 찾기 위해서는 **헤더에서 RET를 찾아**주면된다.

```
C CPU - main thread, module UnPackMe
0049B339 - E9 164EF6FF
                                         JMP UnPackMe.00400154
                  0C D0
                                         OR AL,ODO
0049B340
                                         ADD BYTE PTR DS: [EAX], AL
ADD BYTE PTR DS: [EAX], DL
MOV BL,9
0049B341
                 0000
0049B343
                 0000
0049B345
                 0000
0049B347
                 0000
0049B349
                 0010
0049B34B
                 B3 09
                 000CD0
0049B34D
                                         ADD BYTE PTR DS: [EAX+EDX*8],CL
                                         PUSH
0049B350
                 06
                 0000
                                         ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL
ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL
0049B351
0049B353
                  0000
                                                                          , AL
0049B355
                  0000
                                         ADD BYTE PTR DS: [EAX]
                                                                          , AL
0049B357
                  0000
                                         ADD BYTE PTR DS: [EAX]
                                                                          , AL
                                         ADD BYTE PTR DS: [EAX]
ADD BYTE PTR DS: [EAX]
0049B359
                  0000
                                                                          , AL
0049B35B
                  0000
                                         ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL
ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL
0049B35D
                 0000
0049B35F
                 0000
```

우선 'F8'을 눌러서 넘어가 준다.

```
CPU - main thread, module UnPackMe
00400154
             BE 1CD04600
                               MOV ESI, UnPackMe. 0046D01C
                               MOV EBX, ESI
             8BDE
 UU4UUI39
0040015B
             AD
                               LODS DWORD PTR DS: [ESI]
                               LODS DWORD PTR DS: [ESI]
0040015C
             AD
0040015D
             50
                               PUSH EAX
                               LODS DWORD PTR DS:[ESI]
0040015E
             AD
             97
0040015F
                               XCHG EAX, EDI
                               MOV DL,80
MOVS RVTE DTD ES-[ENT] RVTE DTD NS-[EST]
00400160
             B2
                80
002600001000030001
                                                   Priv|RW
                                                                RW
00400000 | 00001000 | UnPackMe
                                      PE header
                                                   Imag|R
                                                                RWE
                             MEW
                                                                RWE
004010001000БC0001UnPackMe
                                      code:
                                                   Imag|R
```

```
7??т戎
0046D000 | 0003D000 | UnPackMe
                                                                      RWE
                                          SFX,imports|Imag|R
75690000 | 00001000 | KERNELBA
                                         PE header
                                                                     RWE
                                                       ImaglR
75691000 | 00044000 | KERNELBA
                                                                     RWE
                                         code,import:|Imag|R
                               .text
756D5000 | 00002000 | KERNELBA
                               .data
                                         data
                                                       lmag|R
                                                                     RWE
756D7000 | 00001000 | KERNELBA
                                                                     RWE
                               .rsrc
                                         resources
                                                       |Imag|R
756D8000 | 00003000 | KERNELBA
                                                                     RWE
                              l.reloc
                                        |relocations|Imag|R
```


PE헤더이고 스텁이라는 걸 알 수 있다. 스크롤로 내려서 RET를 찾아준다.

004001F8	AB	STOS DWORD PTR ES:[EDI]
004001F9	85C0	TEST EAX, EAX
004001F8 004001F9 004001FB	^ 75 E5	JNZ SHORT UnPackMe.004001E2
004001FD	C3	RETN
004001FD 004001FE	0000	ADD BYTE PTR DS: [EAX],AL


찾은 곳 BP를 걸어주고 'F9'을 눌러 EIP가 여기로 오게 해준다.

C CPU - main threa	ad, module UnPa	скМе	
004271B0	55	DB 55	CHAR 'U'
004271B1	8B	DB 8B	
004271B2	EC	DB EC	
004271B3	6A	DB 6A	CHAR 'j'
004271B4	FF	DB FF	_
004271B5	68	DB 68	CHAR 'h'
004271B6	60	DB 60	CHAR '`'
004271B7	0 E	DB OE	
004271B8	45	DB 45	CHAR 'E'
004271B9	00	DB 00	
004271BA	68	DB 68	CHAR 'h'


'F8'을 눌러서 넘어가면 디스어셈블된 상태를 볼 수 있다. 'ctrl + a'을 눌러서 바꿔준다.



여기가 OEP인걸 알 수 있고 이 부분에서 덤프를 떠준다.



체크해주고 저장해준다.




덤프 떠준 걸 실행해보면 오류가 발생한다. 해결을 못하겠어서 이번에도 실패이다,

- 2-5) UnPackMe_NsPack3.5.exe
- ※ NsPack3.5 란?
- 2000년대 초반에 많이 쓰이던 실행 파일 압축기(패커)
- 실행 파일 압축 + 간단 보호 기능을 가진 상용 패커
- 크기 절감, 빠른 실행, v4.x부터 IAT 은닉/간단 안티디버깅.
- -> 언팩 방법 : 실행 → OEP 포착 → 덤프 + IAT 복구 → Overlay 복사.


0046D3A3	9C	PUSHFD
0046D3A4	60	PUSHAD
0046D3A5	E8 00000000	CALL UnPackMe.0046D3AA
0046D3AA	5D	POP EBP
0046D3AB	83ED 07	SUB EBP,7
0046D3AE	8D85 D9FCFFFF	LEA EAX, DWORD PTR SS: [EBP-327]
0046D3B4	8038 01	CMP BYTE PTR DS: [EAX],1

Regi	isters (FP
EAX	7799EF7A
ECX	00000000
EDX	0046D3A3
EBX	7FFD3000
ESP	0012FF88
EBP	0012FF94
ESI	00000000
EDI	00000000
EIP	0046D3A4

'F8' 누르면 ESP가 바뀌는 것을 알 수 있다.




BP를 걸어주고 'F9'을 눌러준다.




해당 구간에서 멈추는 것을 확인할 수 있다.

004271B0 .	. 55	PUSH EBP				
004271B1 .	. 8BEC	MOV EBP,E	SP			
004271B3 .	. 6A FF	PUSH -1				
004271B5 .	. 68 600E4500		ckMe.00450E6			
004271BA .	. 68 C8924200	PUSH UnPa	ckMe.0042920	. <mark>8</mark>		
004271BF .	. 64:A1 000000(MOV EAX,D	WORD PTR FS:	[0]		
004271C5 .	. 50	PUSH EAX				
004271C6 .	. 64:8925 00000			ESP		
004271CD .	. 83C4 A8	ADD ESP	58			
0020000 00						
00250000 00	00200001			Priv	∣R₩	RW
	001000 UnPackMe		PE header	Imag		RWE
)060000 <mark>U</mark> nPackMe		code	Imag	K	RWE
0046D000 00	0028000 UnPackMe	l.teddyl	SFX,data,im	Imag	lR	RWE
	0008000 UnPackMe		resources	Imag	_	RWE
		, cedayz	i esoni ces	_	l _	
LOO4AOOOOLOO	1002000			Map	IR .	IR .

해당부분이 OEP인 걸 알 수 있어서 덤프를 떠준다.



체크해주고 저장해준다.



덤프 떠준 걸 실행해보면 오류가 발생한다. 해결을 못하겠어서 이번에도 실패이다,,

2-6) UnPackMe_NoNamePacker.d.out.exe



올리디버그로 실행했을 때 다르게 나오는 걸 볼 수 있다. 이런 경우에는 19번에서 사용했던 안티디버깅을 하고 있다는 걸 알 수 있다.


0046B5B8	50	PUSH EAX
0046B5B9	C3	RETN
0046B5BA	50	PUSH EAX
0046B5BB	56	PUSH ESI
0046B5BC	SOLV	MOV EDY ERD


우선 패킹되어 있기 때문에 OEP로 넘어가는 구간을 찾아줘야한다.

해당 부분에 BP를 걸어주고 'F8'로 계속 실행해준다.

0046BB13	09C0	OR EAX, EAX
0046BB15 V	0F84 B4050000	JE UnPackMe.0046C0CF
0046BB1B	FFD0	CALL EAX
0046BB1D	09C0	OR EAX,EAX
0046BB1F 🗸	0F84 AA050000	JE UnPackMe.0046C0CF
0046BB25	6A 00	PUSH 0

0x0046BB1B에서 IseDeuggerPresent함수를 호출하는걸 알 수 있다. 호출 후 EAX에서 비교하고 JE에서 점프를 해야 빈 창이 나오는 걸 알 수 있다.






원래의 창이 나오는 걸 알 수 있다. 이제 언패킹을 해야하니 다시 돌아와서 'F8'로 계속 실행시켜준다.

```
0046C34A U EB 05
                            JMP SHORT UnPackMe.0046C351
                           MOV BYTE PTR DS: [EAX],0
0046C34C
           →3E:C600 00
0046C350
                           INC EAX
           40
0046C351
            3E:8038 00
                           CMP BYTE PTR DS: [EAX],0
0046C355
                                SHORT UnPackMe.0046C34C
           75 F5
                           RETN
0046C357
           C3
0046C358
            55
                           PUSH EBP
0046C359
          89E5
                           MOV EBP, ESP
```

실행하다보면 이 부분에서 무한루프가 도는 걸 알 수 있다. 이걸로는 찾을 수 없기 때문에 다른 방법을 찾아야한다.


00400000 00001000	UnPackMe		PE header	Imag	R₩	Copy RWE	
00401000 0004A000	UnPackMe	.text	code	Imag	RW	Copy RWE	
0044B000 0000C000	UnPackMe	.rdata		Imag	RW	Copy RWE	
00457000 00009000	UnPackMe	.data	data	Imag	RW	Copy RWE	
00460000 00003000	UnPackMe	.idata		Imag	RW	Copy RWE	
00463000 00008000	UnPackMe	.rsrc	resources			Copy RWE	
0046B000 0002F000	UnPackMe	.Prt	SFX,imports	Imag	R₩	Copy RWE	
00690000 00006000				Priv	RW	ŀR₩	




해당 부분에서 Set memory breakpoint on access을 걸어준다. 왜냐하면 OEP가 .text에 있기 때문에 무조건 거치기 때문이다.

C CPU - main thr	ead, module UnPac	кме	
004271B0	55	DB 55	
004271B1	8B	DB 8B	
004271B2	EC	DB EC	
004271B3	6A	DB 6A	
004271B4	FF	DB FF	
004271B5	68	DB 68	
004271B6	60	DB 60	
004271B7	0 E	DB OE	
004271B8	45	DB 45	
004271B9	00	DB 00	
004271BA	68	DB 68	
004271BB	C8	DB C8	
004271BC	92	DB 92	
004271BD	42	DB 42	
004271BE	00	DB 00	
004271BF	64	DB 64	
004271C0	A1	DB A1	
004271C1	00	DB 00	


'F9'으로 실행해주면 해당 부분에서 멈추는 걸 알 수 있다.



'ctrl + a'해주면 바뀌는 걸 알 수 있고 해당 부분이 OEP인 걸 알 수 있다.




해당 부분에서 덤프를 떠준다.




덤프 떠준 걸 실행해보면 오류가 발생한다. 해결을 못하겠어서 이번에도 실패이다,


- 2-7) UnPackMe Exe32Pack1.42.exe
- ※ Exe32Pack1.42 란?
- 2000년대 초반 유행했던 Win32 실행 파일 패커(압축기) 중 하나
- 보통 새로운 섹션(.e32pack 또는 비정상 이름) 안에 언패킹 스텁 삽입.
- 기본 버전(1.4x)은 강력한 안티디버깅 기법은 거의 없음. 하지만 Import Table을 줄여놓 거나 변조하는 경우가 많아서, 덤프 후 IAT 복구가 필요.




0x00417013에서 ESP가 변함으로 거기서 BP를 해준다.



BP를 걸어주고 'F9'을 해준다.



이 부분이 나오는데 'ctrl + a'가 안된다. 하지만 OEP로 추정할 수 있다. 여기서 덤프를 떠준다.



이번에는 체크를 해제하고 덤프를 떠준다. -> 왜 이번에는 해제하는지 나중에 알려준다함.

덤프 떠준 걸 실행해보면 언팩하기 전 이랑 똑 같은 창이 나오는데 실패인지 아닌지 모르겠다,,