## 악성코드 분석 보고서


(sand-reversing with lena-tutorials)

2025.07.29

## 1. 문제




첫 번째 창인 해당 창이 안나오게 삭제




두 번째 창은 삭제하면 안됨.

## 2. 해결 방법



처음에 실행을 해보면 첫 번째 창에 나오는 구문이 있는 걸 볼 수 있는데 이게 나오는지 'F8'이용해서 실행해본다.




0x0040129E에서 창이 발생하는 걸 볼 수 있다. 그럼 밑에 있는 메시지 박스는 속이기위해 그냥 있는 걸로 볼 수 있다.

0x00401299, 0x0040129E에 브레이크를 걸고 0x00401299를 우선 'F7'을 이용하여 함수에 들어가 본다.

			MOV EAX, ReverseM. 00401000
00401314	>	8030 5A	CXOR BYTE PTR DS: [EAX], 5A
00401317	١.	40	INC EAX
00401318	١.	3D 18124000	CMP EAX, <jmp.&user32.beginpain -jl="" reversem.00401314<="" short="" th=""></jmp.&user32.beginpain>
0040131D	l .^	7C F5	L <mark>JL SHORT ReverseM.00401314</mark>
0040131F	L.	C3	RETN
00401320		B8 00304000	MOV EAX, Reversem. 00403000

처음 0x00401000의 값이 EAX로 옮겨지는 걸 볼 수 있다.



Regi	sters	(FP
EAX	004010	000
ECX	0012FF	BO.
EDX	7C90E5	14
EBX	7FFDA0	00
ESP	0012FF	C0
EBP	0012FF	F0
ESI	FFFFFF	FF
EDI	004010	11



Address									ASCII
00401000	В8	5A	6A	1A	5A	DA	6A	E9	,ZjoZÚjé
00401008	İA	67	72	6В	1A	5A	26	AF	oarkoz&
00401010	1A	69	9Α	3C	9D	5D	30	5A	015<0]  0Z
00401018	D9	9D	58	9D	5D	32	27	6A	ùoxo]2'j
00401020	1A	D9	9D	5E	9C	5D	5A	1D	oùo∧œ]Zō
00401028	9D	5D	32	6E	6A	1A	D9	9D	a]2njaùa
00401030	5E	9C	5D	5A	1D	3C	9D	5D	^œ]Zō<0]
00401038	30	5A	D9	9D	58	9D	5D	В2	OZÙoXo]²
00401040	6A	58	5A	D9	9D	5E	9C	5D	jXZÙ□∧œ]
00401048	5A	1D	3C	9D	5D	B1	1E		Ž0<0]±0Ù
00401050	DS	7	A 5	9 n	D7	Ωn	50	5 A	

그리고 EAX 주소에 있는 값이 5A로 XOR되는 걸 볼 수 있는데 현재 0x00401000에는 E2가 있고 계산기로 XOR 해보면 B8이 나오는 걸 볼 수 있다. 덤프 창에서도 바뀌는 지 확인해보면 바뀌는 걸 볼 수 있다.

0040130F <b>-\$</b> B8	00104000 MO	OV EAX, <mark>ReverseM.00401000</mark>
00401314 > 803	0 5A CX	OR BYTE PTR DS:[FAX],5A
00401317 . 40 00401318 . 3D 0040131D .^ 7C 0040131F . C3	18124000 C	NC EAX MP EAX, <mark><jmp.&user32.beginpair L SHURT Reversem.00401314</jmp.&user32.beginpair </mark> TN

INC EAX는 EAX가 1을 증가하게 만들어줄거고 CMP EAX, <JMP.&USER32...는 <JMP.&USER32... 이 값을 EAX와 비교하는 걸 볼 수 있다.

```
00401314 > 8030 5A

00401317 . 40

00401318 . 3D 18124000

. 7C F5 CMP EAX, < JMP. & USER 32. Begin Paint > JL SHORT Reversem. UU4U1314
```

BeginPaint가 어디 있는지 찾아본다.

```
00401218 .- FF25 4020400(JMP DWORD PTR DS:[<&USER32.BeginPaint>]
0040121E .- FF25 2420400(JMP DWORD PTR DS:[<&USER32.CreatewindowExA>]
00401224 .- FF25 2820400(JMP DWORD PTR DS:[<&USER32.DefWindowProcA>]
0040122A $- FF25 2020400(JMP DWORD PTR DS:[<&USER32.DispatchMessageA>]
```

위쪽에 있는 걸 볼 수 있고 그럼 이 주소 값인 0x00401218과 비교하는 걸 볼 수 있다.


그럼 EAX가 더 커질 때까지 비교하는 루프문인 걸 볼 수 있고 즉, 401000 - 401218까지 의 값을 5A와 XOR해주는 것을 볼 수 있다.

이거는 복호화하는 과정이라고 생각할 수 있다.

```
00401290
                   30314000
                                      DD ReverseM.00403130
                   BF 11104000
E8 71000000
00401294
                                      MOV EDI, ReverseM. 00401011
                                      CALL ReverseM.0040130F
CALL ReverseM.00401011
XOR EAX, EAX
00401299
0040129E
                   E8 6EFDFFFF
004012A3
004012A5
                   33C0
                   50
                                      PUSH EAX
004012A6
                   57
                                      PUSH EDI
004012A7
                                          SHORT ReverseM.0040129E
                  -/C F5 JL SHORT Reversem.004
0F84 51FDFFFF<mark>JE Reversem.00401000</mark>
004012A9
```

0x0040129E로 가서 호출하는 함수로 들어가보면 0x00401011을 호출하는 걸 볼 수 있는


데 아까 복호화(401000 - 401218)한 부분이라고 볼 수 있다.



복호화 하기 전 부분하고 복호화 하고 그 코드 부분을 비교해 보면 달라진 걸 볼 수 있다.

```
00401011
                33C0
                                XOR EAX, EAX
                66:C707 6A00 MOV WORD PTR DS:[EDI],6A
83C7 02 ADD EDI,2
00401013
             ?
00401018
                C707 687D304 MOV DWORD PTR DS: [EDI],40307D68
0040101B
                83C7 04
C607 00
00401021
                                 ADD EDI,4
             ?
00401024
                                 MOV BYTE PTR DS: [EDI], 0
                                 INC EDI
00401027
                47
                C707 6834304 MOV DWORD PTR DS: [EDI],40303468
00401028
                83C7 04
C607 00
                                 ADD EDI,4
0040102E
             ÷
                                 MOV BYTE PTR DS: [EDI], 0
00401031
                                 INC EDI
00401034
                47
                66:C707 6A00 MOV WORD PTR DS:[EDI].6A
00401035
                83C7 02 ADD EDI,2
C707 E830020 MOV DWORD PTR DS:[EDI],230E8
83C7 04 ADD EDI,4
C607 00 MOV BYTE PTR DS:[EDI],0
0040103A
0040103D
00401043
                                 MOV BYTE PTR DS: [EDI], 0
00401046
00401049
                47
                                 INC EDI
                66:C707 EB44 MOV WORD PTR DS: [EDI],44EB
0040104A
0040104F
                83EF 24
                                SUB EDI,24
```

이 부분은 EDI의 값을 바꿔주는 부분으로 보이고 실행해보면



0x00401052에서 두 개의 창을 출력하는 걸 볼 수 있다.

```
00401000 >
                    •B8 00304000
8030 B3
                                         MOV EAX, ReverseM. 00403000
XOR BYTE PTR DS: [EAX], 0B3
00401005
00401008
                                         INC EAX
                     40
                     3D 28314000
                                         CMP_EAX, ReverseM. 00403128
00401009
                                         JL SHORT ReverseM.00401005
DB 40
0040100E
00401010
                     7C F5
                     4õ
                                                                                                        CHAR '@'
                    6A 00
68 7D
                                        PUSH 0
PUSH ReverseM.0040307D
PUSH ReverseM.00403034
00401011
00401013
                        7D304000
34304000
00401018
                    6A 00
E8 300
0040101D
                                         PUSH 0
                                         CALL <JMP.&USER32.MessageBoxA>
JMP SHORT ReverseM.0040106A
0040101F
                        30020000
00401024
                     0047 C7
                                         ADD BYTE PTR DS:[EDI-39],AL
                                                                                                        Modification of segment regis
00401029
                     07
                    07
68 34304083 PUSH 83403034
C704C6 07004 MOV DWORD PTR DS:[ESI+EAX*8],66470007
C707 6A0083C MOV DWORD PTR DS:[EDI],C783006A
00401026
00401036
                                         ADD AL,BH
00401030
0040103E
                                                                                                        Modification of segment regis
                    07
E8 30020083 | CALL 83401274
C704C6 07004 MOV DWORD PTR DS:[ESI+EAX*8],66470007
C707 EB4483EF MOV DWORD PTR DS:[EDI],EF8344EB
AND AL,OFF
0040103F
00401044
0040104B
00401051
00401053
                                         XLAT BYTE PTR DS: [EBX+AL]
                                         MOV EAX, ReverseM. 00403000
XOR BYTE PTR DS: [EAX], 0B3
00401000 >
                     B8 00304000
                     8030 B3
00401005
00401008
                                         TNC FAX
                     40
                     3D 28314000
                                         CMP EAX, Reversem. 004031
                                         JL SHORT ReverseM.00401005
INC EAX
0040100E
                         F5
                     40
00401010
                    6A 00
68 7D304000
68 34304000
6A 00
E8 30020000
EB 44
                                         PUSH 0
PUSH ReverseM.0040307D
PUSH ReverseM.00403034
PUSH 0
                                                                                                        Style = MB_OK|MB_APPLMODAL
Title = "çÆÇÜAÚÒßýÒÒ³¾'áÖÞÜÅÓ
Text = "êÜÆ"ÝÖÖx"ÇÜ"ÁÖÞÜÅÖ"Ç(
hOwner = NULL
00401011
00401013
                $
00401018
0040101D
                                         CALL <JMP.&USER32.MessageBoxA>
JMP SHORT ReverseM.0040106A
0040101F
                                                                                                          essageBoxA
00401024
                    00401026
00401027
 00401028
0040102F
```

이 함수를 들어가보면 이렇게 보이는데 'ctrl + a'를 누르면 주석 부분이 바뀌는 걸 볼 수 있다.

```
00401000
              B8 00304000
                            MOV EAX, Reversem. 00403000
              8030 B3
                            XOR BYTE PTR DS: [EAX], OB3
00401005
           >
00401008
                            INC EAX
              40
                            CMP EAX, ReverseM.00403128
00401009
              3D 28314000
           .^
0040100E
              7C
                 F5
                            JL SHORT ReverseM.00401005
              40
00401010
                            INC EAX
           $
              6A 00
                            PUSH 0
00401011
```

이 부분을 보면 아까랑 똑같이 루프로 보이며 이번에는 403000 - 403128까지 변경하는 걸로 보인다.


```
MOV EAX, ReverseM. 00403000
XOR BYTE PTR DS: [EAX], 0B3
INC EAX
                       B8 00304000
                                                                                                                  ASCII "ReverseMeTutorial"
 00401005
                       8030 R3
 00401008
                       3D 28314000
7C F5
 00401009
                                             CMP EAX, Reversem. 00403128
JL SHORT Reversem. 00401005
                                                                                                                 Reversem.00403128
rStyle = MB_OK|MB_APPLMODAL
Title = "TutorialNag"
Text = "You need to remove th
                                             INC EAX
00401010
                       40
                       6A 00
                                              PUSH
                       68 7D304000
68 34304000
                                             PUSH ReverseM.0040307D
PUSH ReverseM.00403034
 00401013
 00401018
 0040101D
0040101F
                      6A 00
E8 30020000
                                             CALL <JMP.&USER32.MessageBoxA>
JMP SHORT ReverseM.0040106A
DR OO
                                                                                                                  hOwner = NULL
                                                                                                                 MessageBoxA
00401024
                           44
```

루프에서 빠져나오면 아까 주석 부분이 변한 걸 볼 수 있는데 이 메시지박스 함수가 첫 번째 창인 걸 알 수 있다. 근데 이 메시지박스를 실행 안되게 해야된다. 그럼 메시지 박스 실행되고 다음에 뭐가 실행되는지 보면 0x0040106A로 점프하는 걸 볼 수 있는데 0x00401011에서 그냥 0x0040106A 점프 시키면 쉽게 실행 안되게 할 수 있다.

0040100E	.^ 7C F5	JL SHORT ReverseM.00401005	
00401010	. 10	INC CAY	ReverseM.00403128
00401011	↓ EB 57	JMP SHORT ReverseM.0040106A	
00401013	. 68 /D304000	PUSH Keversem.UU4U3U/D	Title = "TutorialNa
00401018	. 68 34304000	PUSH ReverseM.00403034	Text = "You need to
0040101D	. 6A 00	PUSH 0	hOwner = NULL
0040101F	. E8 30020000	CALL <jmp.&user32.messageboxa></jmp.&user32.messageboxa>	<b>LMessageBoxA</b>
00401034	ED 44	THE CHOST POWERED COACTOR	


둘 다 2byte이니까 0x00401011을 바꿔주고 저장한다.






실행해보면 아까와 같은 창이 발생하는 걸 볼 수 있다. 그럼 코드 수정이 잘못된거를 알수 있다.

안되는 이유는 401000 - 401218에서 복호화를 했는데 거기서 그냥 코드를 수정해버리면 인식을 못하기 때문이다.



6A 00을 5A로 XOR 해주면 30 5A로 바뀌는 걸 볼 수 있다. 그럼 처음 코드에서 30 5A를 찾아서 바꿔줘야한다. -> 이거는 복호화하기 전에 위치를 찾는 거



'ctrl + F2' 누르고 Search for > Binary string 누르고 30 5A 입력해준다.

00401010	1 A	DR 14
00401011 .	699A 3C9D5D30 5AD99D58	<pre>IMUL EBX,DWORD PTR DS:[EDX+305D9D3C],5</pre>
0040101b .	5D	POP EBP
0040101D .	3227 64 14	XOR AH, BYTE PTR DS: [EDI]

그럼 이렇게 찾아주는 걸 볼 수 있다. 중간에 30 5A가 보인다.

아까 0x00401011에서 JMP 코드로 바꿔줬을 때 어셈블리 코드가 EB 57이였는데 이걸 다시 5A를 이용하여 XOR하면 B1 0D가 나온다.

0040100E .	26:AF	SCAS DWORD PTR ES:[EDI]
00401011	699A 3C9D5D <mark>B1 0D</mark> D99D58	<pre>IMUL EBX,DWORD PTR DS:[EDX+B15D9D3C],5</pre>
0040101B . 0040101C .	90 50 3337	POPE BP

그럼 30 5A -> B1 0D로 바꿔주고 다시 저장해서 실행해본다.



그럼 첫 번째 창이 안나오는 걸 볼 수 있다.

문제 해결!