악성코드 분석 보고서

(sand-reversing with lena-tutorials)

2025.06.07

1. 문제



체험판이라고 나오는 이 창을 없애야한다.



창을 다 닫았을 때 생기는 결제 유도 창을 없애야한다.

2. 해결 방법

"결과를 실행하는 함수"일 땐 Called from을 보고, 그걸 실행하게 만든 "판단 로직이 있을 함수"일 땐 Procedure를 눌러라!"

'F8': 한 줄씩 내려가기

'F8+ctrl': 한 줄씩 자동으로 내려가기

'F9': 실행

'F2': breakpoint 걸기

'F7': 함수 내부 들어가서 보기

1) 체험판 창

00400443	75 34	JNZ SHORT VisualSi.004BD47E
	75 3A	JNZ SHURT VISUAIST. UU4BD4/E
004BD444	> →46	LINC ESI
004BD445	. 8975 8C	MOV DWORD PTR SS: [EBP-74], ESI
004BD448	. 8A06	MOV AL, BYTE PTR DS: [ESI]
004BD44A	. 3AC3	CMP AL,BL
004BD44C	74 04	JE SHORT VisualSi.004BD452
004BD44E	. 3C 22	CMP AL,22
004BD450	.^\75 F2	LJNZ SHORT VisualSi.004BD444
004BD452	> 803E 22	CMP BYTE PTR DS:[ESI],22
004BD455	75 04	JNZ SHORT VisualSi.004BD45B

'F8+ctrl'를 눌러서 실행하는 것을 보면 이렇게 반복되는 구간을 볼 수 있다. 여기서 탈출하기 위해서는 그 다음 구문인 0x004BD452에 breakpoint를 걸어준다.



걸고 'F9'를 누르면 빠르게 나올 수 있다.

'F8' 눌러서 실행하다보면 프로그램이 실행되는 구간이 있다.




0x004BD497에서 실행되는 걸 볼 수 있다. 그럼 이 부분은 breakpoint를 걸어서 멈춰준다.

'F2+ctrl'을 누르고 재시작 후 'F9'을 눌러서 breakpoint가 걸린 0x004BD497로 와준다. 거기서 'F7'을 눌러 함수 내부를 본다. 또 'F8' 눌러서 실행하다보면 프로그램이 실행되는 구간이 또 있다.



0x004BD520에서 breakpoint를 걸어서 멈춰준다.

'F2+ctrl'을 누르고 재시작 후 'F9'을 눌러서 breakpoint가 걸린 0x004BD520로 와준다. 거기서 'F7'을 눌러 함수 내부를 본다. 또 'F8' 눌러서 실행하다보면 프로그램이 실행되는 구간이 또 있다.



아까 실행하고 있던 주소랑 완전 다른 걸 볼 수 있다. 아까는 00으로 시작했고 지금은 6A로 시작하는 걸 볼 수 있다. 왜냐하면 MFC42.dll이라는 외부 함수로 들어왔기 때문이다. 그래서 주소가 완전 달라지고 여기서는 Breakpoint 사용이 안된다. (Hardware

breakpoint가 있긴한데 오류가 발생함.)

6BD43515	8BCE	MOV ECX, ESI	
6BD43517	FFD0	CALL EAX	VisualSi.00489310
CDDA7E10	OFCO	TECT FAV FAV	

그래서 breakpoint를 걸기 위해서는 0x00489310으로 들어가준다.


C CPU - main thread, module VisualSi				
0048930E 0048930F	90 90	NOP NOP		
00489310	. 6A FF	PUSH -1		

0x00489310에서 breakpoint를 걸어주고 'F8'을 눌러 실행하다보면 프로그램이 실행되는 구간이 또 있다. (0x00489310에서는 굳이 breakpoint를 안걸어주고 실행해줘도 된다.)

0x00489912에서 breakpoint를 걸어주고 'F2+ctrl'을 누르고 재시작 후 'F9'을 눌러서 breakpoint가 걸린 0x00489912로 와준다. 거기서 'F7'을 눌러 함수 내부를 본다. 또 'F8' 눌러서 실행하다보면 프로그램이 실행되는 구간이 또 있다.

CPU - main thread, module MFC42				
6BD71AC2	57	PUSH EDI		
6BD71AC3	8BCE	MOV ECX,ESI		
6BD71AC5	E8 B5D3FEFF	CALL MFC42.#5718		
6BD71ACA	837E 20 00	CMP DWORD PTR DS: [ESI+20],0		
6BD71ACE	74 16	JE SHORT MFC42.6BD71AE6		

이 부분은 breakpoint를 걸지 못하니까 다시 재시작을 해준 후 바로 'F7을 눌러서 봐준다. 그리고 'F8'를 누르면 계속 반복하는 걸 볼 수 있다. K를 누르면 call stack을 볼 수 있다.



근데 우리는 체험판 창을 완전 없애는게 아니라 판단 로직을 이용해 수정하고 싶으니까 Procedure 쪽을 봐서 내부 함수가 있나 본다. 그럼 VisualSi.00489917 내부 함수 1개가 보인다. (지금 call stack 창은 위->아래로 쌓이기 때문에 위에서부터가 내가 최근에 실행한 함수이다. 만약 내부 함수가 여러 개 있으면 차례로 함수 코드 주변에 조건 분기분이 있나 봐준다.)

```
CALL VisualSi.00488980
004898CC
               E8 AFF0FFF
004898D1
               84C0
               0F84 FF00000 JE VisualSi.004899D8
004898D3
004898D9
               8A87 E000000 MOV AL, BYTE PIK DS: [EDI+E0]
                               TEST AL
004898DF
               84C0
               0F85 4201000 JNZ
                                  VisualSi.00489A29
004898E1
               8B87 E400000 MOV EAX, DWORD PTR DS: [EDI+E4]
004898E7
004898ED
               6A 00
                               PUSH 0
                               TEST FAY FAY
               85C0
004898EF
               OF8E A100000 JLE VisualSi.00489998
004898F1
               8D8C24 10020 LEA ECX, DWORD PIR SS: [ESP+210]
004898F7
                              CALL VisualSi.004ABD70
004898FE
               E8 6D240200
               8D8C24 OCO20(LEA ECX, DWORD PTR SS: [ESP+2OC]
C68424 78870(MOV BYTE PTR SS: [ESP+8778], OB
E8 132B0300 CALL <JMP.&MFC42.#2514>
00489903
0048990A
00489912
```

클릭해서 코드를 보면 내부 함수 위에 이렇게 3개가 있는 걸 볼 수 있다.

```
CALL VisualSi.00488980
004898CC
                 E8 AFF0FFFF
004898D1
                 84C0
                                  TEST AL, AL
                 0F84 FF00000( JE VisualSi.004899D8
004898D3
                 8A87 E000000(MOV AL, BYTE PTR DS: [EDI+E0]
004898D9
004898DF
                 84C0
                                  TEST AL, AL
004898E1
                 OF85 4201000(JNZ VisualSi.00489A29
004898E7
                 8B87 E400000(MOV EAX, DWORD PTR DS: [EDI+E4]
                 6A 00
004898ED
                                  PUSH 0
                 85C0
                                  TEST EAX, EAX
004898EF
                 OF8E A100000( JLE VisualSi.00489998
8D8C24 10020( LEA ECX, DWORD PTR SS: [ESP+210]
E8 6D240200 CALL VisualSi.004ABD70
004898F1
004898F7
004898FE
                 8D8C24 OC020(LEA ECX, DWORD PTR SS: [ESP+2OC] C68424 78870(MOV BYTE PTR SS: [ESP+8778], OB
00489903
0048990A
                 E8 132B0300 CALL <JMP.&MFC42.#2514>
00489912
```

이렇게 3개 다 breakpoint를 걸어 주고 다시 실행해주고 비교해보면

JE (jump equal) : 비교 결과가 같을 때 점프

JNZ (jump not zero) : 결과가 0이 아닐 때 점프

JLE (jump less or equal) : 작거나 같을 때 점프

첫 번째 JE를 보면 같으면 ZF=1이 되어야 점프한다. 그러면 ZF=1로 바꿔주고 'F8'로 실행해보면


```
CPU - main thread, module ntdll

77846C74 C3 RETN

77846C75 8DA424 00000000 LEA ESP, DWORD PTR SS: [ESP]
```

프로그램이 끝나는 걸 볼 수 있다. 그럼 이 부분은 바꾸면 안된다.

두 번째 JNZ를 보면 ZF=0이 되어야 점프를 한다. 그러면 ZF=0으로 바꾸고 'F8'로 실행해보면



뒤에 창이 실행되고 멈추는 걸 볼 수 있다. 그럼 이 코드를 수정해줘야한다.

세 번째 JLE를 보면 같으면 ZF=1이 되어야 점프한다. 그러면 ZF=1로 바꿔주고 'F8'로 실행해보면



해당 창이 나오고 실행이 안되는 걸 볼 수 있다. 이 코드는 수정하면 안된다.


```
004898D1
               84C0
                              TEST AL, AL
               0F84 FF00000( JE VisualSi.004899D8
004898D3
               8A87 E000000(MOV AL, BYTE PTR DS: [EDI+E0]
004898D9
004898DF
               84C0
                             TEST AL. AL
               E9 43010000
                             JMP VisualSi.00489A29
004898E1
               008B 87E4000 ADD BYTE PIR DS: [EBX+E487],CL
004898E6
                             ADD BYTE PTR DS: [EDX], CH
           ?
004898EC
               006A 00
004898EF
               85C0
                             TEST EAX, EAX
               OF8E A100000( JLE VisualSi.00489998
004898F1
               8D8C24 10020(LEA ECX, DWORD PTR SS: [ESP+210]
004898F7
                             CALL VisualSi.004ABD70
               E8 6D240200
004898FE
00489903
               8D8C24 OCO20(LEA ECX, DWORD PTR SS: [ESP+2OC]
               C68424 78870 MOV BYTE PTR SS: [ESP+8778], 0B
E8 132B0300 CALL < JMP.&MFC42.#2514>
0048990A
0048991
00489917
               83F8 01
                             CMP EAX,1
```

JNZ VisualSi.00489A29 -> JMP VisualSi.00489A29로 바꾸고 새로 저장해준다.

Copy to executable > Selection -> 덤프 창에서 Save File




클릭해서 실행해보면




실행하는 걸 볼 수 있다.

2) 결제 유도 창

'F9'을 눌러서 프로그램을 실행시켜준다.



모든 창을 끄고 결제 유도창만 남은 채로 빨간 박스인 '멈춤' 버튼을 누르면



끝난 걸 볼 수 있다. 그 후 call stack창을 열어서 보면 실행된 내부 함수를 볼 수 있다.

K Call stack	c of main thre	ead ead		_ 🗆 🗙
Address	Stack	Procedure / arguments	Called from	Frame 🛕
0012F094	769ECDBO	Includes ntdII.KiFastSystemCallRet	USER32.769ECDAE	0012F0B8
		USER32.769ECDA4	USER32.769E18A4	0012F0B8
		USER32.GetMessageA	MFC42.6BAB5419	0012F0B8
	0058B264			
	00000000			
	00000000	-		
	00000000			
		Includes MFC42.6BAB541F	MFC42.6BACEF4F	0012F0F4
		MFC42.#5718	MFC42.6BAE1AC5	0012F0F4
		? <jmp.&mfc42.#2514></jmp.&mfc42.#2514>	VisualSi.00480C24	0012F138
		Includes VisualSi.00480C29	MFC42.6BAAA59F	0012F228
		Includes MFC42.6BAAA5A1	MFC42.6BAA3685	0012F228
		Includes MFC42.6BAA3687	MFC42.6BAAA35F	0012F250
		MFC42 .#1109	MFC42.6BAAA2B4	0012F2B8
		MFC42.#1578	MFC42.6BAAA56C	0012F2DC
	00110298			
	00000002			
	00000000			
	00000000		HOEDOO 700EO 4D 4	00105010
	769EC4B7		USER32.769EC4B4	0012F310
	769EC5B7	? USER32.769EC494	USER32.769EC5B2	0012F33C
0012F3B8	769E4EDE	? USER32.769EC504	USER32.769E4ED9	0012F3B4

이번에는 Called from 쪽을 봐줘야한다. (왜냐하면 이거는 판단 로직이 아니라 그냥 실행을 안하게 만들거라서 지금 실행되고 있다는 뜻은 'Procedure' 보다는 결과를 실행하기 전의 함수를 보는거라서 'Called from'을 봐줘야한다.)

그럼 최근에 실행된 내부 함수인 VisualSi.00480C24가 보인다. 그걸 클릭해서 들어가면

```
C CPU - main thread, module VisualSi
00480C18
              8D4C24 00
                            LEA ECX, DWORD PTR SS: [ESP]
              C74424 68 00(MOV DWORD PTR
00480010
00480C24
              E8 01B80300
                            CALL <JMP.&MFC42.#2514>
                            LEA ECX, DWORD PTR 55. [ESP]
              8D4C24 00
              C74424 68 FF[MOV DWORD PTR SS: [ESP+68],-1
00480C2D
              E8 DEBA0300
                            CALL <JMP.&MFC42.#641>
00480C35
00480C3A
              8B4C24 60
                            MOV ECX, DWORD PTR SS: [ESP+60]
00480C3E
              64:890D 0000(MOV DWORD PTR FS:[0],ECX
```


0x00480C24를 breakpoint를 걸어주고 다시 실행해보면 마지막 결제 유도 창이 발생하지 않는걸 볼 수 있다.

그럼 이 부분을 Binary > Fill with Nops로 바꿔준다.

```
C74424 68 00(MOV DWORD PTR SS:[ESP+68],0
00480C1C
00480C24
                            NOP
00480C25
              90
                            NOP
00480C26
              90
                            NOP
00480C27
              90
                            NOP
00480C28
              90
                            NOP
UU48UC29
              8D4C24 00
                            LEA ECX, DWORD PTR SS: [ESP]
00480C2D
              C74424 68 FFI MOV DWORD PTR SS: [ESP+68],-1
00480C35
              E8 DEBA0300
                            CALL <JMP.&MFC42.#641>
00480C3A
              8B4C24 60
                            MOV ECX, DWORD PTR SS: [ESP+60]
```

이렇게 바뀌는 걸 볼 수 있다.

Copy to executable > Selection -> 덤프 창에서 Save File



실행해보면 마지막 결제 유도 창도 발생하지 않는 걸 볼 수 있다.

문제 해결!