Transwell 实验方法

概念

这里想明确两个概念,一个是 Transwell,另一个是肿瘤细胞侵袭模型。

1.Transwell


关于 Transwell 这个词该如何解释,查了很多资料也未见准确的注解,我觉得可以这么理解吧,trans-这个词根有转移、转运、穿过等意思,well 有小室的意思,可以从字面上理解,这是一类有通透性的杯状的装置,根据 Corning 公司的 Transwell 说明书中的介绍,可以认为这是一种膜滤器(Membrane filters),也可认为是一种有通透性的支架(permeable supports)。

更准确地说,Transwell 应该是一种实验技术,这项技术的主要材料是 Transwell 小室(Transwell chamber,Transwell insert),其外形为一个可放置在孔板里的小杯子,不同厂家对 Transwell 会有不同的命名,而不同型号也可有不同形状,不同大小,根据实验需要,可有不同选择。




但无论是何种外形,其关键部分都是一致的,那就是杯子底层的一张有通透性的膜,而杯子 其余部分的材料与普通的孔板是一样。这层膜带有微孔,孔径大小有 0.1 - 12.0μm,根据 不同需要可用不同材料,一般常用的是聚碳酸酯膜(polycarbonate membrane)。

下图是一个 Transwell 装置的纵切面



将 Transwell 小室放入培养板中, 小室内称上室, 培养板内称下室, 上室内盛装上层培养液, 下室内盛装下层培养液, 上下层培养液以聚碳酸酯膜相隔。

我们将细胞种在上室内,由于聚碳酸酯膜有通透性,下层培养液中的成分可以影响到上室内的细胞,从而可以研究下层培养液中的成分对细胞生长、运动等的影响。




应用不同孔径和经过不同处理的聚碳酸酯膜,就可以进行共培养、细胞趋化、细胞迁移、细胞侵袭等多种方面的研究。

下面参考 guxuefeng 战友和 cosmosci 战友的帖子具体来谈谈孔径的选择,当然不同细胞 其体积不同,具体选择时要考虑到细胞大小。这里主要谈几种大家常用的实验:

(1) 共培养体系:

小于 3.0 um 孔径条件下,细胞不会迁徙通过,因此,若研究不涉及细胞运动能力,不需要细胞穿过聚碳酸酯膜,则应选择 3.0 μm 以下孔径。常用 0.4、3.0 μm。我们实验室用的是 0.4 μm。



将细胞 A 种于上室,细胞 B 种于下室,可以研究细胞 B 分泌或代谢产生的物质对细胞 A 的影响。

(2) 趋化性实验

可用 5.0、8.0、12.0µm 膜,上室细胞可穿过聚碳酸酯膜进入下室,计数进入下室的细胞量可反映下室成分对上室细胞的趋化能力。

①细胞 B 对细胞 A 的趋化作用:将细胞 A 种于上室,细胞 B 种于下室,可以研究细胞 B 分泌或代谢产生的物质对细胞 A 的趋化作用。

②趋化因子对细胞的趋化作用:将细胞种于上室,下室加入某种趋化因子,可研究该趋化因子对细胞的趋化作用。

(3) 肿瘤细胞迁移实验

常用 8.0、12.0μm 膜,上室种肿瘤细胞,下室加入 FBS 或某些特定的趋化因子,肿瘤细胞 会向营养成分高的下室跑,计数进入下室的细胞量可反映肿瘤细胞的迁移能力。

(4) 肿瘤细胞侵袭实验

常用 8.0、12.0μm 膜,原理与肿瘤细胞迁移实验类似。



上室种肿瘤细胞,下室加入 FBS 或某些特定的趋化因子,肿瘤细胞会向营养成分高的下室跑,但与肿瘤细胞迁移实验不同的是,聚碳酸酯膜上室侧铺上一层基质胶,用以模仿体内细胞外基质,细胞欲进入下室,先要分泌基质金属蛋白酶 (MMPs)将基质胶降解,方可通过聚碳酸酯膜。计数进入下室的细胞量可反映肿瘤细胞的侵袭能力。

2.肿瘤细胞侵袭模型

用于研究肿瘤细胞侵袭能力的肿瘤细胞侵袭模型有如下几种(引自司徒镇强《细胞培养》):

- 2.1 体内癌细胞侵袭模型
- 2.1.1 皮下移植侵袭模型
- 2.1.2 肌肉内移植侵袭模型
- 2.1.3 腹腔内移植侵袭模型
- 2.1.4 小鼠肾包膜下移植侵袭模型
- 2.1.5 鼠睾丸包膜下移植侵袭模型
- 2.1.6 小鼠耳廓皮下移植侵袭模型
- 2.1.7 鼠爪垫皮下移植侵袭模型


- 2.1.8 视网内界膜侵袭模型
- 2.2 体外癌细胞侵袭模型
- 2.2.1 体外静止器官培养法
- 2.2.1.1 半固体培养基单细胞器官培养法
- 2.2.1.2 液体培养基单细胞器官培养法
- 2.2.2 半体外半体内器官培养法
- 2.2.3 单层细胞器官培养法
- 2.2.4 瘤细胞球体器官培养法
- 2.2.4.1 静止球体器官培养法
- 2.2.4.2 旋转摇动球体器官培养法
- 2.2.5 单层细胞侵袭实验模型
- 2.2.6 Transwell 侵袭小室测定法

可见,Transwell 与侵袭实验之间并不能划等号,Transwell 有多种应用,侵袭实验也有多种方法。所谓 Transwell 侵袭实验,其实是指将 Transwell 这一技术应用于肿瘤细胞侵袭研究的一种实验。由于其简单易行、重复性好,因而得到了越来越广泛的应用,但不能认为研究肿瘤侵袭只有 Transwell 一种方法。

第二节 Transwell 侵袭实验

我的课题涉及 Transwell 侵袭实验和 Transwell 迁移实验, 其他方面的 Transwell 应用我不太清楚, 因此这里主要谈谈 Transwell 侵袭实验。

1.实验用品:



① Transwell 小室:

多种厂家可提供,论坛里常用的是 Costar、Corning、BD 生产的小室,我们实验室用的是 Chemicon 公司的 ECM550 系列,另有 Boyden chamber、Millipore 公司的 millicell 和雕弓满月射天狼战友介绍的 Thincert。

这些厂家提供的小室,有的已铺好基质胶,买来就可以用,很方便,但也比较贵,我们实验室用的 Chemicon 公司的 ECM550 系列是已经铺好胶的,质量很好,但是非常贵,24 孔板配套的小室,每个价格约130元,不推荐给大家。BD 也有已包被好的,价格不清楚。Coster 和 Corning 公司生产的小室,是论坛里比较常用的,好像是要自己铺胶,但据说每个小室成本只有40 左右,应该比较适合中国国情。

下面是一些战友提供的价格,具体建议大家联系代理商咨询。linanping1979 战友提供的价格:coster 的 24 孔板的 transwell 的价格是 456 元 RMB,8μm,用于肿瘤的侵袭实验。iceyxy 战友提供的价格:Millipore 的 8μm 的 50 个 1760RMB,0.4μm 的 2000 多,是一次性的。梅林战友提供的 BD 价格: 240RMB 一块(6.5um,24 孔,12instert),好像是没胶的。liguofan 说国产的 boyden30 块一个。jjyy 提供的价格是:corning cat No.3422. 6.

5mm transwell with 8.0um prore polycarbonate membrane insert, Qty 48,950 人民币不到。平均每个 20 元不到。

Transwell 小室按照公司的要求,都是一次性使用的。不过其实洗洗泡泡还是可以重复用的。 我用的 Chemicon 公司的 ECM554,用完后擦去基质胶,再用胰酶和 75%酒精泡,可以把 膜洗得很干净,用前用紫外里外都照 30min。sword01 战友提供的处理方法:用棉签轻轻 擦去胶和反面细胞,清水冲洗,超声清洗,低挡,30min,清水 3×5min,蒸馏水 3×5mi n,室温凉干,用前紫外线小室正面 3h,反面 6h,微波,低火 10min×2。

因为我买的是铺好胶的,所以没买 Matrigel,二次利用的小室只用来做不需要铺胶的迁移实验。以前的 Chemicon ECM550 系列,膜很结实,擦不坏,可以反复用很多次,但现在的膜已经改用一种很薄很脆的材料,一般只能重复用一次,真黑啊! 很多战友说 Costar 和Corning 也是可以重复用的,大家可以试试。

本人没见过,有兴趣的可以自己研究一下。

另外,根据论坛战友提供的信息,osmonic 公司有专用的膜出售,鼎国生物代理。Transwell 小室用过后,可把原来的膜切下,贴上 osmonic 公司的膜,这样又可以用了,不过我没用过,有兴趣的可以试试。maojianwen 战友的使用方法: trasnwell 小室做一次后,将原来的膜去掉,重新泡酸,泡酒精,使用前照紫外,然后用女士用指甲油(注意用无色较稀的)将 osmonic 公司的膜贴上,剪掉多余的边缘。再照紫外。

② 上层培养液:

上层培养液采用无血清培养基,为维持渗透压,需加入 0.05%-0.2% BSA。

③ 细胞:

值得注意的是,有侵袭能力的细胞才可用于 Transwell 侵袭实验。建议实验前先用酶谱法检测 MMPs 的表达,特别是 MMP-2 的表达。如果不清楚细胞 MMPs 的表达情况,就盲目进行 Transwell 侵袭实验,可能会造成不必要的浪费,一次 Transwell 侵袭实验花钱少则数百,多则数千,并不是笔小数目,还是小心为妙。

另外,为了让实验结果更明显,可先撤血清让细胞饥饿 12 - 24h,再进行实验。

④ 基质胶:

常用的是人工重构基底膜材料 Matrigel,主要成分为层黏连蛋白和IV型胶原,生产厂家有 B D、美国 Collaborative Rsearch 公司等。CaoY 战友的帖这么说的:Matrigel 是 BD 公司生产的,是一种细胞外基质,4 度时是液体,在 37 度会逐渐凝固成胶状,不可逆。同样的东西在 sigma 叫 ECM。zhangyong1036 战友提供的价格:BD 公司的 matrigel 1500 左右。

如果购买的小室是已经铺好基质胶的,那么 Matrigel 就不需要购买了。

⑤ 下层培养液:

下层常用含 5% - 10% FBS 的培养基,具体浓度根据细胞侵袭力而定,侵袭力弱的细胞可适当提高 FBS 浓度。下层也可用趋化因子,有战友将纤维粘连蛋白加入下层培养液作为趋化因子,但个人认为,FBS 仍是最合适的。

⑥ 细胞培养板:

常用于 Transwell 侵袭实验的细胞培养板有 6 孔板、12 孔板、24 孔板等,以 24 孔最常用。细胞培养板没什么特殊要求,普通的细胞培养板就可以。但要注意,细胞培养板应当与购买的 Transwell 小室相配套。

① 此外,膜的下室面可涂上纤维粘连蛋白(fibronectin, FN, Sigma 有售),这样做的目的是使穿过膜的细胞更好地附着在膜上,也可用胶原(collagen)或明胶(gelatin)。很多战友认为这不是必须的,而且我也是不涂的,细胞照样贴壁很好。如果贴壁不好的话可以试试看。 linanping1979 战友认为,如果培养时间很长(>24h),细胞还是会掉到下室里面去,所以有条件的话,最好还是在膜下层涂上 FN。

另外,值得一提的是,膜下层涂上 FN 还有一定的趋化作用。

2. 步骤

- 2.1 Transwell 小室制备
- 2.1.1 无基质胶 Transwell 小室制备
- ① 包被基底膜:

用 50mg/LMatrigel 1:8 稀释液包被 Transwell 小室底部膜的上室面,4℃风干。如果需要在下室面铺 FN 的话,可将 200ul 枪头的尖端剪掉,吸取 FN 均匀涂抹在小室的下面。用胶原(collagen)的话,一般配成 0.5mg/ml,直接用枪吸了涂在膜上。

② 水化基底膜:

吸出培养板中残余液体,每孔加入 50ul 含 10g/LBSA 的无血清培养液,37℃,30min。 另有 tianjin_glioma 战友提供的方法:在上室的聚碳酸酯膜上加入稀释后的 Matrigel(3.9ug/ul)60-80μl(注意体积不可太大,以刚把聚碳酸酯膜浸湿为最好),置 37℃ 30min使 Matrigel 聚合成凝胶。

2.1.2 有基质胶的 Transwell 小室制备

Chemicon 公司的 ECM550 系列说明书要求,将小室放入培养板中,在上室加入 300µl 预 温的无血清培养基,室温下静置 15 - 30min,使基质胶再水化。再吸去剩余培养液。

2.2 制备细胞悬液

- ① 制备细胞悬液前可先让细胞撤血清饥饿 12 24h, 进一步去除血清的影响。但这一步并不是必须的。
- ② 消化细胞,终止消化后离心弃去培养液,用 PBS 洗 1 2 遍,用含 BSA 的无血清培养基重悬。调整细胞密度至 1 10×105,个人认为不要超过 5×105。

具体实验时采用密度要自己摸索,因为不同细胞,其侵袭能力是不同的。个人经验,细胞量过多,穿过膜的细胞会过多过快,如果最后用计数法统计结果的话将难以计数;而过少的话,可能还没到检测的时间点,所有的细胞都已穿过,因此最少也要保证在收样的时候,上室内还要有一定量的细胞存在。

个人认为,对照组和处理尽量不要分开计数,因为细胞数目的差异会严重影响实验结果。如果需要对细胞预处理而不得不分开计数,那么计数一定要多重复几次,力求准确,尽量保证对照组和处理组细胞密度一致。

2.3 接种细胞

- ① 取细胞悬液 100 200 μl 加入 Transwell 小室,不同公司的、不同大小的 Transwell 小室对细胞悬液量有不同要求,请参考说明书。24 孔板小室一般 200 μl。
- ② 24 孔板下室一般加入 500µl 含 FBS 或趋化因子的培养基,不同的培养板加的量有不同要求,具体请参考说明书。这里要特别注意的是,下层培养液和小室间常会有气泡产生,一

旦产生气泡,下层培养液的趋化作用就减弱甚至消失了,在种板的时候要特别留心,一旦出现气泡,要将小室提起,去除气泡,再将小室放进培养板。

③ 培养细胞:常规培养 12 - 48h (主要依癌细胞侵袭能力而定)。时间点的选择除了要考虑到细胞细胞侵袭力外,处理因素对细胞数目的影响也不可忽视。

以我的课题为例,我使用的药物不仅会抑制肿瘤细胞侵袭力,还对细胞增殖有明显抑制。我选择的药物浓度是用 MTT 筛选出的 72h 的 IC50。用这个浓度处理细胞,24h 内对细胞增殖并无明显抑制,但24h 后,抑制作用就开始出现了。所以,用这个浓度来做 Transwell,处理时间也必须限定在24h 内,否则一旦药物抑制了细胞增殖或者诱导出凋亡,使处理组细胞数目少于对照组,那么就难以肯定穿过膜的细胞比对照组少,究竟是由于侵袭被抑制引起,还是处理后细胞数目本身就比对照组少而引起的了。

时间过长不可以,同样,过短也不行,因为细胞内会有一定量的 MMPs 储存,短时间内可能侵袭能力不会有太大改变。同时从药物被吸收进去,进而发挥作用,影响 MMPs 表达,到最后释放到培养基中,还需要一个过程。时间点的选择可尽量长点,也可选择多个时间点研究时间依赖效应,但前提是这个时间范围内细胞数目不能有明显变化。

另外,我看到细胞在小室内的形态不是正常培养贴壁的形态,而是圆形的,仍是悬浮时的形态,不过会聚集成团,所以看到细胞不正常贴壁也不要紧张,是正常现象

在培养过程中,膜下会逐渐有少量小气泡产生,这是正常现象,可不予处理,但我遇到过培养一段时间后,膜下出现了大气泡,幸亏及时发现,否则后果将非常严重。因此,个人建议,最好接种细胞后 1 - 2h 把培养板从培养箱里拿出来看看,确信没有大气泡产生。

2.4 结果统计

检测穿过的细胞数有两种方法:

2.4.1 直接计数法

2.4.1.1 "贴壁"细胞计数

这里所谓的"贴壁"是指细胞穿过膜后,可以附着在膜的下室侧而不会掉到下室里面去。如下图:



通过给细胞染色, 可在镜下计数细胞

- ① 用棉签擦去基质胶和上室内的细胞
- ②染色:常用的染色方法有结晶紫染色、台肦蓝染色、Giemsa 染色、苏木精染色、伊红染色等。

个人推荐采用 0.1%结晶紫染色,这种方法有如下优势: (1). 不需要固定细胞,直接染色即可。(2). 配制简单方便。(3). 染色后可以用 33%醋酸脱色,将结晶紫完全洗脱下来,洗脱液可在酶标仪上 570nm 测其 OD 值,间接反映细胞数。个人认为这是结晶紫染色最大的优势所在。因为,虽然经过准确的细胞计数,往往穿过膜的细胞数仍难以准确控制,可能某一批实验穿过的细胞会特别多,以致细胞成堆,这种情况下就难以计数了,这种情况下就可以用醋酸脱色后用酶标仪检测。使用结晶紫染色要注意,染色前要将膜风干,否则可能会染不上。

③ 细胞计数: 我们使用的是 Leica DC 300F 正置显微镜进行观察和拍照,把 Transwell 小室反过来底朝上就可清楚看到小室底膜上下室侧附着的细胞。也有不少人用手术刀将膜切下后染色,再贴在玻片上,滴二甲苯,再盖上盖玻片,就可以长期保存,但是这样做小室就成了一次性的了,未免有点浪费。

取若干个视野计数细胞个数。论坛里一般采用 3 - 5 个视野,也有人用 10 个,都是随机选取,个人认为这样选择的视野带有很大的偶然性,也会掺进人为影响,特别是计数视野较少的时候。我选取 16 个视野,不是随机选择,而是有固定的位置。我们使用的显微镜所看到的视野的直径刚好是 Chemicon 公司的 ECM550 系列小室底面膜的直径的 1/4。



如图,蓝色部分表示膜的大小,白色圆形表示视野的大小,绿色方形则表示拍照时所能拍下的视野的中心部分。这样,每个小室都拍摄如下图的 16 个视野进行计数,这样得到结果是比较客观和准确的。



2.4.1.2 "非贴壁"细胞计数

由于某些细胞自身的原因或某些膜的关系,有时细胞在穿过膜后不能附着在膜上,而是掉进下室。如下图:



2.4.2 间接计数法

间接计数法主要用于穿过细胞过多,而无法通过计数获得准确的细胞数所采用的方法,与常用的 MTT 实验是同样的原理。

2.4.2.1 MTT 法

- ① 用棉签擦去基质胶和上室内的细胞
- ② 24 孔板中加入 500µl 含 0.5mg/ml MTT 的完全培养基,将小室置于其中,使膜浸没在培养基中,37℃ 4h 后取出。
- ③ 24 孔板中加入 500µl DMSO,将小室置于其中,使膜浸没在 DMSO 中,振荡 10min,使甲臜充分溶解。取出小室,24 孔板于酶标仪上测 OD 值。

2.4.2.2 荧光试剂检测

这类方法一般是与 Transwell 小室一起出售的,其原理与 MTT 法类似,是用一种荧光染料染细胞,再将细胞裂解,检测荧光值。Chemicon 的 ECM554 即属于这类。

2.4.2.3 结晶紫检测

上文已说过,这里不再赘述,原理与 MTT 法也是类似的。但结晶紫染色还有个优点,就是 染色和脱色的过程并不影响膜上细胞,在脱色后还可重新染色。

这是用正置显微镜拍摄的图,结晶紫染色,进行细胞计数。



第三节 Transwell 的其他应用的实验步骤

1. Transwell 肿瘤细胞迁移实验

过程与 Transwell 侵袭实验基本一致,不同的只是不需要铺 Matrigel。个人认为,由于没有基质胶的阻挡,细胞穿过膜的速度较侵袭实验明显加快,所以细胞量要更大。我做侵袭实验的细胞密度是 1×105,而迁移实验的密度是 1×106。另外,下层培养液的 FBS 浓度也可适当下调,我做侵袭实验的浓度是 5%,迁移实验的浓度是 2.5%。

2. cathywxy 战友的 Transwell 上皮细胞培养步骤

做了一段时间的原代细胞培养,把经验拿出来跟大家分享一下吧,请有关战友共同探讨:

- (1) 将雄性 wistar 大鼠麻醉, 开胸, 将气管取出, 置于 4℃含 0.1%胰蛋白酶 XIV (Sigma),100 U/ml 青霉素和 100ug/ml 链霉素 (Gibco-BRL)、无 Ca 2+、Mg2+, 无血清的 MEM。
- (2) 用无菌的细胞刮棒刮气管内壁,将所得溶液离心后得到游离细胞。

- (3) 离心后立即用新鲜的上述 MEM 溶液 (含 10%胎牛血清) 清洗 3 次,以中和胰蛋白酶,再用含 5%胎牛血清、100U/ml 青霉素和 100 ug/ml 链霉素的 LHC-8 medium (Bioflu ids)冲洗一次。
- (4) 冲洗过后,将得到的细胞悬液用台盼兰测定活力,若存活率大于90%,则将细胞以106/cm2 密度接种于可通透的多聚碳滤膜上(12 mm SNAPWELL, Costar),以37°C 5% CO2-95%空气含5%胎牛血清(Gibco-BRL) and 100 U/ml 青霉素 and 100ug/ml 链霉素的 LHC-8 medium 孵育6~10天。
- (5) 孵育后,经测定跨上皮电阻在 1000~2000Ω 之间,即可用于电生理试验。

显微镜下气管上皮细胞形细胞呈铺路石状,圆形核位于中央,生长时常彼此紧密连接成单层细胞片

3. metastasis 战友的 Transwell B16 细胞的体外迁移实验

我以前用 costar 的 Transwell 做过 B16 细胞的体外迁移实验,具体是这么做的:首先把 Transwell 倒置,在 Transwell 的 PVPF 膜(0.8 um)的下表面涂一层 fibronectin(10 ug/ml,50ul),37 度 2 小时,PBS 洗一遍后,放入预先每孔加有 600ul 的培养基(含 10%血清)的 24 孔板内,后在 Transwell 的内室加入细胞(100ul,用含 0.1%血清的培养基稀释好自己所需密度),放入培养箱,12-18 小时后,取出 Transwell,用棉签擦去 PVPF 膜靠近内室那一面的细胞,另一面的细胞用甲醛室温固定 30 分钟,结晶紫染色 20 分钟,用清水洗3 遍以上,后在显微镜下观察细胞,记数。

4. mci 战友的内皮细胞 HMEC-1 迁移实验

1%明胶处理的 transwell 经无血清的 MCDB131 培液于培养箱中平衡 1 小时后,上室加入 100μl 用 serum-free MCDB131 稀释的 5*104/孔的 HMEC 及不同浓度的药物,下室加入 0.6ml serum-free 的 MCDB131 培液及 20%FCS 刺激迁移,同时设置相应阴性及阳性对照, 置于 CO2 培养箱中作用 8 小时,然后弃去孔中培液,用 90%酒精常温固定 30 分钟,0.1% 结晶紫常温染色 10 分钟,清水漂净,用棉签轻轻擦掉上层未迁移细胞,显微镜(Olympus, DP50,Japan).下观察并拍照,最后用 10%乙酸 100μl/孔抽提 10 分钟,于 600nm 处测定 OD 值。抑制率计算公式为:抑制率(%)=[(OD 值给药组-OD 值无刺激阴性对照)/(OD 值不加药阳性对照-OD 值无刺激阴性对照)] ×100%.