ĭ libRTMP使用说明

2013年11月07日 00:25:48 阅读数:44290

名称

librtmp - RTMPDump Real-Time Messaging Protocol API

库

RTMPDump RTMP(librtmp, -lrtmp)

简介

#include<librtmp/rtmp.h>

描述

实时流协议 (Real-TimeMessaging Protocol,RTMP) 是用于互联网上传输视音频数据的网络协议。本API提供了支持RTMP,RTMPT,RT MPE, RTMP RTMPS以及以上几种协议的变种(RTMPTE, RTMPTS)协议所需的大部分客户端功能以及少量的服务器功能。尽管Adobe公司已经公布了RTMP协议规范 (RTMP specification),但是本工程并不是通过Adobe的协议规范而是通过逆向工程的方式完成的。因此,它的运行方式可能和公布的协议规范有所偏离,但是一般情况下它和Adobe的客户端的运行方式是一模一样的。

RTMPDump 软件包含一个基本的客户端: rtmpdump ,一些示例服务器和一个用来提供对RTMP协议进行支持的库(libRTMP)。本页面对libRTMP的函数进行一个概述。 这些函数可以在 -lrtmp 库中找到。其他还有很多函数,但是还没有为这些函数写文档。

基本的操作如下文所述。

RTMP_Alloc():用于创建一个RTMP会话的句柄。

RTMP_Init ():初始化句柄。

RTMP_SetupURL ():设置会话的参数。

RTMP_Connect():建立RTMP链接中的网络连接(NetConnection)。

RTMP_ConnectStream ():建立RTMP链接中的网络流(NetStream)。

RTMP_Read ():读取RTMP流的内容。

客户端可以在调用 RTMP_Connect ()之前调用 RTMP_EnableWrite (), 然后在会话开始之后调用 RTMP_Write ()。

RTMP_Pause ():流播放的时候可以用于暂停和继续

RTMP_Seek (): 改变流播放的位置

当 RTMP_Read ()返回0 字节的时候,代表流已经读取完毕,而后可以调用 RTMP_Close ()

RTMP_Free ():用于清理会话。

所有的数据都使用 FLV 格式进行传输。一个基本的会话需要一个RTMP URL。RTMP URL 格式如下所示:

rtmp[t][e|s]://hostname[:port][/app[/playpath]]

支持普通的,隧道的,以及加密的会话。

其他附加的选项可以在URL的后面添加以空格为间隔符的"key=value"形式的字符串。

选项

网络 (Network) 参数

这些选项定义了如何连接一个流媒体服务器。

socks= host:port

使用指定 SOCKS4 代理。

连接 (Connection) 参数

这些选项定义了RTMP连接(Connect)请求消息的内容。如果没有提供正确的值,流媒体服务器会拒绝连接请求。

app= name

连接到RTMP的应用名,覆盖RTMP URL中的app。有时rtmpdumpURL 无法正确自动解析app名称。这时必须使用该选项。 tcUrl= url 目标流的URL。默认是 rtmp[t][e|s]://host[:port]/app. pageUrl= url 流媒体所在的网页的URL。默认情况下没有被发送的价值。 swfUrl= url 流媒体使用的SWF播放器的的URL。默认情况下没有被发送的价值。 flashVer= version swf播放器使用的Flash版本. 默认是"LNX 10,0,32,18"。 conn= type:data 任意AMF数据追加到connect,类型说明, B 布尔型 N 数字 S字符串 0 对象 Ζ空 对于布尔型必须是0或1作为FALSE或TRUE, 对于对象数据必须以0或1分别作为结束和开始的标制,子对象中数据项前加前缀类型N,并指定值名称,例如: -C B:1 -C S:authMe -C O:1 -C NN:code:1.23-C NS:flag:ok -C O:0 会话 (Session) 参数 这些选项在连接成功后生效。 playpath= path 覆盖RTMP URL解析的playpath,rtmpdump有时不能正确解析,通过该选项明确。 playlist= 0|1 在play命令之前发生set_playlist命令。否则播放列表将会值包含playpath。 live= 0|1 指定媒体是实时流。在实时流中没有恢复和搜索。 subscribe= path 订阅的实时流名称。默认playpath。 start= num 开始到流的秒数(num),实时流无效。 stop= num 停止到流的秒数(num)。 buffer= num 设置缓冲时间,单位毫秒。 默认值36000000。 timeout= num num秒后没有收到任何数据会话超时,默认值120。

安全 (Security) 参数

这些选项处理额外的身份验证,来自服务器的请求。

token= key

输入安全令牌响应,如果服务器需要使用安全令牌验证。

itv= JSON

JSON令牌用于传统Justin.tv服务器 ,调用NetStream.Authenticate.UsherToken。

swfVfy= 0|1

swf播放器的URL,此选项将替换所以三个--swfUrl,--swfhash, and --swfsize选项。使用此选项时,swf播放器将从指定URL检索,并自动计算哈希和大小。此外信息缓存在一个swfinfo文件在用户主目录,所以它在每次rtmpdump运行时,并不需要检索和重新计算。swfinfo记录URL,生成时间,修改SWF文件时间,它的大小,它的哈希,默认情况下,缓冲信息用于30天,然后重新检测。

swfAge= days

指定使用缓存的swf信息天数,然后重新检查,使用0为经常检查,如果检查显示swf具有相同的修改时间戳,它不会被再次检索。

例子

RTMP_SetupURL ()使用的一个例子字符串:

"rtmp://flashserver:1935/ondemand/thefile swfUrl= http://flashserver/player.swf swfVfy=1"

参见

rtmpdump (1), rtmpgw (8)

作者

Andrej Stepanchuk, Howard Chu, The Flystreamer Team

http://rtmpdump.mplayerhq.hu

翻译的有的地方还不是很通顺,以后再改进

原文地址: http://rtmpdump.mplayerhq.hu/librtmp.3.html

文章标签: librtmp rtmpdump 使用说明

个人分类: libRTMP

此PDF由spygg生成,请尊重原作者版权!!!

我的邮箱:liushidc@163.com