qt_connect

在Qt中, connect 函数用于连接信号和槽,使得当信号被发出时,槽函数会被调用。 connect 函数有几个重载版本,但其基本语法和参数是类似的。以下是常用的 connect 函数的参数解释:

基本语法

```
1 QObject::connect(sender, signal, receiver, method, type);
```

参数解释

- 1. sender(const QObject*):
 - 发出信号的对象的指针。
- 2. signal (const char*):
 - 信号的标识符。通常使用 SIGNAL 宏来指定信号,例如: SIGNAL(signalName(argumen ts))。
- 3.receiver(const QObject*):
 - 接收信号的对象的指针,即槽函数所在的对象。
- 4. method(const char*):
 - 槽函数的标识符。通常使用 SLOT 宏来指定槽函数, 例如: SLOT(slotName(arguments))。
- 5.type(Qt::ConnectionType):
 - 连接类型,是一个可选参数,用于指定信号和槽的连接方式。连接类型的默认值是 Qt:: Au toConnection 。常见的连接类型包括:
 - Qt::AutoConnection: 默认连接类型,根据信号和槽所在的线程自动选择 Qt::DirectConnection 或 Qt::QueuedConnection。
 - Qt::DirectConnection: 直接连接,信号发出后立即调用槽函数。
 - Qt::QueuedConnection: 队列连接,信号发出后将槽函数调用放入接收对象的事件队列中。
 - Qt::BlockingQueuedConnection: 阻塞队列连接,发送信号的线程会阻塞,直到槽函数执行完毕(仅适用于多线程环境)。
 - Qt::UniqueConnection: 唯一连接,确保同一个信号与同一个槽之间只有一个连接。

示例代码

```
class Sender : public QObject {
1
 2
         Q_OBJECT
 3
     public:
 4
         void emitSignal() {
 5
              emit mySignal();
         }
 6
 7
     signals:
         void mySignal();
 8
9
     };
10
     class Receiver : public QObject {
11
12
          Q_OBJECT
13
     public slots:
         void mySlot() {
14
              qDebug() << "Slot function executed.";</pre>
15
         }
16
17
     };
18
19
     int main(int argc, char *argv[]) {
20
          QCoreApplication a(argc, argv);
21
22
          Sender sender;
23
          Receiver receiver;
24
25
          // 连接信号和槽
          QObject::connect(&sender, SIGNAL(mySignal()), &receiver,
26
     SLOT(mySlot()));
27
         // 发出信号
28
29
          sender.emitSignal();
30
        return a.exec();
31
32
     }
```

使用新语法

在 Qt 5 及更新版本中, 可以使用函数指针来连接信号和槽, 这种方式更加类型安全和可读:

```
1 | QObject::connect(sender, &Sender::mySignal, receiver, &Receiver::mySlot);
```

参数解释

```
1. sender(const QObject*):
发出信号的对象的指针。
2. signal(Pointer to member function):
信号的指针,例如 &Sender::mySignal。
3. receiver(const QObject*):
接收信号的对象的指针。
4. method(Pointer to member function):
槽函数的指针,例如 &Receiver::mySlot。
5. type(Qt::ConnectionType):
连接类型,是一个可选参数,用于指定信号和槽的连接方式。
```

示例代码

```
1
     class Sender : public QObject {
 2
         Q_OBJECT
 3
     public:
         void emitSignal() {
 4
 5
              emit mySignal();
         }
 6
7
     signals:
         void mySignal();
 8
9
     };
10
11
     class Receiver : public QObject {
         Q_OBJECT
12
13
     public slots:
         void mySlot() {
14
15
              qDebug() << "Slot function executed.";</pre>
         }
16
     };
17
18
     int main(int argc, char *argv[]) {
19
          QCoreApplication a(argc, argv);
20
21
22
          Sender sender;
23
          Receiver receiver;
24
25
         // 使用函数指针连接信号和槽
```

```
QObject::connect(&sender, &Sender::mySignal, &receiver, &Receiver::mySlot);

// 发出信号
sender.emitSignal();

return a.exec();
}
```

这种新的连接方式不仅更加直观,而且可以在编译时进行类型检查,提高代码的安全性和稳定性。