第 16 章｜领口与袖子：从“这件很特别”说到具体形状

同样一件黑上衣，圆弧领口、方领口和堆褶领口能改变它围绕脸部形成的线条；袖子短一点、鼓一点、开口大一点，也会改变整套衣服的重心。这里先不猜风格，而是学习说清楚衣服的局部。

领口、领子与肩带，先分开

Neckline／领口线是衣服开口围绕颈部、肩部和前胸形成的边界；collar／领子是领口附近的衣物结构，例如衬衫翻领和立领。方领上衣可能没有另装的领子；深 V 开口也可以同时有翻领。中文常把两者都简称“领型”，讨论时补一句“我说的是开口形状”就能减少误会。

Strap／肩带负责连接前后衣片等部位，不是袖子。细肩带、宽肩带、无肩带说的是上身支撑与覆盖关系；无袖说的是没有袖体，二者不能直接画等号。可以说“方领、宽肩带、无袖上衣”，而不是把它们当三个竞争的款式名称。




图 17｜AI 教学示意。依次为圆弧、V 形、方形、心形、垂褶与高领口；末格带短竖领。



AI 教学示意。前两行比较领口与肩部，末行比较袖体、袖口与连接方式。

六种领口，怎样看、怎样说

Scoop neckline／较深圆弧领口以连续弧线向下展开。与贴近颈根的小圆领 crew neck 相比，它通常更低或更宽；具体款式仍有深浅与横向开度差异。领缘平整无领片时，观察的是开口线，而不是独立领子。

V-neck／V 领口由两侧边线向中间尖点汇合。宽窄、深浅与尖点位置可以分别变化；交叠衣襟也能形成 V 形外观，但还多了一层前片闭合关系。

Square neckline／方领口的下缘较平，两侧上升，转角可以锐利或略圆。领口的横向宽度、下缘位置与肩部连接共同形成上身边界；方领不必另有一圈领片。

Sweetheart neckline／心形领口的前上缘形成两个弧峰，中间稍下凹。它既可出现在无肩带衣物，也可连接肩带或袖体；覆盖范围取决于弧峰、凹口及两侧的高度。

Cowl neckline／堆褶、垂褶领口在领口附近留出布量，使材料自然垂成柔软褶面。它的特点是布量与重力形成的体积，不只是平面 U 形或 V 形的开口；独立围巾与衣身垂褶也有区别。

High neckline／高领口先说明开口位置较高。Mock neck 常见较短竖领，turtleneck 则常有较高、可翻折或包围颈部的领筒；仅以包边贴近颈根的高开口，又是不同的领部构成。

这六种并未列尽船领、单肩、露肩或衬衫领等变化。先掌握“边线是什么形、开到哪里、有没有独立领子”，遇见新款也能描述。



图 18｜AI 教学示意。依次为盖肩、泡泡、主教、喇叭、插肩与蝙蝠袖式轮廓。

袖子要同时看长度、体积和连接

Cap sleeve／盖肩袖很短，袖体只延伸到肩头附近。它与宽肩带的区别，在于有没有向肩外延伸形成袖体；两者在某些角度可能接近，需结合袖窿与接缝观察。

Puff sleeve／泡泡袖通过抽褶或收束形成鼓起的袖体。体积可以集中于肩部、上臂或接近袖口的位置，短泡泡袖与长袖变体因此也有不同轮廓。

Bishop sleeve／主教袖通常为宽松长袖，在手腕处收进袖口，布量向下垂落。中文“灯笼袖”使用范围较宽，可能指不同的圆鼓与收口处理；比较时以体积位置、袖长和袖口为准。

Bell sleeve／喇叭袖向袖口展开，末端通常敞开而不紧收。它与主教袖都可能有较大布量，区别在于袖口是开放还是收束，以及扩量从手臂的什么位置开始。

Raglan sleeve／插肩袖涉及袖子与衣身的连接，常见分界从领口附近斜向腋下，袖片延伸至领口。Drop shoulder／落肩则把肩缝移到自然肩点之外。两种连接都可配窄袖、宽袖或鼓袖。

Dolman sleeve／蝙蝠袖式宽腋下袖常见较深腋下、袖身与衣身连续、向手腕收窄的形态。手臂抬起时，腋下布量更明显；放下时则可能隐藏在垂褶中。具体裁片与缝合仍需看接缝。

FIT 的《Statement Sleeves》用基础袖型建立观察，再展示混合与变奏。它说明袖子可以从形状、材料、装饰与功能多方向改变，而非一件衣服只能领一个类别名。资料与真实服装参照：Museum at FIT，Statement Sleeves，2024[39]

动作、视角与材料怎样改变袖子的外观

领口与背部覆盖可以不同：前面是方领，背面可能较高，也可能有更深开口。袖体的侧向体积在侧面更明显；蝙蝠袖的腋下空间又会被贴身放下的手臂遮住。单一正面照适合认局部特征，完整结构还需多个视角。

挺括材料容易保留泡泡袖的边界和折面，柔软材料则使布量更多向下垂落。相同名称的袖子会因重量、厚度和软硬而呈现不同体积，因此袖型与材料不能脱离理解。

观察顺序可以从肩部连接开始，沿袖体追到袖口，再记录体积集中处与长度落点。这样容易分清是肩部抽褶、前臂宽松，还是袖口向外展开，而不是把所有宽袖都归为同一种。

方领、插肩连接、主教袖体与窄袖口可以出现在同一件上衣上，因为它们分别属于开口、连接、体积和收口四组结构。分类之间可以组合，正是领袖变化丰富的原因。

船领、单肩、露肩与钥匙孔：把遗漏的边界看清

Boat／bateau neckline，船领常以较横向、向两肩延伸的浅开口形成线条，肩头仍可以由衣料覆盖；off-the-shoulder，一字露肩的开口位置则落在肩点以下。二者都有横向感，却不是同一覆盖关系。先看布边经过肩上还是肩下，再说开口宽度。

One-shoulder／单肩说明左右不对称，一侧肩部有连接；asymmetrical neckline／不对称领口范围更宽，不一定真的只留一侧肩带。Keyhole／钥匙孔开口指局部小开口，可位于领下、后颈或别的位置；它能与圆领、高领等叠加，不能代替整条领口线的描述。

Halter／挂脖主要说明前身与颈部附近的连接方式，正面可以是 V 形、堆褶或较平的开口。看正面不能确认后颈系结，也不能断言整个背部一定敞开。第 15 章的肩带观察和第 25 章的背面观察可以一起使用。

独立领子与门襟：不要塞进领口形状表

衬衫翻领、立领、彼得潘领、青果领与水手领，需要观察额外领片的形状、翻折及连接。Peter Pan collar／彼得潘领可从较平贴、圆润的领缘观察；shawl collar／青果领常呈连续翻折曲线；sailor collar／水手领还需背面领片参照。不能只凭前胸 V 线就确认完整领型。

Henley／亨利式短门襟常以无翻领的圆领附近接一段扣合门襟为识别入口，回答的是开合组织。它与 V 领并非同一层问题。“小圆领、前中短扣门襟、长袖针织上衣”比只写一个亨利衫标签更容易核查。

[39] Museum at FIT，Statement Sleeves，2024

袖子的另一组坐标：装袖、落肩、开衩与可拆

Set-in sleeve／装袖可从袖窿接缝连接衣身与袖体观察；drop shoulder／落肩关注肩缝移到自然肩点之外。它们与泡泡、主教、喇叭这类袖体形状可以组合。袖窿接缝被披肩或头发遮住时，不必强判连接方式。

Leg-of-mutton／羊腿袖强调上臂较大体积与肘下收窄的对比，区别于前臂也宽松并在手腕收口的主教袖。Split sleeve／开衩袖则在袖体保留开口，需补开口从哪里到哪里、是否另有连接；它仍能是窄袖或宽袖。FIT 的袖展还展示可拆袖和混合袖型，说明连接方式与外形可以分别设计。资料：Museum at FIT，Statement Sleeves[39]

船领上衣也可以采用落肩和外展袖口；袖体上的短开衩又属于另一层局部处理。衣物的一个名称往往只能概括主要特征，观察时仍需沿各个部位分别辨认。

袖长还可分无袖、盖肩、短袖、肘长、七分与长袖；比例词会随身体和产品变化，讨论时直接指明“袖口停在肘下”更清楚。把领口线、领片、门襟、肩部连接、袖长、袖体、袖口分别记录，比任何固定数量的图卡都更能应对新款。

[39] Museum at FIT，Statement Sleeves，2024