
::=TERM { ADDOP TERM }

EXPR

ECRITURE DE L'INTERPRETEUR

SAUVEGARDER LE CODE GENERE DANS UN FICHIER



```
void SaveInstToFile(INSTRUCTION INST, int i)
 switch( INST.MNE){
   case LDA: fprintf(FICH_SORTIE, "%s \t %d \n", "LDA", INST.SUITE); break;
              fprintf(FICH_SORTIE, "%s \t %d \n", "LDI", INST.SUITE); break;
   case LDI:
              fprintf(FICH_SORTIE, "%s \t %d \n", "INT", INST.SUITE); break;
   case INT:
   case BZE: fprintf(FICH_SORTIE, "%s \t %d \n", "BZE", INST.SUITE); break;
   case BRN: fprintf(FICH_SORTIE, "%s \t %d \n", "BRN", INST.SUITE); break;
   case LDV: fprintf(FICH_SORTIE, "%s \n", "LDV");
                                                             break:
   case ADD: fprintf(FICH_SORTIE, "%s \n", "ADD");
                                                             break;
   case SUB: fprintf(FICH SORTIE, "%s \n", "SUB");
                                                            break;
   case MUL: fprintf(FICH_SORTIE, "%s \n", "MUL");
                                                             break;
   case DIV: fprintf(FICH_SORTIE, "%s \n", "DIV");
                                                            break;
   case LEQ: fprintf(FICH_SORTIE, "%s \n", "LEQ");
                                                            break;
   case GEQ: fprintf(FICH SORTIE, "%s \n", "GEQ");
                                                            break;
   case NEQ: fprintf(FICH SORTIE, "%s \n", "NEQ");
                                                            break;
   case LSS:
              fprintf(FICH_SORTIE, "%s \n", "LSS");
                                                            break;
   case GTR:
              fprintf(FICH SORTIE, "%s \n", "GTR");
                                                            break;
   case HLT: fprintf(FICH_SORTIE, "%s \n", "HLT");
                                                            break;
              fprintf(FICH SORTIE, "%s \n", "STO");
   case STO:
                                                            break;
              fprintf(FICH_SORTIE, "%s \n", "INN");
   case INN:
                                                            break;
   case PRN: fprintf(FICH_SORTIE, "%s \n", "PRN");
                                                            break;
   default: Erreur(INST_PCODE_ERR);
                                                     break;
```


SAUVEGARDER LE CODE GENERE DANS UN FICHIER

```
FILE *FICH_SORTIE;
FICH_SORTIE=fopen("sortie.pc", "w" );
void SavePCodeToFile() {
int i;
for (i=0; i<=PC; i++) {SaveInstToFile(PCODE[i])}
Fclose(FICH_SORTIE);
```

- 1. SAUVEGARDER LE CODE GENERE DANS UN FICHIER
- 2. DEFINIR UNE GRAMMAIRE QUI DECRIT LE CONTENU DU FICHIER
- 3. ECRIRE UN CHARGEUR (LOADER) DU PCODE D'UN FICHIER DANS LE TABLEAU PCODE
- 4. ECRIRE L'INTERPRETEUR

ARCHITECTURE DE L'INTERPRETEUR

Compilation: projet



2ième PARTIE: INTERPRETATION DU CODE GENERE

LA GRAMMAIRE

```
Compilation: projet
```

```
::= INT NUM {INST_PCODE} HLT
PCODE
INST_PCODE ::= ADD | SUB|EQL|...| [LDA | BZE|BRN|LDI] NUM
NUM ::= CHIFFRE {CHIFFRE}
CHIFFRE ::= 1|..|9
                                                          INT 2
                                                          LDA 0
                                                          LDA 1
                                                          LDA 0
                                                          LDV
                                                          LDA 1
                                                          LDV
                                                          ADD
                                                          STO
                                                          LDA 0
                                                          LDV
                                                          LDI 0
                                                          EOL
                                                          BZE 1
                                                          LDA 1
                                                          LDV
```

LES DECLARATIONS

Les structures de données nécessaires lors de l'écriture d'un interprète simplifié pour le P-Code sont :

un tableau **MEM** représentant la pile de la machine et un pointeur de pile associé

var

PILE: TABLEAU [0. TAILLEMEM] DE ENTIER;

SP: ENTIER;

Type MNEMONIQUE = (ADD,SUB,MUL,DIV,EQL,NEQ,GTR,LSS,GEQ,LEQ, PRN,INN,INT,LDI,LDA,LDV,STO,BRN,BZE,HLT, NUM);

INSTRUCTION = enregistrement

MNE: MNEMONIQUE;

SUITE: entier


fin

VAR PCODE : tableau [0 .. TAILLECODE] de INSTRUCTION ;

PC: entier; OFFSET=SP=-1; PC=-1;

```
Procédures de chargement de P-Code
```

```
procedure LOAD1 (M:MNEMONIQUES);
debut
    si PC = TAILLECODE
        alors ERREUR;
    PC := PC + 1;
    PCODE [PC]. MNE := M
fin;
```



```
procedure LOAD2 (M:MNEMONIQUES; A:entier);
                                                   LDA
debut
                                                  INN
   si PC = TAILLECODE
                                                   LDA
       alors ERREUR;
                                                   LDA
   PC := PC + 1;
                                                  LDV
   PCODE [PC].MNE := M;
   PCODE [PC].SUITE := A
fin;
                                                  LDA
                                                  INN
                                                  LDA
                                                   LDV
```

INTERPRETATION DES INSTRUCTIONS MNEMONIQUES

Compilation: projet

Mini compilateur Pascal jeu d'instruction du P-Code simplifié

| ADD | additionno MUL, DI |
|-----|-----------------------|

EQL

PRN

INN

INT c

LDI v

LDA a

LDV

STO

BRN i

BZE i

HLT

halte

laisse 1 au sommet de pile si sous-sommet = sommet, 0 sinon (idem pour NEQ, GTR, LSS, GEQ,

e le sous-sommet de pile et le sommet, laisse le résultat au sommet (idem pour SUB,

LEQ)

lit un entier, le stocke à l'adresse trouvée au sommet de pile, dépile

incrémente de la constante C le pointeur de pile (la constante C peut être négative)

stocke la valeur au sommet à l'adresse indiquée par le sous-sommet, dépile 2 fois

remplace le sommet par la valeur trouvée à l'adresse indiquée par le sommet (déréférence)

branchement inconditionnel à l'instruction i

branchement à l'instruction i si le sommet = 0, dépile

imprime le sommet, dépile

empile la valeur V

empile l'adresse a

```
void INTER_INST(INSTRUCTION INST){
    int val1, adr. val2;
    siwtch(INST.MNE){
         case INT: OFFSET=SP=INST.SUITE:
                                                        PC++;break;
                                                        PC++:break:
         case LDI: PILE[++SP]=INST.SUITE;
         case LDA: PILE[++SP]=INST.SUITE;
                                            PC++; break;
         case STO: val1=MEM[SP--]; adr=PILE[SP--]; PILE[adr]=val1; PC++; break;
         case LDV: adr=PILE[SP--]; PILE[++SP]=PILE[adr]; PC++;break;
         case EQL: val1=PILE[SP--];val2=PILE[SP--];
                  PILE[++SP]=(val1==val2):
                                                   PC++;break;
         case LEQ: val2=PILE[SP--]; val1=PILE[SP--];
                  PILE[++SP]=(val1<=val2);
                                               PC++;break;
         case BZE: if (MEM[SP--]==0) PC=INST.SUITE;
                  else PC++;
                                          break:
         case BRN: PC=INST.SUITE;
                                                   break;
```

INTERPRETATION DES DE TOUT LE PCODE

FIN