



アセンブリ言語 インラインアセンブラ

情報工学系 権藤克彦



インラインアセンブラ

- インラインアセンブラ (inline assembler)
 - 。 高級言語中にアセンブリコードの記述を可能にする.
 - 。記述したものをインラインアセンブリコードという.
- アセンブリコードの記述量を減らせる。
 - アセンブリコードの生産性・保守性・移植性は低い。
- GCCではasm構文で記述する.

```
int main (void)
{
    asm ("nop");
}
```

nop命令を埋め込む 単純な例

```
#include <stdio.h>
int main (void)
{
    void *addr;
    asm ("movq %%rsp, %0": "=m"(addr));
    printf ("rsp = %p\n", addr);
}
```

スタックポインタ(%rsp)の値を変数addrに格納する例



インラインアセンブラの構文は コンパイラ依存

```
int main (void)
{
    asm ("nop");
}
```

GCC

```
int main (void)
{
    __asm {
        nop
     }
}
```

VC, ICC

インラインアセンブラの構文の詳細は コンパイラのマニュアル(例:info gcc)を参照する.

asm構文はコンパイラの独自拡張(Cの規格外)なので gcc -std=c99 などとするとコンパイルエラーになる(ことがある)



埋め込み型言語

- 埋め込み型言語 (embedded language)
 - ある言語のプログラム中に記述できる、プログラミング言語。
- 例
 - C言語中のアセンブリコード. ← インラインアセンブリコード
 - HTML中のPHPやJavascript.
 - COBOL中のSQL.
 - Yacc/Lex中のC.

言語Bが 埋め込み型言語 言語Aのコード

言語Bのコード

C言語のコード

アセンブリコード



インラインアセンブラは機械語命令を チェックしない

最近のgccはチェックしてくれるようです

- 間違った機械語命令でも、そのまま出力.
 - 正しい機械語命令でもプログラマの意図に反した出力かも.
- 人間がチェックすべき
 - アセンブル結果(や逆アセンブル結果)を目視でチェック.

```
int main (void)
   asm ("foo bar");
        存在しない
        機械語命令
```

最近のmacOSのgcc (LLVM)では エラーを出力してくれる

gcc -S

そのまま 埋め込まれてる

.text .globl _main _main: pushl %ebp movl %esp, %ebp subl \$8, %esp foo bar leave ret



asm構文は「文」か「外部宣言」(1)

- 文や外部宣言として、asm構文を記述可能.
- 文の実行順序に従って、asm構文も実行される.

※ただし、最適化器の影響(後述)を 考えない場合。



asm構文は「文」か「外部宣言」(2)

- 文や外部宣言として、asm構文を記述可能.
- asm構文で関数や外部変数を定義できる.

```
int x = 111;
という変数定義に相当
```

※この使い方はあまりしない (別ファイル foo.s に書けば良いので)



asm構文中の改行

- OK: 文字列定数に分割して改行.
- NG: 文字列定数中で改行.

OK:セミコロンで区切る.

```
int main (void)
{
  asm ("nop; nop; nop");
}
```

OK:文字列定数に分割して改行.

OK:\nで区切る.

```
int main (void)
{
  asm ("nop\n\tnop\n\tnop");
}
```

NG:文字列定数中で改行.

```
int main (void)
{
    asm ("nop
    nop
    nop");
    こンパイルエラー
になる
```



複数のasm構文は好ましくない

- なるべく1つのasm構文にまとめて書く.
 - volatile (次スライド参照) も指定する.
- 最適化の影響を防ぐため。
 - 。最適化の結果、asm構文の順番が入れ替わったり、 asm構文の間に別のコードが入ることがある.

複数のasm構文は好ましくない

```
int main (void)
{
    asm ("nop");
    asm ("nop");
    asm ("nop");
}
```

1つのasm構文にまとめて、volatileもつける



asm volatile構文

- asm volatile構文
 - 。最適化による、asm構文の移動・変更・消去を防ぐ、
 - ただし完全ではない. → 逆アセンブルで要チェック.
- __asm__, __volatile__
 - 名前の衝突を防ぐため、asmの代わりに__asm__を使用可.同様に volatileの代わりに __volatile__を使用可.
 - __ はアンダースコア記号(_)が2つ並んでいる.

予約識別子名(予約語ではない)

```
int main (void)
{
   asm volatile ("nop");
}
```

```
int main (void)
{
   __asm__ __volatile__ ("nop");
}
```

どちらでもOK



最適化

- 最適化(optimization)
 - コンパイラ最適化の略。
 - 。より高速に、より少ないメモリで動作するようにコードを 改善すること. (外部から見た動作は変更せずに)
 - 。より最適に近くするだけ、本当の「最適」は難しい、
- 最適化はコードを移動・変更・消去する。



最適化 (例)

- GCCでは -Oオプションで最適化.
 - -O (-O1), -O2, -O3, -O0, -Os
 - 他にも数多くのオプションあり、

最適化なし:gcc -S

```
.text
.globl _add5
.p2align 4, 0x90
_add5:
pushq  %rbp
movq  %rsp, %rbp
movq  %rdi, -8(%rbp)
movq  -8(%rbp), %rdi
addq  $5, %rdi
movq  %rdi, %rax
popq  %rbp
retq
```

最適化あり:gcc -O -S

```
.text
.globl _add5
.p2align 4, 0x90
_add5:
pushq %rbp
movq %rsp, %rbp
leaq 5(%rdi), %rax
popq %rbp
retq
```



拡張asm構文(1)

• 拡張asm構文を使うと、機械語命令のオペランドに C言語の式を指定できる.

拡張asm構文の例

```
#include <stdio.h>
int main (void)
{
   void *addr;
   asm volatile ("movl %%rsp, %0": "=m"(addr));
   printf ("rsp = %p\n", addr);
}
```

レジスタ%rspの値を 変数addrに代入 拡張asm構文ではコロン(:) 以降にオペランドを記述する



拡張asm構文(2)

- 単純なasm構文との主な違い.
 - 。レジスタ名は%rspではなく、%%rspと書く.
 - %Oはaddrに対応. 一般に%nはn番目のオペランドに対応.
 - 。 コロン(:)以降のオペランドは制約とC言語の式からなる.
 - "=m" は制約、=が出力、mがメモリを意味する。
 - addr はC言語の式. %0 に対応.

レジスタ%esp を意味する。 出力先が変数addrになるように%0を展開.

asm volatile ("movq %%rsp, %0": "=m"(addr));



インライン アセンブラが処理

=は出力、mはメモリを 意味する制約。

movq %rsp, -8(%rbp)

addrのアドレスを示す メモリオペランド _{2023年度・3Q アセンブリ言語}



拡張asm構文の使用例:rdtsc命令

- タイムスタンプカウンタ
 - Pentium以降のx86-64が持つ64ビットのカウンタ.
 - 。 CPU起動時からの全サイクル数をカウントして保持.
- rdtsc命令
 - 。タイムスタンプカウンタを読み、%edx:%eaxに格納.

```
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
int main (void)
{
   uint64_t hi, lo;
   asm volatile ("rdtsc":"=a" (lo), "=d" (hi));
   printf ("%llx\n", (hi << 32) | lo);
}</pre>
```

```
rdtsc
movq %rax, -16(%rbp)
movq %rdx, -8(%rbp)
```

変数 hi と lo

補足:コンパイラの制約の使い方.

- (1) %0などの展開.
- (2) 上のmovq命令等の追加. (グルーコード, つなぎコード)

64ビット符号なし整数 なので%dではダメ.



拡張asm構文の形式

- コロン(:)で区切って、入出力オペランドなどを指定。
- 制約が機械語命令オペランドのアドレッシングモードを決める.
- インラインアセンブラは必要に応じてデータ転送コードを追加。

拡張asm構文の形式

```
asm [volatile] (命令テンプレート
: 出力オペランド列
[: 入力オペランド列
[: 破壊レジスタ列 ]]
);
```

[]は「省略可能」の意味.



入出力オペランドの形式

- 「制約とC言語の式」をカンマ(,)で区切って並べる.
- 制約で指定できる文字は後述。


入力(出力)オペランドの形式

["制約"(c言語の式)[, "制約"(c言語の式)]*]

[]は「省略可能」の意味. []*は「O回以上の繰り返し」の意味.



拡張asm構文の形式 (例)



- ■制約rはレジスタオペランドの要求を意味する.
- 出力オペランドのCの式は左辺値でなくてはいけない。
 - 左辺値=代入文の左辺に出現できる式. (例:x,*p,p->a)
- 破壊レジスタの指定は、例えば%eaxレジスタの値が変更される ことをコンパイラに伝える。



制約(1)

入出力を指定する制約(1文字目に指定)

制約	説明
=	オペランドは出力専用.
+	オペランドは入出力.
(指定無し)	オペランドは入力専用.

プラットフォーム非依存の主な制約

制約	説明
r	オペランドはレジスタ
m	オペランドはメモリ
i	オペランドは整数即値
g	オペランドの制約無し
&	オペランドは早期破壊レジスタ
0	マッチング制約. 1~9も同じ.

後述



制約m(メモリ)とr(レジスタ)の違い

メモリ制約(m)を指定

オペランドはメモリ参照に展開

```
#include <stdio.h>
int main (void)
{
   void *addr;
   asm volatile ("movq %%rsp, %0": "=m"(addr));
   printf ("rsp = %p\n", addr);
}
```

レジスタ制約(r)を指定

オペランドはレジスタ参照に展開

```
#include <stdio.h>
int main (void)
{
    void *addr;
    asm volatile ("movq %%rsp, %0": "=r"(addr));
    printf ("rsp = %p\n", addr);
}
```



制約(2)

x86-64用の制約(レジスタ)

制約	説明
а	%rax, %eax, %ax, または %al
b	%rbx, %ebx, %bx, または %bl
С	%rcx, %ecx, %cx, または %cl
d	%rdx, %edx, %dx, または %dl
Α	制約 d と a
q	制約 a, b, c, または d
D	%rdi, %edi, または %di
S	%rsi, %esi, または %si



制約 (3)

x86-64用の制約(定数)

制約	説明
- 1	範囲0~31(32ビットシフト用)
J	範囲0~63(64ビットシフト用)
0	範囲0~127
N	範囲0~255(in/out命令用)
K	範囲-128~127(符号ありimm8用)
L	OxFF, または OxFFFF
М	0, 1, 2, または 3 (lea命令のシフト用)



入出力の制約

- 読み書きするオペランドは(=ではなく)+を指定.
- マッチング制約を使って指定しても良い。

出力専用 汎用レジスタ

```
asm ("movq %1, %0": "=r" (b): "r" (a));
```

b = a;

入出力

b += a;

b += a;

asm ("addq %1, %0": "=r" (b): "r" (a), "0" (b));

マッチング制約. / %0と同じオペランドであることを示す



早期破壊オペランド制約(&)(1)

- GCCの仮定
 - 「命令テンプレートでは、入力オペランドをすべて 参照してから、出力オペランドに代入している。」
- この仮定が崩れる場合は、制約&の指定が必要.
 - &は「同じレジスタに割り当てるな」
 - 。 cf. マッチング制約は「同じレジスタに割り当てろ」

```
#include <stdio.h>
int main (void)
{
  int a = 20, b;
  asm ("movl $10, %0\n"
        "addl %1, %0"
        : "=r"(b) : "r"(a));
  printf ("b = %d\n", b);
}
```

b=10;

b+=a;



早期破壊オペランド制約(&)(2)

```
#include <stdio.h>
int main (void)
{
  int a = 20, b;
  asm ("movl $10, %0\n"
        "addl %1, %0"
        : "=r"(b) : "r"(a));
  printf ("b = %d\n", b);
}
```

```
#include <stdio.h>
int main (void)
{
  int a = 20, b;
  asm ("movl $10, %0\n"
        "addl %1, %0"
        : "=&r"(b) : "r"(a));
  printf ("b = %d\n", b);
}
```









```
movl -16(%ebp), %eax
movl $10, %eax
addl %eax, %eax
```

%eaxの値(20)が破壊されている.

```
movl -16(%ebp), %eax
movl $10, %edx
addl %eax, %edx
```



破壊レジスタ宣言(1)

- 入出力オペランドとは関係ないレジスタを命令テンプレート中で 破壊するなら、破壊レジスタ列でそのレジスタを宣言する.
- 破壊レジスタ宣言すると、GCCはそのレジスタを入出力オペランドに割り当てない。
- 特殊な破壊レジスタ宣言:
 - 。 "cc" (condition code) フラグレジスタを破壊.
 - □ "memory" メモリを破壊.

```
#include <stdio.h>
int main (void)
{
   int a = 10, b;
   asm ("movl $20, %%eax\n"
        "movl %1, %0"
        : "=r"(b): "r"(a): "%eax");
   printf ("b = %d\n", b);
}
```

破壊レジスタ 宣言



破壊レジスタ(2)

• 破壊レジスタ宣言すると、GCCは(必要なら) そのレジスタの退避・回復コードも生成する.

```
int main (void)
{
    int a = 10;
    asm ("movl %0, %%ebx"
        ::"r"(a):"%ebx");
}
```

```
pushl %rbx
movl $10, -12(%ebp)
movl -12(%ebp), %eax
movl %eax, %ebx
popl %rbx
```

アセンブリコードは大幅に省略

%rbxの退避

%rbxの回復

%ebxはcallee-saveレジスタなので、 %ebxを破壊レジスタと宣言すると、 GCCは%rbxの退避・回復コードも生成. 上位32ビットも0クリアされるから.



練習問題(1)

- 拡張asm構文を使って、レジスタ%rbpの値を調べる プログラムを書こう.
- またデバッガを使ってプログラムの動作を確認しよう.



解答例(1)

```
include <stdio.h>
int main (void)
{
    void *rbp;
    asm volatile ("movq %%rbp, %0": "=m"(rbp));
    printf ("rbp = %p\n", rbp);
}
```

```
% gcc -g asm-rbp.c
% lldb ./a.out
(lldb) b main
(lldb) run
-> 5 asm volatile ("movq %%rbp, %0": "=m"(rbp));
(lldb) s
-> 6 printf ("rbp = %p\n", rbp);
(lldb) register read rbp
    rbp = 0x00007ffeefbff750
(gdb) c
rbp = 0x7ffeefbff750 デバッガ出力の結果と一致
(lldb) quit
```



練習問題(2)

- 拡張asm構文を使って、レジスタ%rflagsの値を調べるプログラムを書こう。
- ヒント: movq命令では%rflagsの値を読めないので, pushfq命令とpopq命令を使おう.



解答例(2)

pushfqが%rflagsの値をスタックに積む(=メモリを破壊する) ので、"memory" が必要.



練習問題(3)

- 拡張asm構文を使って、レジスタ%ripの値を調べるプログラムを書こう。
- ヒント:movq命令では%ripの値を読めないので、 leaq命令を使おう、以前はcall命令が戻り番地を スタックに積むことを利用していた。



解答例(3)

```
#include <stdio.h>
int main (void)
{
    void *rip;
    asm volatile ("leaq 0(%%rip), %0": "=r"(rip));
    printf ("rip = %p\n", rip);
}
```

```
#include <stdio.h>
int main (void)
{
    void *rip;
    asm volatile ("call 1f; 1: popq %0": "=m"(rip)::"memory");
    printf ("rip = %p\n", rip);
}
```

call命令が戻り番地をスタックに積む(=メモリを破壊する) ので, "memory" が必要.