## 模板和泛型

函数模板 类模板 泛型

## 模 板

- Templates are a feature of the C++ programming language that allow functions and classes to operate with generic types. This allows a function or class to work on many different data types without being rewritten for each one.
- 代码要想重用,就得通用,通用的一大障碍就是类型限制。 若代码能自动适应类型的变化,<u>通用</u>进而<u>重用</u>就成为可能, 而模板可以简化这种设计。
- •关于C++中加入模板有一段关于Alexander Stepnova和Bjarne Stroustrup的历史,前者是STL之父,后者则是C++创始人。
- •直到1991年, C++才加入模板。

### 泛型

- C语言中有泛型吗?看看下面这几个C库函数头:
   void \*memcpy(void\* to, const void\* from, size\_t count);
   int memcmp(const void\* buff1, const void\* buff2, size\_t count);
   void \*memmove(void\* to, const void\* from, size\_t count);
- 看来C中是有泛型的,只不过很简单罢了。
- 那么什么是通俗意义上的泛型呢?
- Alexander Stepanov wrote: "Generic programming is about abstracting and classifying algorithms and data structures...
- <u>Bjarne Stroustrup</u>: Lift algorithms and data structures from concrete examples to theirmost general and abstract form...

- C++的模板分为函数模板和类模板;
- 模板代表了一个代码家族: 函数模板代表了一个函数家族;类模板代表了一个类家族;
- 模板引入的类型的抽象,是泛型程序设计的基础,在STL和boost中得到广泛的应用。
- 泛型编程技术与面向对象的编程风格在编程思想上 是相左的,面向对象风格表现了数据和操作被捆绑 封装为一体;而泛型编程技术则极力将数据和操作 分离、独立。
- 模板和泛型的使用使得Intel C++编译器比原来未用的版本源代码量减少了1/3

### 函数模板

逐

函数模板是一类相同功能但不同类型函数的制造模型,可用来创建多个不同类型的函数,这将大大降低源代码行数。

数

函数模板不再是一般意义上的函数,是函数模型。

4#

声明方法:

template <类型参数列表>

函数声明;

板

// 例如:

template <typename T1, typename T2> // typename或class void fun(const T1& t1, const T2& t2);

### 求两个值中较小的一个

```
inline int my_min(int a, int b) { return a < b ? a : b; }
      inline double my_min(double a, double b)
逐
      { return a < b ? a : b; }
      inline const std::string& my_min(const std::string& a,
                                    const std::string& b)
数
       return a < b ? a : b;
      ... // 还有很多其它任何可以比较大小的数据类型
板
      抽象一下就成了:
      template <typename T> // typename或class均可
      inline const T& my_min(const T& x, const T& y)
      { return x < y ? x : y; }
      # 是不是节约了很多源代码的编写呢?
```

### 求两个值中较小的一个

```
#include <iostream>
    #include <string>
逐
    int main()
     std::cout << my_min(10.1, 10.09) << '\n'; // my_min(double, double);
     std::string str1 = "It is unnecessary!", str2("It is unnecessary.");
     std::cout << my_min(str1, str2) << '\n';
     std::cout << my_min("ok", "error") << '\n'; // 这个能匹配吗?
     std::cout << my_min(10, 10.1) << '\n'; // 你到底想调用哪个呀?
板
     // ...
       由于前面的my_min函数只有一个模板参数,因此导致min(10, 10.1) 无法编译。显然这是一个态度问题,你为何不用my_min(10.0, 10.1)呢?!
    • 一个模板版本的my_min使得原来写的那么多my_min都得删除吗?没有必
       要,因为编译器才懒得做类型实例化后再调用它们!
```

#### 编译器进行函数匹配的顺序

- 先寻找有没有类型完全匹配的函数,有则调用,没有则下一步,若多于一个则出错。
- 然后寻找有没有匹配的模板函数,有则调用,没有则下一步;
- 最后寻找有没有将实参类型转换后可以调用得函数,有则调用,没有则出错。
- 由此看来编译器也很"懒"啊,能少干点就少干点。
  - --难道这不正是我们希望的吗;-)

```
#include <string>
inline const std::string& my min(const std::string& a, const std::string& b)
return a < b ? a : b;
template <typename T>
inline const T& my min(const T& x, const T& y) { return x < y ? x : y; }
#include <iostream>
int main()
std::cout << my_min(10.1, 10.09) << '\n'; // my_min(double, double);
std::string str1 = "It is unnecessary!", str2("It is unnecessary.");
std::cout << my min("ok", "error") << '\n'; // 这个怎么突然就行啊? 如果VC++8.0不行,
                                   // 请用VC++10.0或g++4.5.2以上版本
std::cout << my min(10.0, 10.1) << '\n';
// ...
```

#这个程序留作课后练习。

#### 类 模 板

类 模 板

- 同样,类模板不是类,是一类相同属性和功能但不同类型的类的制作模型。用户使用类模板可以为类声明一种模式,使得类中的某些数据成员的类型、某些成员函数的参数类型、某些成员函数的返回值类型,都能取任意类型(包括基本类型的和用户自定义类型)。
- 可用来创建成员布局相同的多个类,可大大简化代码的设计。

### 类模板的声明

• 类模板:

```
      类

      模
      template <模板参数列表>

      class 类名 // 或者struct 类名

      板

      类成员声明

      ;
```

# 类模板举例

```
下面设计一个cpair
// cpair.hpp
#ifndef CPAIR_HPP
#define CPAIR_HPP
```

#include "compare.hpp"

// 它定义了!=, >, <=, >=

template <typename T1, typename T2> struct cpair;

#前向声明

template <typename T1, typename T2> // 为了友元,这么前向声明bool operator == (const cpair<T1, T2>&, const cpair<T1, T2>&);

template <typename T1, typename T2> // 为了友元,这么前向声明bool operator < (const cpair<T1, T2>&, const cpair<T1, T2>&);

```
template <typename T1, typename T2>
struct cpair
 typedef T1 first_type;
 typedef T2 second_type;
 T1 first;
 T2 second;
 cpair(const T1& a = T1(), const T2& b = T2());
 template <typename U1, typename U2>
 cpair(const cpair<U1, U2>& p);
 friend bool operator == <>(const cpair&, const cpair&);
 friend bool operator < <> (const cpair&, const cpair&);
}; // cpair
```

```
template <typename T1, typename T2>
cpair<T1, T2>::cpair(const T1& a, const T2& b) : first(a), second(b) { }
// 下面这个实现将考验你的编译器的编译能力,希望你的编译器不会趴下;-)
template <typename T1, typename T2>
 template <typename U1, typename U2>
cpair<T1, T2>::cpair(const cpair<U1, U2>& p) : first(p.first),
   second(p.second) { }
template <typename T1, typename T2>
inline bool operator == (const cpair<T1, T2>& x, const cpair<T1, T2>& y)
 return x.first == y.first && x.second == y.second;
template <typename T1, typename T2>
inline bool operator < (const cpair<T1, T2>& x, const cpair<T1, T2>& y)
 return x.first < y.first || (!(y.first < x.first) && x.second < y.second);
```

```
template <typename T1, typename T2>
inline cpair<T1, T2> make_cpair(const T1& x, const T2& y)
 return cpair<T1, T2>(x, y);
#endif /* CPAIR HPP */
// compare.hpp 这个文件可使我们一劳永逸,以后凡需要之处包含它就是了
#ifndef COMPARE HPP
#define COMPARE_HPP
template <typename T>
inline bool operator != (const T& x, const T& y) { return !(x == y); }
template <typename T>
inline bool operator > (const T& x, const T& y) { return y < x; }
template <typename T>
inline bool operator \geq (const T& x, const T& y) { return !(x < y); }
```

```
template <typename T>
inline bool operator \leftarrow (const T& x, const T& y) { return !(y < x); }
#endif /* COMPARE_HPP */
#include <iostream>
// main.cpp
#include <iostream>
#include "cpair.hpp"
int main() // 编译运行一下,看一下结果。
{
   cpair<int, double> p0(123, 456.789);
   std::cout << p0.first << ", " << p0.second << '\n';
   cpair<short, char> p1 = make_cpair(97, 'b'), p2 = p1;
   std::cout << p2.first << ", " << p2.second << '\n';
   std::cout << (p1 <= p2 ? p1.first : p2.second);
   return 0:
```

#### 使用类模板时编译器的工作

- 编译器对代码中的类模板记下了类框架;
- 类•扫描到创建对象时,按模板的实参类型生成模板 类的代码,即此时才将类模板实例化;
- **模** 运行时再用已生成的模板类创建对象;
- **板** \* 若是用多种不同类型实例化对象,编译器将产生 多段模板类代码。
  - 此时的特化仅完成了类模板的定义,并未对其成员函数特化,直到某函数被调用时才特化它,也就是说特化是分两步做的,这不同于函数模板。

类模板不是类,仅是产生类的模型;模板类才是类,

#### 使用类模板的要点

类成员函数模板只有被调用时才会被实例化。言外之意就是,那些尚未使用的成员函数可以只有函数原形,没有函数实现。——只要不调用到它就行。

#### 其原因有三:

- 一是为了节省时间和空间;
- 二是对于"未能提供所有成员函数的全部操作"的类,也可以实例化成模板类。结果是"尽管类残缺,但照样不影响使用"。
- 三是成员函数可以是与模板类的模板参数不同的函数模板。

#### 模板参数表中含有常量表达式

```
template<class T, int SZ=4>
class Ss
private:
                    //类的私有数据成员
 T m[SZ];
public:
 Ss(Ta,Tb,Tc,Td) //构造函数,使用了模板
 \{ m[0]=a;m[1]=b;m[2]=c;m[3]=d; \}
                  //一般函数成员,使用了模板
 T s()
 { return (m[0]+m[1])+m[2]+m[3]; }
```

```
#include <iostream>
int main()
  Ss<int,4> i1(-23,5,38,-2); //模板类定义对象
  Ss < float, 4 > f1(3.4, -44.5, 69.3, -29.1);
  Ss<double,4> d1(355.4,256.2,98.23,-156.9);
  std::cout<<"int: "<<i1.s()<<std::endl;
  std::cout<<"float: "<<f1.s()<<std::endl;
  std::cout<<"double: "<<d1.s()<<std::endl;
```

#### 类模板的参数

类

由于类型参数在类模板生成模板类时已经明确给出,勿须编译器在实例化类模板时再对那些类型实例化,于是生成模板类时它(们)往往扮演着"指导者"的角色。这一点不同于数值参数。

模

• 但是要求那些类型能提供被用到的全部操作。

板。

于是,模板参数可以带默认值。所带的默认值可以是基本类型,也可以是已定义好的扩展类型, 甚至可以是另一个模板。

#### 类模板的参数可含有类型默认值

```
template<class T = int, unsigned long LEN =100>
class MyArray
{ T m_A[LEN]; //类的私有数据成员
  unsigneg long m_len;
public:
  MyArray(): m_len(LEN) { }
  T & operator[] (unsigneg long index)
   { return m_A[index]; }
  T sum () const;
MyArray < > ai;
              // < >可不要忘记哦
MyArray < long> al;
MyArray<bool,32> ab;
```

#### 模板参数的默认值是模板

```
template<class T, class Sequence = std::deque<T> >
class stack
                                 这叫类型默认值
private:
 Sequence container; //类的私有数据成员
public:
                             这叫另一个模板
                             充当模实参。
stack<int> mystack1;
stack<int,list<int> > mystack2; // 最后两个>之间有空格
stack<int,stack<int>> mystack3;
             这会形成"二维栈"。
```

### 含有函数模板的无名类

问题:

比如: 当你定义了const int NULL = 0; 之后,对于void f(int x);函数可用f(0)也可用f(NULL)调用,可对于void f(string\* p);用f(NULL)可能会出现类型不匹配错误。

那么就定义成void\* const NULL = 0; 这对于f(0)没影响,可对于f(NULL)又错了,类型不符。总没法兼顾两者。改用宏也没有起色: 你总不能定义两个宏吧? (不要忘记宏是怎么被处理的)

# define NULL 0

# define NULL ((void \*)0)

对于形形色色的类型以及它们的指针,我们常常要用到NULL,而这些NULL要兼顾各种类型。于是要有个能适应各种类型的类模板。由于该类产生的对象是唯一的NULL,所以模板类不必有名。

## NULL一种解决方案nullptr

```
//用来修饰对象是个常对象
const
class //不必有名
public:
template < class T >
operator T*() const { return 0;}
//该函数能将NULL转换成指向T类型的指针
template < class C, class T> // 注意一下这个语法
operator T C::*() const { return 0;}
//能转换成指向C类的成员函数的指针,其返回类型是T类型
private:
 void operator &() const; // 不允许取地址哦
}nullptr; //对象名是唯一的
```

## 类模板带来的复杂性

- •类模板的出现使"类名"和"类型名"不再统一。
- 一个普通类,如class A{ ......};它的类名和类型名都是A; 而类模板templete <typename T> class A{ ......}; 中的A是类名,由构造、拷贝、析构等函数作函数名使用:
- A<T>是类型名,由函数的形参和返回类型使用; (如 A(const A<模实参> &);)
- •类中的成员函数在类外实现时,应使用类型名,因为类外实现的函数是实体,则必然是类实体而非类框架的成员。

- 类中的成员函数在实例化时,可能会发生"二次编译"(有的编译器是这样)。即由链接器的辅助工具重新激活编译器,将编译时未特化的函数完成特化。可见,类实例化和成员函数实例化实是分别进行的。
- 类模板中的成员函数仅是被调用的才会被实例化(节省时间)。更重要的是,对于未能提供完全操作的某些类型,也可以用作实例化的模板参数,只要那些尚不完善的成员函数没被调用就行。

## 类模板的特化

```
•原因: 若有一个类模板 如
类中的成员函数的类外实现如下:
template<class T, unsigned long LEN>
T MyArray<T>:: sum () const
  usigned long count = LEN;
  T theSum = 0;
  while(count !=0)
    theSum +=m_A[count-1];
    count--;
  return theSum;
```

```
当我们用char*来实例化该类时,sum()函数将把LEN个地址累
加,这显然不是我们要的结果。因此有必要针对char*类型手工写
出该类及成员函数特定的实现代码。——这就叫特化。
template<unsigned long LEN> //或写成 template< >
class MyArray <char*, LEN>
    char* m_A[LEN]; //类的私有数据成员
    unsigneg long m_len;
public:
    MyArray():m_len(LEN) { }
    char * operator[] (unsigneg long index)
      { return m_A[index]; }
    char* sum (char *) const;
};
template<unsigned long LEN>
char* MyArray<char*, LEN>:: sum (char * buffer) const
{ assert(0 != buffer);
  for(unsigned long i =0;i<LEN;i++)
    strcat(buffer,m_A[i]);
  return buffer;
```

可见类模板的特化就是针对某种特定的类型写出该 类及成员函数特定的实现代码。即"特定的实现方 案"。一般是出于对时空效率的优化或满足特殊需要 而为之。

STL中的vector<br/>
bool类型的特化。

使用时,模板特化的声明(定义)必须出现在基本模板之后;

特化版的优先级要高于基本模板。

如: MyArray< char \*, 10> strArr;

---

版

cout << strArr.sum (buffer); //调用的是特化

## 类模板的局部特化

可以对已有的类模板中的特化稍加改造(不像特化那样给出确切类型),而是仍然使用抽象类型来特化原类模板,结果是要求用户在使用时再给出确切类型,如现有类模板:

模 template<typename T1, typename T2> class MyClass

板 { // A .... }; 可局部特化为: template<typename T> class MyClass <T,T> { // B

类

```
或:
template<typename T>
class MyClass < T, int >
或:
template<typename T1, typename T2>
class MyClass <T1*,T2*>
于是可以:
MyClass <int , float> mif;
                          //使用A
MyClass <float, float> mff; //使用B
MyClass <float , int > mfi; //使用C
                       //错
MyClass <int , int > mi;
MyClass <int *, int* > mpp; //错
```


```
这后两句错都是二义性错:
    MyClass <int , int > mi;
    可以同等程度匹配 MyClass < T, int >和MyClass <
     T, T > ;
    MyClass <int*, int* > mpp;
    可以同等程度匹配 MyClass < T, T >和
      MyClass < T1 * , T2 * > ;
板
    当你再提供一个局部特化:
    template<typename T>
    class MyClass < T*, T* >
        // E
    };
    后,第二种错误就不存在了。
```

### 类模板与静态

类模板可以含有静态成员。这就使类模板的每个模板类的所有对象都共享静态成模

类模板定义时不会创建静态成员,即静态成员在实例化前是不存在的。是由模板类的对象使用的。

## 类模板与静态



### 类模板与友元

类模板可以含有友元(函数和类)。

类

1. 若友元函数是普通函数,则它将是这个类模板的所有模 板类的友元函数:

模

2. 若友元函数是函数模板,但其模板参数与类模板的模板 参数无关,则这个友元函数所有的模板函数都将是类模 板 板的所有模板类的友元函数:

3. 若友元函数是函数模板, 其模板参数与类模板的模板参 数相关,则这个友元函数的模板函数有可能是该类模板 的特例(不是所有的)类的友元:

# 类模板的继承

```
1.类模板基类派生出类模板子类
#include <iostream>
template <class T>
class Base
 public:
 void Showb(const T& b) const { std::cout << b << std::endl; }</pre>
};
template <class T1, class T2>
class Derived : public Base<T2>
 public:
 void Showd(const T1& obj1, const T2& obj2) const
 { std::cout << obj1 << " " << obj2 << std::endl; }
};
```

```
int main()
  Derived<char*, double>obj1;
  obj1.Showb(55.5); //只显示父类部分
  obj1.Showd("The value is:", 999.9); //全显示
  Derived<int, int>obj2;
  obj2.Showd(32, 89);
  Derived<float, char*>obj3;
  obj3.Showd(5.8, "is ok.");
  Derived<char, char*>obj4;
  obj4.Showd('I', "and you");
# 调试出本运行结果,作为练习。
```

## 类模板的继承

2. 类模板基类派生出普通的子类 #include <iostream> template <class T> class Base public: void Showb(const T& b) const { std::cout<<"Base: "<< b << std::endl; } **}**; class Derived1 : public Base<int> public: void Showd1(char\* obj1, int obj2) const { std::cout << obj1 << " " << obj2 << std::endl; } **}**;

```
class Derived2 : public Base<double>
 public:
  void Showd2(char*obj1, double obj2) const
  { std::cout<<obj1<<" "<<obj2<<std::endl;}
};
int main()
{
  Derived1 obj1;
                              //注意语法!
  obj1.Showb(58);
  obj1.Showd1("obj1: ", 25);
  Derived2 obj2;
  obj2.Showd2("obj2: ", 89.76);
  std::cout<<std::endl;
//作为练习,调试出运行结果。
```

### 类模板的继承

```
//派生出一个模板类Derived
template <class T>
class Derived : public Base
public:
 Derived(const T& a, int b) : Base(b), y(a) { }
 const T& Gety() const { return y; }
 void Showd() const { std::cout<<y<<" "<<Getx()<<std::endl;}</pre>
private:
 T y;
};
int main()
 Base A(458);
 A.Showb();
 Derived<int>D1(5678,1234);
 Derived<float>D2(5.7,1234);
 Derived<char *>D3("It is ",1234);
 Derived<char >D4('=',1234);
 D1.Showd(); D2.Showd();
 D3.Showd(); D4.Showd();
// 调试一下,作为练习。
```

## 类模板作函数参数

• 函数的形参可以是类模板或类模板的引用。则实参应是该类模板实例化的模板类的对象,该函数一定是函数模板。

定义一个函数模板:

```
template<typename T>
void TShow(const Array<T>&x, int index)
{ std::cout<<x.Entry(index)<< std::endl; }</pre>
```

模板类创建对象:

Array<double> DouArr(10);

以对象为实参调用函数:

TShow(DouArr, 4); // 怎么调用的?

# 模板的模板参数 (模板嵌套)

一个类若使用了(组合、聚集)另一个类模板,于是可能需要多次指定模板参数类型。如对于 stack 则要同时传递容器类型和所容纳的元素类型:

Stack<int,std::vector<int> > vStack;

这样分别指明,会造成了两个int 的无关联而留下隐患。若将第2个参数改为模板的模板参数,则不会造成类型的无关联,从而消除隐患。stack应声明如下:

```
template <typename T,
   template <typename ELEM> class CONT =
   std::deque >
class Stack {
   private:
        CONT<T> elems;  // elements
```

```
public:
  void push(T const&); // push element
 void pop();  // pop element
  const T& top() const; // return top element
 T& top();
  bool empty() const
   // return whether the stack is empty
    return elems.empty();
例中的第2参数是模板的模板参数,是个类模板,并且由第1参
  数 T(CONT<T> elems )传入的类型来实例化: template
  <typename ELEM> class CONT = std::deque >。缺省值
  也由std::deque<T>写成std::deque.
```

# "类模板"与"继承"的选择

其分水岭是"类型"—— 是否需要用类的类型来影响类的行为? 若不需要,则用模板; 若需要,则用继承和虚函数。

# C++对重载、模板、转换的匹配规则

- 1. 首先寻找参数类型完全匹配的函数,若找到且仅有一个,则调用之;若有多个,则出错。
- 2. 若没找到,再寻找是否有模板函数,且实例化后参数类型能匹配的,若找到,则将其实例化,以备调用;
- 3. 若还没找到,再寻找是否有函数,其参数类型经 隐式转换后能匹配的,若找到,则调用之;
- 4. 经以上努力,仍然找不到合适的函数,则出错。

先重载, 再模板, 最后转换。

# 模板的多态性

```
template <typename T>
void fun(const T & a) // 求面积函数
 std::cout << a.area(); // 调用类求面积成员函数
void g (const Circle& x, const Rectangle& y)
  fun(x); // 这个函数能求圆面积
  fun (y); // 这个函数能求长方形面积
#请注意:这种多态属于静态多态,是编译时确定的。
```

# 模板的多态性

```
下面的代码是使用虚函数来实现动态多态的。(没用模板)
// house.hpp
#ifndef HEADER HOUSE
#define HEADER HOUSE
#include<iostream>
class House // 房屋类(与轿车类无关)
public:
  void open() const
  { std::cout<<"Open the house door.\n"; }
};
#endif // HEADER_HOUSE
```

### 动态多态(通过虚函数)

```
// car.hpp
#ifndef HEADER_CAR
#define HEADER_CAR
class Car // 轿车类 (是个抽象类)
public:
 virtual void open() const = 0;
};
#endif // HEADER_CAR
// cari.hpp
#ifndef HEADER_CARI
#define HEADER_CARI
#include"car.h"
#include<iostream>
class Car1 : public Car // 公有继承了Car
public:
  void open() const { std::cout<<"Open the Car1 door.\n"; }</pre>
};
```

### 动态多态(通过虚函数)

```
class Car2 : public Car
public:
 void open() const { std::cout<<"Open the Car2 door.\n"; }</pre>
};
class Car21 : public Car2
public:
 void open() const { std::cout<<"Open the Car21 door.\n"; }</pre>
};
class Car22 : public Car2
public:
 void open() const { std::cout<<"Open the Car22 door.\n"; }</pre>
};
#endif // HEADER_CARI
```

```
动态多态(通过虚函数)
#include"house.hpp"
#include"cari.hpp" // 只包含cari.hpp就可以了
#include<iostream>
#include<vector>
void openHouse(const House& a)
  a.open();
void openCar(const std::vector<Car*>& bs)
  for(unsigned i=0; i<bs.size(); ++i)</pre>
   bs[i]->open();
```

### 动态多态(通过虚函数)

```
int main()
 House xa;
 openHouse(xa);
 Car21 b21;
 Car2 b2;
 Car1 b1;
 Car22 b22;
 std::vector<Car*> vb;
 vb.push_back(&b21);
 vb.push_back(&b2);
 vb.push_back(&b1);
 vb.push_back(&b22);
 openCar(vb);
```

使用模板实现同样的效果,不仅节约内存,而且执行速度更快。

```
// house.hpp
#ifndef HEADER_HOUSE
#define HEADER_HOUSE
#include<iostream>
class House // 房屋类(与轿车类无关)
public:
  void open() const
  { std::cout<<"Open the house door.\n"; }
};
#endif // HEADER_HOUSE
```

```
// cari.hpp
#ifndef HEADER CARI
#define HEADER CARI
#include<iostream>
class Car1
                      // 是否继承不影响结果,只要能open就行。
public:
  void open() const { std::cout<<"Open the Car1 door.\n"; }</pre>
class Car2
public:
 void open() const { std::cout<<"Open the Car2 door.\n"; }</pre>
};
class Car21
public:
 void open() const { std::cout<<"Open the Car21 door.\n"; }</pre>
};
class Car22
public:
 void open() const { std::cout<<"Open the Car22 door.\n"; }</pre>
};
#endif // HEADER CARI
```

使用了模板,用静态多态实现同样的效果,代码更简洁。

```
#include"house.hpp"
#include"cari.hpp"
#include<iostream>
template<typename T>
void doOpen(const T& x) // 能open是T的关键所在
 x.open();
int main()
 doOpen(House());
 doOpen(Car21());
 doOpen(Car2());
 doOpen(Car1());
 doOpen(Car22());
```

#### 编程练习

- 1. 设计和编写一个双向循环链表dlist(用模板),至少提供构造函数,拷贝构造函数,析构函数,赋值运算符成员函数,求表头和表尾元素(front, back)在链表的任何一端插入和删除的操作(push\_front, pop\_front, push\_back, pop\_back),在指定位置插入和删除的操作(insert, erase),判断是否链表空(empty),求链表中元素个数(size),反转整个链表(reverse),清空整个链表(clear),交换两个链表(swap)等成员函数。
- 2. 编写一个栈的类(用模板来做行为类似于STL中的stack),测试时用单链表来配接(参阅第2次课课后练习slist)和上题中双链表来配接。
- 3. 调试运行本次课中给出的所有例子程序。
- 4. 编写一个环形双端队列(用模板来做),至少提供至少提供构造函数,拷贝构造函数,析构函数,赋值运算符成员函数,求表头和表尾元素 (front, back),在任何一端插入和删除的操作(push\_front, pop\_front, push\_back, pop\_back), 判断是否队空(empty),判断是否队满(full),求队中元素个数(size),清空整个队列(clear),交换两个队列(swap),队列的最大容量(capacity)等成员函数。

# Thanks!