Ubuntu20.04 快速重装手册

V1.1

目录


| 1 | 软件 | | 1 |
|----|------|----------------------|----|
| | 1.1 | ubuntu20.04 | |
| | 1.2 | ultralso | |
| | 1.3 | diskgenius | 2 |
| 2 | Ultr | also 制作启动盘 | 3 |
| 3 | Bios | 设置 | 4 |
| 4 | Ubu | ıntu 安装 | 5 |
| 5 | Ubu | ıntu 设置 | 12 |
| 0 | 5.1 | ubuntu 换源 | |
| | - | 中文输入法 | |
| | | 5.2.1 中文输入法 | |
| | | 5.2.2 搜狗输入法 | |
| | 5.3 | ubuntu 与 win10 时间不同步 | 13 |
| | 5.4 | ubuntu flash 插件 | |
| | 5.5 | ubuntu 启动黑屏问题 | 14 |
| 6 | ROS | S安装 | 15 |
| 7 | Ope | ncv 4.5.5 安装 | 16 |
| • | 7.1 | 下载 | |
| | 7.2 | 安装依赖库 | |
| | 7.3 | 编译 OpenCV | |
| | | 7.3.1 debug 模式 | 17 |
| | | 7.3.2 release 模式 | |
| | 7.4 | 安装 OpenCV | 17 |
| | 7.5 | 设置库的搜索路径 | |
| | 7.6 | 添加 pkg-config 环境变量 | 18 |
| | | 7.6.1 debug | 18 |
| | | 7.6.2 release | |
| | | 7.6.3 路径设置在环境变量中 | 18 |
| | 7.7 | 验证安装 | 19 |
| 8 | cuda | a11.5 安装 | 20 |
| 9 | cudi | nn8.3.3 安装 | 20 |
| 10 | torc | h 安装 | 21 |

1 软件下载

1.1 ubuntu20.04

Ubuntu20.04 安装包官网 https://ubuntu.com/ 方法一

Ubuntu
20.04 下载页 https://releases.ubuntu.com/20.04/



方法二

Ubuntu20.04 下载链接 https://releases.ubuntu.com/ 20.04/ubuntu-20.04.4-desktop-amd64.iso

1.2 ultralso

用于 ubuntu 系统的 u 盘启动制作

Ultralso 官网 https://cn.ultraiso.net/



1.3 diskgenius


如果 ubuntu 系统无法启动并且忘记备份数据, diskgenius 用于重装之前, 在 win10 中备份 ubuntu 原来的数据



当制作好启动盘之后,在重新启动之前需要先进行空间的压缩,一般压缩100G就可以,具体的步骤见:

2 Ultralso 制作启动盘

step 1 点击文件-> 打开选择下载好的 ubuntu20.04 iso 文件 或者直接在本地目录内进入到 iso 文件位置, 然后双击



step 2 再点击启动-> 写入硬盘镜像选择插入的 U 盘





最后出现刻录成功即可

3 Bios 设置

step 1 进入电脑 BIOS

(每个电脑进入 BIOS 方式不同, 请自行查询)


step 2 设置 U 盘启动为第一启动顺序

step 3 关闭安全模式

4 Ubuntu 安装


第一页 初始页面

自行选择中文或者直接选择默认英文 点击继续




第二页 键盘布局选择

点击继续




第三页 连网安装选择

可以选择连网也可以不连 点击继续



第四页 更新和其他软件

选择正常安装其他选项中都勾上 (ubuntu 没连网的情况第一个安装时更新选不上) 注意: 其他选项中第二个选项勾上后, 在安装第三方软件应该确认 BIOS 中安全模式已经关闭




第五页 安装类型 注意这是关键选项



选择最下面 其他选项 (something else) 点击继续 第六页 分区 注意这是关键选项


一共分为四个区: / 根目录 swap 交换空间 /boot 为启动分区 /home 主目录

建议分 30G 以上



我们压缩空间的那的free space


swap area 分 8192MB (8G)



/boot 分 512MB




/home 剩下的空间全部



安装启动引导的设备选择 /boot 对应的设备




继续




第七页 选择地区

选上海 点击继续



第八页 设置用户

根据自己设置记住密码,点击继续 开始安装 username 为系统登录账户名 在 ubuntu 终端中 计算机名为 @ 后 用户名为 @ 前



最后根据电脑提示, 拔下 U 盘按下回车重启电脑

5 Ubuntu 设置

5.1 ubuntu 换源

(推荐中科大源 https://mirrors.ustc.edu.cn/)

进入网站 https://mirrors.ustc.edu.cn/help/ubuntu.html 参照 下图进行操作

当然也可以直接编辑 /etc/apt/sources.list 文件 (需要使用 sudo) 。以下是 Ubuntu 20.04 参考配置内容:

```
# 默认注释了源码仓库, 如有需要可自行取消注释
```

deb https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ focal main restricted universe multiverse # deb-src https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ focal main restricted universe multiverse

deb https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ focal-security main restricted universe multiverse # deb-src https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ focal-security main restricted universe multiverse

deb https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ focal-updates main restricted universe multiverse # deb-src https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ focal-updates main restricted universe multiverse

deb https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ focal-backports main restricted universe multiverse
deb-src https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ focal-backports main restricted universe multiverse

预发布软件源, 不建议启用

deb https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ focal-proposed main restricted universe multiverse # deb-src https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ focal-proposed main restricted universe multiverse

更改完 sources.list 文件后请运行 sudo apt-get update 更新索引以生效。

输入以下代码, 更新

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade


sudo apt-get dist-upgrade

5.2 中文输入法

5.2.1 中文输入法

设置 -> 区域和语言 -> 管理已安装的语言 -> 更新语言环境

完成以后 reboot 重启



点击加号 -> 选择中文 -> 智能拼音

5.2.2 搜狗输入法

参照官网安装教程 https://pinyin.sogou.com/linux/help.php

5.3 ubuntu 与 win10 时间不同步

```
//在 Ubuntu 下更新本地时间
sudo apt-get install ntpdate
sudo ntpdate time.windows.com
//将本地时间更新到硬件上
sudo hwclock --localtime --systohc
```

5.4 ubuntu flash 插件

sudo apt-get install flashplugin-installer

5.5 ubuntu 启动黑屏问题

修改两个系统文件

/boot/grub/grub.cfg
/etc/default/grub

在上述两个文件中所有'quiet splash' 语句后添加'nomodeset' 执行以下命令, 后重启

sudo update-grub

6 ROS 安装

参考中科大源 https://mirrors.ustc.edu.cn/help/ros.html 参考 ROSwiki http://wiki.ros.org/cn/noetic/Installation/Ubuntu

设置 sources.list 和导入 key (使用科大源)



更新

sudo apt-get update

完整桌面版安装

sudo apt install ros-noetic-desktop-full

设置环境

Bash

echo "source /opt/ros/noetic/setup.bash" >> ~/.bashrc source ~/.bashrc

安装成功测试

roscore

ros 安装各类包


sudo apt-get install ros-noetic-*

7 Opency 4.5.5 安装

官网文档 https://docs.opencv.org/4.5.5/index.html (参考 https://blog.csdn.net/luxin5321/article/details/115369422)

7.1 下载

点击 sources



7.2 安装依赖库

```
sudo apt-get install
build-essential libgtk2.0-dev
libgtk-3-dev libavcodec-dev
libavformat-dev libjpeg-dev
libswscale-dev libtiff5-dev
```

7.3 编译 OpenCV

进入到下载好的 opency 目录中, 新建目录 build 并进入 build:

```
cd opencv
mkdir build
cd build
```

7.3.1 debug 模式

```
cmake -D CMAKE_BUILD_TYPE=Debug -D OPENCV_GENERATE_PKGCONFIG=YES -D CMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local/OpenCV/Debug -D WITH_FFMPEG=ON ..
```

7.3.2 release 模式

```
cmake -D CMAKE_BUILD_TYPE=Release -D OPENCV_GENERATE_PKGCONFIG=YES -D CMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local/OpenCV/Release -D WITH_FFMPEG=ON ..
```

7.4 安装 OpenCV

```
make -j8
sudo make install
```

7.5 设置库的搜索路径

sudo gedit /etc/ld.so.conf.d/opencv.conf

在 opency.conf 中加入函数库所在的目录:

/usr/local/OpenCV/Debug/lib
/usr/local/OpenCV/Release/lib

接下来利用 ldconfig 命令, 将/etc/ld.so.conf.d 中的数据读入 缓存

sudo ldconfig

7.6 添加 pkg-config 环境变量

7.6.1 debug

/usr/local/OpenCV/Debug/lib/pkgconfig

sudo mv opencv4.pc opencv4_debug.pc

7.6.2 release

/usr/local/OpenCV/Release/lib/pkgconfig

sudo mv opencv4.pc opencv4_release.pc

7.6.3 路径设置在环境变量中

sudo gedit /etc/profile

把以下代码写入文件的最后并保存

export PKG_CONFIG_PATH=/usr/local/OpenCV/
 Debug/lib/pkgconfig:\$PKG_CONFIG_PATH
export PKG_CONFIG_PATH=/usr/local/OpenCV/
 Release/lib/pkgconfig:\$PKG_CONFIG_PATH

source /etc/profile

7.7 验证安装

在目录:

/opencv/samples/cpp/example_cmake

依次执行


cmake .

make

./opencv_example

8 cuda11.5 安装


不需要安装显卡驱动,cuda 会自动安装上对应的显卡驱动 官网 https://developer.nvidia.com/cuda-toolkit-archive



9 cudnn8.3.3 安装

官方下载页 https://developer.nvidia.com/rdp/cudnn-archive 官方文档 https://docs.nvidia.com/deeplearning/cudnn/archives/





10 torch 安装

官网下载页 https://download.pytorch.org/whl/

下载完成以后

pip3 install *

附录

跑火车的友人 A

2022-03-22 v1.0 创建

2022-04-26 v1.1 新增目录 增加 opencv cuda cudnn