『编译技术』SysY-Mips编译器设计——目标 代码Mips生成

章节目录

- 『编译技术』 SysY-Mips编译器设计——总体设计概述
- 『编译技术』 SysY-Mips编译器设计——词法分析
- 『编译技术』 SysY-Mips编译器设计——语法分析
- <u>『编译技术』SysY-Mips编译器设计——语义分析(符号表管理与错误处理)</u>
- 『编译技术』 SysY-Mips编译器设计——中间代码LLVM生成
- 『编译技术』 SysY-Mips编译器设计——目标代码Mips生成
- 『编译技术』 SysY-Mips编译器设计——中端代码优化
- 『编译技术』 SysY-Mips编译器设计——后端代码优化
- 『编译技术』 SysY-Mips编译器设计——实验总结

零. 任务目标

由生成的中间代码LLVM转化为目标代码Mips,实现简单的寄存器分配,不考虑后端优化。

一. 前置准备

Mips基本分区

data常量段

包含所有准备输出的字符串。

text代码段

全局变量: 使用 GP 做偏移

函数和主函数代码段: 其中变量定义,入栈时使用 FP 做偏移

关键寄存器

1. \$gp: 全局寄存器 记录全局变量

2. \$sp: 栈顶寄存器

3. \$fp: 栈帧寄存器,记录的是活动记录基地址开局 li \$fp,0x10040000设置栈帧寄存器

4. \$t0~\$t7,\$s0~\$s6: 待分配寄存器 5. \$v0,\$v1,\$t8,\$t9:机动寄存器

Mips指南

- 1. syscall 的使用, \$v0 中存储指令代码
 - 1. syscall 1: 打印整数,将整数参数存储在 \$a0 寄存器中,然后使用 syscall 1 来打印这个整数
 - 2. syscall 4: 打印字符串,将字符串的地址存储在 \$a0 寄存器中,然后使用 syscall 4来打印这个字符串。
 - 3. syscall 5: 读取整数,将整数的地址存储在 \$v0 寄存器中,然后使用 syscall 5 来从用户输入中读取整数
 - 4. syscall 10:终止程序

5. syscall 11: 打印字符,将字符的数值存入 \$a0 寄存器中,然后使用 syscall 打印字符

2. li \$x, 0x1: 将立即数赋值给指定寄存器

3. la \$x, addr: 将地址赋值给指定寄存器, 用于输出字符串

4. move \$x1, \$x2: 将 \$x2 中的内容赋值给 \$x1

二. 指令转化

- cmp 的各种比较符号完全替换成 MIPS 的 sqt, sqe 等指令即可
- br 无条件跳转替换为 j , 有条件跳转如 br i1 label1 label2 可替换为 bne \$x, \$zero, label1; beq \$x, \$zero, label2 两条语句
- call 替换为 jal

四. MIPS 符号表

首先说明本人的内存管理非常规, \$sp,\$fp 并非指栈顶栈底,而是将其视为两个栈底,函数调用的活动变量用 \$sp 记录,局部变量用 \$fp 记录。

不能完全复用错误处理时的符号表,因为虚拟寄存器与符号表记录的信息相比多了许多中间变量,而这些中间变量也需要被记录,则需要**在生成中间代码时重新构造一张符号表**,而构建起两张符号表的联系是必要的。

中间代码的每个虚拟变量由 value 记录,因此我们直接使用 value 作为中间代码符号表的单元,在 value 上额外记录一些属性即可。

新增属性:

```
int offset; // 对于基地址,是基于Fp或Gp的偏移bool isGp; // 标记全局Alloc的属性bool isFp; // 标记局部Alloc的属性bool isInReg; // 该Value是否在寄存器内
```

五. 函数调用

分为调用方和被调用方,调用函数时,此时已经使用过的寄存器要压入栈,返回时重新填入。

调用方调用函数流程

- 1. 将前四个参数放入 A 中
- 2. 将当前 FP, RA, 当前函数未释放的寄存器保存到 SP中, 并移动 SP位置, 即保存上下文现场
- 3. 将 FP 增长至被调用函数的栈帧处
- 4. 将剩余参数存入 FP 首地址的位置
- 5. 执行跳转 jal xxx
- 6. 返回后首先将 FP, RA, 当前函数未释放的寄存器从 SP中取回, 再将 SP还原, 即还原上下文现场
- 7. 将返回值转移到其他寄存器,继续运行

被调用方处理

函数开始时需要将参数全部装入当前函数的 FP 栈帧中。计算时可能会出现寄存器不够的情况,若传递的参数大于当前寄存器可用的数量,要**压栈**。

```
mipsInstructions.add(new Sw(V0, fpOffset, FP));
irInstruction.offset = fpOffset;
fpOffset += 4;
```

六. 机动寄存器

在参数传递时,若多于四个参数,此时 A0~A3 也无法作为中转寄存器,那我们规定 V0,T8,T9 作为**立即** 数转移的机动寄存器,也作为压栈的临时寄存器,V1 作为存储地址的机动寄存器,他们的共同特点就是使用后立即释放。

● V1 地址机动寄存器:由于地址每次都重新计算,因此只要规定不随意使用, V1 一个就够。

七. 相对与绝对地址

值与地址

我们尝试找到一种寻址比较易于理解的方法。

value 具有几个关键属性:

- isFp, isGp:这两个标识**仅**出现在 Alloc 的 Value 中,根据全局或局部变量设置,目的是配合 offset 设置定义的变量地址 fp/gp + offset ,对于数组而言是首地址。
- isInReg, reg: 标识该 Value 的值是否在寄存器中,若在,则位于 reg 号寄存器。
- offset:偏移量,若isFp/isGp为True,表示定义的变量的相对偏移量;若为false,意为由于寄存器不足,将临时变量存入内存中,保存的地址相对于当前栈帧FP的偏移量。

offset 在这两种情况表达的含义不同,由于寄存器不足而入栈的 value 的 offset ,指的是**Value的值存入的地址相对于栈帧的偏移**;而 alloc 的 value 本身就是地址, offset 是 value 值的偏移。

首先明确,我们想要得到一个Value的值,一共有两种方法:

- 1. 从内存中取,获得所在内存的地址又分为两种方法
 - 1. GP + offset: offset 是相对于全局基地址的偏移
 - 2. FP + offset: offset 是相对于当前栈帧基地址的偏移
- 2. 从寄存器中取,此时寄存器中保存着 value 的值

针对 store, load, getelementptr 这三条指令的转化是重点,我们默认地址都指绝对地址,只是存储方式有区别。

当 Value 存的值是一个地址时,即上述三条指令会涉及,这个地址(Value 值)可能有两种情况。

- 1. 该地址基地址,即 alloc 的 value,这时绝对地址就是 value 中 FP/GP + offset。
- 2. 该地址是经过 elementptr 转化过的目标地址,这时通过上述的取值方法可得到地址的值。

区别在于,第一种情况只需要 Add(\$a, FP, offset),而第二种若 Value 在内存中则需要 Lw(\$a, offset, FP), \$a 为绝对地址。

绝对与相对寻址

一**旦寄存器或内存中保存了地址,则一定为绝对地址**。当涉及到传指针传地址时,传的应当是绝对地址,这是由于若是相对地址,则由于不同函数的 FP 不同,将无法得到正确的地址。而传指针时必然会涉及到 getelementptr,因此我们规定 getelementptr的 Value 一律保存绝对地址。

在本部分,第一是要正确理解值,地址,内存的概念,第二是要理解相对只是绝对的另一种描述方式,本质上寻址都是基于绝对寻址。

八. 优化方法

由于LLVM的临时变量(除去定义)用完即释放,操作数的寄存器一旦被用了一次即可释放,因此寄存器会比较够用,也会不易产生入栈读写内存的开销。然而这些应当是由于LLVM优化不够导致的,正如上一篇LLVM生成文档所言,一旦一个临时变量可以被多次使用,那么我们便不能轻易释放寄存器(但凡后面还会用到该 Value),寄存器之间的冲突会加剧,调度与分配会更为复杂,这些在优化LLVM后应当着手考虑。