



# Android 基础开发

第五章 第一节 Intent的使用





## 教学目标



• 掌握Intent的基本用法



## 目录



- 1 Intent概述
- 2 使用显示Intent
- 3 使用隐式Intent





- Activity基本设计理念是:减少组件间的耦合;因此在 Android中提供了Intent来实现在应用程序组件与组件之间交互。
- Intent:意图,负责对应用中一次操作的动作、动作涉及数据、附加数据进行描述;Android根据此Intent的描述,负责找到对应的组件,将Intent传递给调用的组件,并完成组件的调用。
- Intent最主要的作用就是,使用Intent启动三大核心组件。





• Android中的三大核心组件,活动(Activity)、服务

(Service)和广播接收器(BroadcastReceiver),都是通过







• 使用Intent启动Activity

方法名称	描述
Context.startActivity()	启动新的Activity
Activity.startActivityForResult()	启动新的Activity(并获得相应信息)

• 使用Intent启动Service

方法名称	描述
Context.startService()	启动新的Service
Context.bindService()	在调用组件和目标Service间建立连接

• 使用Intent启动BroadcastReceiver

方法名称	描述
Context.sendBroadcast()	普通的发送广播
Context.sendOrderedBroadcast()	有序的发送广播
Context.sendStickyBroadcast()	粘性的发送广播





• Intent由以下各个组成部分:

-Component(组件):目的组件。

-Action (动作):用来表现意图的行动。

-Category (类别):用来表现动作的类别。

-Data (数据):表示与动作要操纵的数据。

-Type (数据类型):对于data范例的描写。

-Extras (扩展信息):扩展信息。

-Flags (标志位):期望这个意图的运行模式。





- Intent对象在启动组件时,需要明确一个核心问题:
  - 当前Intent对象待启动的组件是什么?
- 根据这个问题的解决思路,一般在Android中有两种形式的Intent使用方法:
  - 显示Intent对象:直接指明Intent的目的地
  - 隐式Intent对象:没有直接指明Intent目的地,而是通过Intent其它属性来隐式指出Intent待加载的组件类



## 目录



- 1 ) Intent概述
- 2 使用显示Intent
- 3)使用隐式Intent



## 使用显式Intent



- 显式Intent:明确指定了当前Intent应该传递给哪个组件的Intent。
- 显式Intent使用的基本方法:
- setClass(Context packageContext, Class<?> cls)
- setClassName(Context packageContext,String className)
- setClassName(String packageName,String className)



## 使用显式Intent



- Component(组件):目的组件,明确指定Intent的目标组件的类名称,Component属性需要接受一个ComponentName对象。
- setComponent(ComponentName component)
- ComponentName对象的构造器如下:
  - ComponentName(String pkg, String cls)
  - ComponentName(Context pkg, String cls)
  - ComponentName(Context pkg, Class<?> cls)



## 使用显式Intent



- 当需要为Intent设置Component属性时,Intent已经提供了一个简化的构造器,这样可以方便指定启动其他组件。
- Intent(Context packageContext, Class<?> cls)
- 在组件中可以使用如下方法获取Intent,并且通过Intent获取组件包名及组件类名。

类	方法名称	描述
Activity	getIntent()	获取当前Intent
	getComponentName()	获取ComponentName
Intent	getComponent()	获取ComponentName
ComponentName	getPackageName()	获取组件包名
	getClassName()	获取组件类名



## 目录



- 1 ) Intent概述
- 2 使用显式Intent
- 3 使用隐式Intent



## 隐式Intent



- 隐式Intent: 未明确指明待加载的组件类,但是在Intent属性中给出了待加载组件需要满足的特征。那么对应被启动的组件中接受此种属性。
- 组件的特征取决于在Activity配置中<intent-filter.../>元素的配置。<intent-filter.../>就是用于描述Intent的各种属性,<intent-filter.../>元素通常可包含如下子元素。
  - 0~N个 <action.../> 子元素
  - 0~N个 <category.../> 子元素
  - 0~1个 <data.../> 子元素





- Action和Category属性都是普通的字符串, Action代表想要完成的一个"动作", Category代表此动作的额外信息。
- 被启动的组件是不明确的,取决于Activity的<intent-filter.../>属性。例如:我提供的Action是="com.example.intent.AAA",那么就启动指定intent-filter的组件。Action和Category属性要结合使用。

```
<action android:name="com.example.intent.AAA"/>
<category android:name="android.intent.category.DEFAULT"/>
```





• Android内部提供了大量的标准Action、Catetory常量串的组合。

Action 常量	对应字符串	简单说明
ACTION_MAIN	android.intent.action.MAIN	应用程序入口
ACTION_VIEW	android.intent.action.VIEW	显示指定数据
ACTION_ATTACH_DATA	android.intent.action.ATTACH_DATA	指定某块数据将被附加到其他地方
ACTION_EDIT	android.intent.action.EDIT	编辑指定数据
ACTION_PICK	android.intent.action.PICK	从列表中选择某项并返回所选的数据
ACTION_CHOOSER	android.intent.action.CHOOSER	显示一个 Activity 选择器
ACTION_GET_CONTENT	android.intent.action.GET_CONTENT	让用户选择数据,并返回所选数据
ACTION_DIAL	android.intent.action.DIAL	显示拨号面板
ACTION_CALL	android.intent.action.CALL	直接向指定用户打电话
ACTION_SEND	android.intent.action.SEND	向其他人发送数据
ACTION_SENDTO	android.intent.action.SENDTO	向其他人发送消息
ACTION_ANSWER	android.intent.action.ANSWER	应答电话
ACTION_INSERT	android.intent.action.INSERT	插入数据





Category 常量	对应字符串	简单说明
CATEGORY_DEFAULT	android.intent.category.DEFAULT	默认的 Category
CATEGORY_BROWSABLE	android.intent.category.BROWSABLE	指定该 Activity 能被浏览器安全调用
CATEGORY_TAB	android.intent.category.TAB	指定 Activity 作为 TabActivity 的 Tab 页
CATEGORY_LAUNCHER	android.intent.category. LAUNCHER	Activity 显示顶级程序列表中
CATEGORY_INFO	android.intent.category. INFO	用于提供包信息
CATEGORY_HOME	android.intent.category. HOME	设置该 Activity 随系统启动而运行
CATEGORY_PREFERENCE	android.intent.category.PREFERENCE	该 Activity 是参数面板
CATEGORY_TEST	android.intent.category.TEST	该 Activity 是一个测试
CATEGORY_CAR_DOCK	android.intent.category.CAR_DOCK	指定手机被插入汽车底座 (硬件) 时运行该 Activity
CATEGORY_DESK_DOCK	android.intent.category.DESK_DOCK	指定手机被插入桌面底座 (硬件) 时运行该 Activity
CATEGORY_CAR_MODE	android.intent.category.CAR_MODE	设置该 Activity 可在车载环境下使用





- Action属性使用时注意事项:
  - 1. Intent对象只能设定一个Action属性;表明某一个 Intent只能加载一个组件。
  - 2. 若Intent为隐式Intent,且指明了Action属性,则待加载组件必须在AndroidManifest.xml文件中进行注册,且添加<intent-filter>元素并声明<action>子元素。





- 3. 在AndroidManifest.xml文件中,一个组件的 <intent-filter>元素中可以包含多个<action>子元素,表明该组件可以被不同的Intent加载。
- 4. Action属性值可以使用内置的,也可以使用用户自定义的。
- 5. 若符合Intent对象的待加载组件有多个,将以列表形式显示出来以供用户选择。





- Category属性使用时注意事项:
  - 1. Intent对象可以添加多个Category属性;使用addCategory()和removeCategory()来添加或删除属性。
  - 2. 若Intent为隐式Intent,且指明了Category属性,则待加载组件需要在AndroidManifest.xml文件中进行注册,且添加<intent-filter>元素声明<category>子元素。





- 3. 在AndroidManifest.xml文件中,一个组件的
  <intent-filter>元素中可以包含多个<category>子元素。
- 4. category属性值可以使用内置的,也可以使用用户自定义的。
- 5. 若Intent对象指明了action属性,但未指明category





• Data属性通常用于向Action属性提供操作的数据, Data属性接受一个Uri对象, Uri对象通过如下形式的字符串表示:

scheme://host:port/path

- 例如:content: //com.android.contacts/contacts/1
  - scheme部分是content
  - host部分是com.android.contacts
  - port部分被省略了
  - path部分是/contacts/1





- Type属性用于指定Data属性的MIME类型,这种MIME类型可以是任何自定义的类型,只要符合abc/xyz格式的字符串即可。
  - -添加data属性使用setData()方法
  - -设置type属性使用setType()方法
- data和type属性一般只需要一个,通过setData方法会把type属性设置为null,相反设置setType方法会把data设置为null,如果想要两个属性同时设置,要使用setDataAndType()方法。





• 例如:Action属性、Data属性的组合。

```
intent.setAction(Intent.ACTION_VIEW);
Uri data = Uri.parse("http://localhost:8080/index ");
intent.setData(data);
```

当希望打开满足上述条件的组件时,则需要对组件的<intent-filter>做如下声明。





• 例如:Data属性、Type属性同时使用。

```
Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW);
Uri uri = Uri.parse("file:///mp3/平凡之路.mp3");
intent.setDataAndType(uri, "audio/mp3");
```

当希望打开满足上述条件的组件时,则需要对组件的<intent-filter>做如下声明。



## Intent的Extra属性



- Extra属性通常用于在多个Action之间进行数据交换。 Intent的Extra属性值一般是一个Bundle对象, Bundle类似于Map,存在多组key-value对,这样就可以在多个Activity之间交换数据了。
- ·添加数据使用putExtra()进行添加。

```
intent.putExtra("移动", "10086");
```

• 获取数据使用getStringExtra()进行获取。

```
intent.getStringExtra("移动");
```



# Intent的Flags属性



- Activity和Task(栈)的关系。
  - Task就像一个容器,而Activity就相当于填充这个容器的内容,第一个Activity会处于最下面,最后添加的Activity会在最顶端。从Task中取出Activity是从最顶端取出。
- Flags (标志位)表示Intent的运行模式。



## Intent的Flags属性



• Flags (标志位)表示Intent的运行模式

```
// 如果Activity在Task存在,拿到最顶端,不会启动新的Activity
intent.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_BROUGHT_TO_FRONT);
// 如果Activity在Task存在,将Activity之上的所有Activity结束掉
intent.addFlags(Intent.FLAG ACTIVITY CLEAR TOP);
// 默认的跳转类型,将Activity放到一个新的Task中
intent.addFlags(Intent.FLAG ACTIVITY NEW TASK);
// 如果Activity已运行到了Task,再次跳转不会再运行这个Activity
intent.addFlags(Intent.FLAG ACTIVITY SINGLE TOP);
```



## 内容回顾



- 1 ) Intent概述
- 2 使用显式Intent
- 3 使用隐式Intent



# Thank you