## 리눅스 기본 및 클러스터링 랩

**Standard Linux Lab** 

**Pacemaker Lab** 

**Kubernetes Lab** 

2

# 윈도우 하이퍼브이

Windows 10/11 Pro

### 하드웨어 활성화

노트북 혹은 워크스테이션은 반드시 사용하기전에, 메인보드에서 가상화 기능을 활성화 해야 한다. 모든 장비에 적 용되는 상황은 아니지만, 몇몇 바이오스를 예시로 한다.

Advanced Processor Configurat	ion	Item Specific Help		
CPU Mismatch Detection:	[Enabled]	When enabled, a UMM		
Core Multi-Processing:	[Enabled]	(Virtual Machine		
Processor Power Management:	[Disabled]	Monitor) can utilize		
Intel(R) Virtualization Technology	[Enabled]	the additional hardwar		
Execute Disable Bit:	[Enabled]	capabilities provided by Wanderpool		
Adjacent Cache Line Prefetch:	[Disabled]	Technology.		
Hardware Prefetch:	[Disabled]			
Direct Cache Access	[Disabled]	If this option is changed, a Power Off-Cosequence will be		
Set Max Ext CPUID = 3	[Disabled]	applied on the next boot.		
F1 Info ↑↓ Select Item -/+ C	hange Values	F9 Setup Defaults		

3


### 하드웨어 활성화

아수스 바이오스는 아래와 같이 설정한다.



## 하드웨어 활성화

AMD기반의 아수스 바이오스는 아래와 같이 설정한다.



6

### 하드웨어 활성화

기가바이트 메인보드는 보통 아래와 같이 설정이 되어있다.



### 하이퍼브이 설치

설치를 위해서 **파워쉘**에서 아래와 같이 명령어를 실행한다. 파워쉘은 반드시 **관리자 모드**로 실행이 되어야 한다.

> Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V -All

8


### 하이퍼브이 설치(GUI)

혹은 아래 프로그램에서 기능 확장 및 추가가 가능하다.



#### 하이퍼브이 설치


혹은 아래 프로그램에서 기능 확장 및 추가가 가능하다. 빨간색 박스안에 있는 애플리케이션만 설치하면 된다.



9

### 하이퍼브이 설치

혹은 아래 프로그램에서 기능 확장 및 추가가 가능하다.



10

#### 가상머신 생성

아래 명령어를 파워쉘에서 실행한다. 가상머신을 servera, serverb를 생성한다. 그리고 각 가상머신에 로키 리눅스 혹은 센트 리눅스 스트림의 ISO파일을 연결한다.

powershell> New-VM -Name node1 -MemoryStartupBytes 4GB -BootDevice VHD `
-NewVHDPath .\VMs\node1.vhdx -Path .\VMData -NewVHDSizeBytes 12GB Generation 2 -Switch "Default Switch"

powershell> New-VM -Name node2 -MemoryStartupBytes 4GB -BootDevice VHD `
-NewVHDPath .\VMs\node2.vhdx -Path .\VMData -NewVHDSizeBytes 12GB Generation 2 -Switch "Default Switch"

powershell> Add-VMDvdDrive -VMName node1 -Path .\Rocky-9.3-x86\_64-dvd.iso powershell> Add-VMDvdDrive -VMName node2 -Path .\Rocky-9.3-x86\_64-dvd.iso

#### 가상머신 생성

가상머신에 VCPU를 2개씩 할당한다.

```
powershell> SET-VMProcessor node1 -count 2 powershell> SET-VMProcessor node2 -count 2
```

구성이 완료가 되면, servera/b에서 사용할 내부 네트워크를 아래 명령어로 생성한다.

powershell> New-VMSwitch -name InternalSwitch -SwitchType Internal

완료가 되면, 가상머신에 "Internal"스위치를 연결한다.

powershell> ADD-VMNetworkAdapter -VMName node1 -SwitchName InternalSwitch powershell> ADD-VMNetworkAdapter -VMName node2 -SwitchName InternalSwitch

13

#### 가상머신 사양

Pacemaker 랩은 경우에는 총 3+1대의 가상머신을 생성한다.

vCPU: 4 cores

• **vMEM**: 4095MiB

• **vDISK**: 50 ~ 100GiB

일반 리눅스 랩은 2대의 가상머신을 생성한다.

• vCPU: 2 cores

• **vMEM**: 2048MiB

• **vDISK**: 300GiB

쿠버네티스 랩은 2대 혹은 3대의 가상머신을 생성한다.


• vCPU: 2 cores

• **vMEM**: 2048 ~ 4095MiB

• **vDISK**: 50~100GiB


### 가상 네트워크


최소 한 개의 내부 네트워크 생성해야 한다. 아래와 같은 단계로 생성한다.



### 가상머신 확인 및 실행

_			 			
	node1	실행 중	0%	3616MB	02:12:07	ш
=	node2	실행 중	6%	2048MB	00:00:08	Ĝ





위와 같이 설정이 되어 있는지 확인 및 변경 후 가상머신을 시작한다. "보안 부팅 사용"은 가상머신 시작 전, 사용하지 않음으로 변경한다.

24-04-01