i 这是机器翻译

Translated by Microsoft

鼠标悬停文本以查看原始文本。点击下面的按钮返回到页面的英文版本。

Back to English

swt

离散平稳小波变换1-d

语法

```
SWC = swt(X,N,'wname')
SWC = swt(X,N,Lo_D,Hi_D)
[SWA,SWD] = swt(____)
```

描述

swt 使用正交或双正交小波进行多级一维平稳小波分解。使用其名称 ('wname', 有关详细信息, 请参阅 wfilters信息) 或其分解筛选器指定小波。

SWC = swt(X,N,'wname') 使用 'wname' " 计算 n 级信号X x 的平稳N小波分解.

N必须是严格正整数 (有关详细信息, 请参阅 wmaxlev),length(X)必须是2的倍数n.

SWC = swt(X,N,Lo_D,Hi_D) 计算固定小波分解,如上所示,给出了这些滤波器作为输入:

- Lo D是分解低通滤波器。
- Hi_D是分解高通滤波器。

Lo_D和Hi_D长度必须相同。

输出矩阵SWC包含以行为位存储的系数的向量:

i对于 i 1 1≤i≤n,输出矩阵SWC(i,:)包含一级和SWC(N+1,:)详细系数,:)包含N级的近似系数N.

[SWA,SWD] = swt(___)计算近似值、SWA和细节、swd SWD、固定小波系数。

系数的向量是以行为位存储的:

i对于 i 1≤i≤n,输出矩阵SWA(i,:)包含一级的近似系数,输出矩阵SWD(i,:)包含i的详细系数1 N.

ii 注意

swt是使用周期扩展定义的。在每个级别计算的近似和细节系数的长度等于信号的长度。

多级固定小波分解

对信号执行多级平稳小波分解。

在 matlab 中试用

加载一维信号并获取其长度。


```
load noisbloc
s = noisbloc;
sLen = length(s);
```

使用'db1'在信号的第3级执行固定小波分解。提取第3级的细节和近似系数。


```
[swa,swd] = swt(s,3,'db1');
swd3 = swd(3,:);
swa3 = swa(3,:);
```

绘制分解的输出。

```
plot(s)
xlim([0 sLen])
title('Original Signal')
```




绘制第3级近似和细节系数。



算法

给定长度为n的信号,swt的第一步从s开始产生两组系数:近似系数 $\emph{50}_{I}$ 和细节系数 \emph{Cd}_{I} :这些向量是通过将低通滤波器 Lo_D 低通滤波器 lo_d 进行逼近,并用高通滤波器 hi_D 逼近得到的。


更确切地说,第一步是



i 注意

约 $_1$ 和 Cd_1 长度为N,而不是 dwt 案例中的N/2。

下一步将近似系数拆分为 $约_1$ 在两个部分使用相同的方案,但修改过滤器获得的采样使用的上一个步骤使用的过滤器,并替换s $约_1$.然后,swt产生 $约_2$ 和 Cd_2 .更广泛地说,



引用

nason, g. p.;b. w. silverman (1995年), "固定小波变换和一些统计应用", 《 统计中的说明》, 103, 第 281-299 页。

coifman, r. r.;donoho, d. l. (1995年), "翻译不变去噪", 《 *统计学》中的演讲笔记*, 第103页, 第125-150 页。

pesquet, j. c.;h. krim, h. carfatan (1996年), "时间不变正交小波表示" , ieee trans. 符号。proc., vol. 44, 8, pp. 1964-1970。

另请参见

dwt iswt modwt wavedec

在 r2006a 之前推出

How useful was this information?