
# תשובות לשאלות של חלק ב:

ציירו דיאגרמת מצבים בהם המערכת עובדת •



- ?כיצד המערכת מתגברת על איבוד חבילות
- slow :המערכת מתגברת על איבוד חבילות באמצעות שימוש בשלשה אלגוריתמים עיקריים: start, congestion avoidance, fast recovery, ובנוסף אליהם משלבת אלמנט של גודל חלון קבוע עד שמתקבלים ACKS על כל החבילות שנשלחו בחלון הזה.
- המערכת מתחילה מ slow start בפעם הראשונה שהמערכת זיהתה שנאבדה חבילה, ה ss-threshold נחתך פי 2 ונקבע הss-threshold. לאחר מכן המערכת ממשיכה להגדיל congestion window את גודל החלון באופן לינארי באמצעות אלגוריתם Congestion avoidance אם אין איבוד חבילות. אם המערכת זיהתה שוב איבוד חבילות אז חותכים שוב את גודל החלון פי 2 ונקבע ntreshold חדש. וכך הלאה אבל לא חוזרים לslow start פעם נוספת. בנוסף המערכת שולחת באופן חוזרני וסלקטיבי את החבילות שלא התקבלו שוב לאחר זמן המתנה קבוע ל ACK.
  - ?latency כיצד המערכת מתגברת על בעיית
- 1) המערכת מפרקת את המידע לחבילות קטנות, 1024 בייתים כדי שזמן ההעברה שלהם יהיה יותר מהיר ברוחב פס קטן יותר ושולחת אותן.
  - 2) המערכת מגיעה לשליחת כמות שליחת חבילות אופטימלית באמצעות אלגוריתם ה Congestion control.
- את threads המערכת מאפשר למספר לקוחות להוריד קבצים בו זמנית באמצעות threads ששולחים את החבילות ללקוחות באותו זמן. כך 2 לקוחות יכולים לקבל חבילות בו זמנית מהשרת במקום שאחד יוריד בזמן שהשני יחכה.
  - 4) המערכת לא מחכה לקבל אישורים על כל חבילה בנפרד, אם המערכת קיבלה ACK על חבילה וגם גודל החלון מספיק גדול אז היא שולחת עוד חבילה, כלומר איננה תלויה בשאר החבילות שיגיעו, וזה מאפשר העמסה גדולה יותר של חבילות, וניצול מירבי של רוחב הפס.

# שאלה 1 תיאור הודעות שעוברות החל מהחיבור הראשוני למתג ועד שההודעה מתקבלת צד השני של הצ'אט:

IP הודעה ראשונה שולח המחשב 1m שהתחבר לרשת על מנת לקבל

MESSAGE: "Hello, any DHCP server available out there? answer me if you hear me" TYPE: DHCP DISCOVER PROTOCOL: UDP \*\*(Broadcast) SRC **DEST** ΙP 0.0.0.0 255.255.255.255 **PORT** 68 67 MAC m1 FF:FF:FF:FF:FF

הודעה שנייה הנתב מחזיר הודעה (2m)

MESSAGE: "I can hear you, my IP address is 10.10.1.254, i can allocate an IP address '10.10.1.5' for you"

TYPE: DHCP OFFER PROTOCOL: UDP \*\*(Broadcast)

	SRC	DEST
IP	10.10.1.254	255.255.255.255
PORT	67	68
MAC	m2	FF:FF:FF:FF:FF

הודעה שלישית המחשב 1m אל הנתב

MESSAGE: "Thank you for your response. then can you, at IP address 10.10.1.254 Allocate IP address for me" {Requested IP = 10.10.1.5"}

TYPE: DHCP REQUEST PROTOCOL: UDP \*\*(Broadcast)

	SRC	DEST
IP	0.0.0.0	255.255.255.255
PORT	68	67

MESSAGE: "Thank you for your response: then can you, at IP address 10.10.1.254 Allocate IP address for me" {Requested IP = 10.10.1.5"} TYPE: DHCP REQUEST PROTOCOL: UDP **(Broadcast)		
	SRC	DEST
MAC	m1	FF:FF:FF:FF:FF

הודעה רביעית בחזרה מהנתב

MESSAGE: "Sure i can allocate you, your IP address. allocate time 24hours" {Your IP= 10.10.1.5", DNS = xxxx, allocate time =24 hours} TYPE: DHCP ACK PROTOCOL: UDP **(Broadcast)		
	SRC	DEST
IP	10.10.1.254	255.255.255
PORT	67	68
MAC	m2	FF:FF:FF:FF:FF

IP כאשר מחשב נוסף יתחבר (4m) הוא יבצע את אותם הפעולות עד לקבלת

כאשר נרצה לשלוח הודעה ממחשב 1m ל 4m בהתחלה תתבצע לחיצת ידיים SYN ACK ולאחר מכן יפתח הקשר תועבר הודעה ותוצג על המסך

MESSAGE : SYNC TYPE: SYN PROTOCOL: TCP		
	SRC	DEST
IP	10.10.1.5	10.10.1.8
PORT	х	у
MAC	m1	m4

#### 4

MESSAGE: SYN ACK TYPE: SYN ACK PROTOCOL: TCP		
	SRC	DEST
IP	10.10.1.8	10.10.1.5
PORT	у	x
MAC	m4	m1

 MESSAGE: ACK

 TYPE: ACK
 PROTOCOL: TCP

 IP
 10.10.1.5
 10.10.1.8

 PORT
 x
 y

 MAC
 m1
 m4

MESSAGE: PSH ACK {message = "something "} TYPE: PSH ACK

PROTOCOL: TCP

 SRC
 DEST

 IP
 10.10.1.5
 10.10.1.8

 PORT
 X
 Y

 MAC
 m1
 m4

MESSAGE : ACK TYPE: ACK PROTOCOL: TCP		
	SRC	DEST
IP	10.10.1.8	10.10.1.5
PORT	у	х
MAC	m4	m1

#### שאלה 2 מה זה :CRC


checksum במילים פשוטות, הוא אלגוריתם שמהווה גרסה נוספת לשיטת -CRC Cyclic redundancy check בעת ביצוע העברת מידע, ניתן להשתמש ב CRC כדי לבדוק במהירות האם המידע שנשלח מהצד השולח הגיע בעת ביצוע העברת מידע, ניתן להשתמש ב CRC כדי לבדוק במהירות של ה DATA שיוצר ערך CRC . כאשר כל שינוי קטן ב DATA ייצור לנו ערך שונה של CRC שבעזרתו ניתן לזהות ולאשר האם המידע שהגיע אינו תקין או האם המידע הגיע ללא שינויים.

<u>השימוש ב CRC</u> מאוד נפוץ מהסיבות שהוא יחסית פשוט להבנה , ומאוד יעיל בגילוי שגיאות. ההבדל העיקרי בין checksum רגיל לבין crc לדעתנו הוא ש checksum רגיל לא מסוגל לזהות את כל השגיאות ב2 ביטים או יותר במידע, ואילו crc מסוגל לזהות את השגיאות ב2 ביטים יותר טוב מה

<u>אופן פעולת האלגוריתם</u>: האלגוריתם פועל על קלטים בינאריים. ומחזיק עוד מספר בינארי הנקרא "פולינום". ניתן לבצע חילוק ארוך בין הקלט לבין הפולינום, וכן נקבל שארית. את אותה השארית נשלח לקליאנט יחד עם ההודעה. הקליאנט יבצע את פעולת החילוק הפעם על קלט מחובר עם השארית שהשרת שלח. כעת תוצאת השארית צריכה להיות 0 אם ורק אם התוצאה תקינה.

<u>בדוגמה הבאה:</u> בחלק העליון ניתן לראות את צד השולח: בחירה של הפולינום מצד שמאל כ 1001, 1 + 3^x. מצד ימין ניתן לראות את חישוב שארית על ידי ביצוע חילוק ארוך של הקלט בפולינום. ובחלק התחתון ניתן לראות את הצד המקבל, לוקח את הקלט ומחבר את השארית שהתקבלה, ואת התוצאה מחלק בפולינום. וכן התוצאה התקבלה כנדרש.

#### <u>דוגמא:</u>



## :HTTP1.0 VS HTTP1.1 VS HTTP2.0 VS QUIC 3 שאלה

של השדרה " עמוד השדרה " של - HTTP Hypertext Transfer Protocol - פרוטוקול תקשורת ברמת האפליקציה בעצם " עמוד השדרה " של גלישה באינטרנט פרוטוקול של בקשה ותשובה. כאשר "סוכן האינטרנט" למשל דפדפן יוצר בקשה שאותה הוא שולח לשרת והשרת משיב את המידע כתשובה לבקשה. בעצם חיבור בין המחשב לעולם האינטרנט.

פרוטוקול HTTP - עוד לפני כן הגרסא הראשונה של פרוטוקול ה HTTP נקרא לימים 0.9 היה מאוד מאוד פשוט כאשר בקשות הכילו רק שורה אחת אשר הכילה את השיטה היחידה GET ולאחר מכן הכתובת למידע המבוקשה הכתובת המלאה לא הייתה מוכלת בשדה וגם הפורטים לא היו הכרחיים ברגע שהתבצע חיבור לשרת. בדומה גם השרת השיב תשובות קצרות ופשוטות מאוד שהכילו את הקובץ בלבד

(HTML ללא הטטוס קוד או קוד שגיאות היו יכולים להעביר רק קבצי , HEADERS ללא

גרסא 0.9 הייתה מוגבלת מאוד ובמהירה דפדפנים ושרתים הפכו התפתחו ופיתחו את השיטה כאשר כאשר נוספו שיטות 0.9 הייתה מוגבלת מאוד ובמהירה דפדפנים ושרתים הפכו התפתחו ופיתחו את עבור בקשות (עבור בקשות GET, HEAD,POST, PUT,DELETE,LINK,UNLINK נוסף מידע לגבי גרסאות) בתשובות מהשרת נוסף סטטוס קוד שסיפק לדפדפנים עוד מידע בנוגע להצלחה שגיאה ולהגיב לכך בהתאם (שימוש ב cache מקומי)

שימוש ב HEADERS של HTTP לבקשות ותגובות ויכולת להעברת מידע נוסף חוץ מרק קבצי HTML התפתח בזכות לקונספט של HEADERS

פרוטוקול 1.1 HTTP בעצם תקנון הפרוטוקול יצא לא הרבה לאחר גרסה 1.0 ו 0.9 והתבסס על גרסאות קודמות לו, הבהיר כללים והביא שיפורים רבים : 1) אי צורך בפתיחת חיבור פעמים רבות עבור הצגת קבצים , אלא חיבור אחד ושימוש חוזר בו . 2) "צנרת" יכולת לשלוח בקשה נוספת עוד לפני קבלת תשובה על בקשות קודמות לכן. 3) שיפור בקרת קאש' . 3) משא ומתן כלומר נוספו שדות לגבי שפה "נתמכת" קידוד , וסוג בקשה. יותר מ15 שנה של התפתחויות

פרוטוקול HTTP 2.0 -כאשר דפי אינטרנט התפתחו נהיו מורכבים יותר גדולים יותר וכמויות המידע שהועברו גדלו באופן משמעותי פותח פרוטוקול HTTP 2

בשונה מגרסא 1.1 הוא יותר בינארי , אפשר לשלוח בקשות רבות במקביל על גבי אותו חיבור ללא האילוצים של פרוטוקולים בגרסאות 1 דילול ה HEADERS "HPACK" כלומר פחות כפילויות אפשר מכניקה חדשה בשימוש CACHE

עד כאן הפרוטוקולים השתמשו בחיבור TCP בין השרת ללקוח

פרוטוקול QUIC - תומך בסמנטיקה של 2.0 HTTP אך ההבדל העיקרי הוא שימוש ב UDP יותר גמיש ביחס ל TCP שדרוגים ועדכונים בפרוטוקול אינם קשורים למערכת ההפעלה כמו ב TCP כל חבילה מוצפנת בעצמה בשונה מCP מTCP כאשר ההצפנה על כל הזרם של הביטים QUIC בא לשפר גם אירועים של החלפת רשת בין קווית לאלחוטית וסלולרית כאשר זה קורה ב TCP תהליך ארוך מתחיל והחיבור מתחיל מחדש על מנת לפתור את זה QUIC מכיל זיהוי עבור החיבור בנוסף ל ID.

## שאלה 4 למה צריך מספרי פורט:

מספרי פורט: פורטים הם "תאים" וירטואליים במערכת ההפעלה, כל פורט משויך לתהליך מסוים והשימוש בהם עוזר למחשב בסידור המידע שמגיע אליו ברשת.

כאשר מחשב מקבל הודעה ברשת הוא צריך לדעת איזה תהליך מצפה לקבל את ההודעה , לשם כך צריך -Port Cאשר מחשב מקבל הודעה לרשת האינטרנט הוא עושה bind למספר פורט מסוים אותו מספר מוכל בהודעה שנשלחת מאותו תהליך או בהודעה המתקבלת כאשר המחשב מקבל תשובה הודעה מהצד השני הוא מחפש את מספר הפורט ומעביר על פיו לתהליך שמוצמד לאותו פורט.

(טווח הפורטים נע בין 0 ל 65353)

## <u>שאלה 5 מה זה SUBNET למה צריך את זה :</u>

?subnet מה זה

סאבנט תת רשת חלק מתוך הרשת הגדולה יותר כלומר אפשרות לחלוקת רשת גדולה לתתי רשתות קטנות יותר. למה החילוק של הרשת לתתי רשתות ( subnets ) הופך את חלק מהתנועה ברשת ל "בלתי נראית " למה החילוק של הרשת לתתי רשתות ( ארגון גדול רוצים לתקשר ביניהם במקום ששניהם יתקשרו דרך ( למשל 2 מחשבים המחוברים בתוך רשת של ארגון גדול רוצים להמחשבים - עומס שיכול להיות גדול מאוד . כל מחשב יהיה שייך לתת רשת שאחרת בתוך הרשת הגדולה של הארגון וכאשר שני המחשבים ירצו לתקשר הם לא יהיו חייבים לעבור דרך כל הרשת אלא רק דרך המסלול של הנתבים באותה רשת) בעצם subnet עוזר לייעל ולנהל רשת גדולה יותר בעזרת תתי רשתות.

## שאלה 6 -למה צריך כתובת MAC:

מה זה כתובת MAC ?

מתובת ייחודית הניתנת ומוטבעת על ידי היצרן (שמקבל טווח MAC כתובת ייחודית הניתנת ומוטבעת על ידי היצרן (שמקבל טווח MAC כתובת BP יכולה MAC נקראת גם "כתובת פיזית" והיא שונה מכתובת IP שכתובת ה IP יכולה להשתנות בעוד כתובת MAC נשארת קבועה ("כמו טביעת אצבע") .

#### למה צריך את כל זה?

סיבה ראשונה מכיוון שכתובות IP אינן בהכרח ייחודיות , לפני שמחשב מקבל כתובת IP הוא שולח בקשה (broadcast) תוך שימוש ב DHCP (פרוטוקול תקשורת שאחראי לחלק כתובת IP למחשבים ברשת) בשלב הזה (broadcast) תוך שימוש ב DHCP (פרוטוקול תקשורת שאחראי לחלק כתובת PT למחשבים ברשת." של הבקשה ההודעה תהיה בסגנון של "היי , אין לי כתובת IP . הכתובת המזהה שלי היא \*MAC\*. האם השרת יכול לתת לי כתובת IP ולרשום אותי כדי שאוכל לתקשר ברשת."

כאשר הנתבים והמתגים מחזיקים טבלאות עם כתובת MAC וכתובת IP מקושרת לאותה כתובת.

# <u>:Router, Switch, NAT שאלה 7 מה ההבדל בין</u>

ראוטר (נתב) - מכשיר המשמש לחיבור רשתות מכוון חבילות המועברות ברשת על פי כתובות יעד וכללים מוגדרים מראש

- ממוקם בשערי הרשת (gateways) היכן ש2 רשתות מתחברות אחת לשנייה (לדוגמא: הראוטר הביתי מחבר בין הרשת הביתית לרשת החיצונית )
  - מנתב תעבורה בין מכשירים ובין רשתות •
- יוצר רשת "חדר" בו אפשר לדבר אחד עם השני בלי לדרוס זה את זה ובנוסף יכול להעביר שיחות החוצה למחשבים ב"חדרים" אחרים (למעשה משתף כתובת IP פומבית בין המון מכשירים)
  - network layer שכבת ה
    - NATב משתמש

סוויצ' (מתג) - מחבר כמה מכשירים ביחד (מזכיר מפצל) עם זאת הוא יכול לעשות קצת יותר "מסתם לפצל" (אפשרות ליצור VLAN רשת לוקאלית וירטואלית חלק מרשת ברשת מקומית שמוגדר מבחינה לוגית אוטונומי

- בדרך כלל בתוך רשתות פרטיות מאפשר
  - מעביר תעבורה •
- מחבר אנשים באותו "החדר" שיוצר הראוטר, מאפשר להגדיל את החדר
  - data link layer עובד בשכבת ה
    - NAT אינו משתמש ב

נאט NAT Network Address Translation - לכל מחשב יש כתובת IP ברשת כאשר אנו רוצים לגשת למקום מסויים אנחנו פונים לכתובת IP ציבורית/פומבית שלו ובכך אפשר למשל לגלוש באתר מסוים. אבל מכיוון שיש אינספור מכשירים מחשבים וכו' המחוברים לרשת וכל אחד צריך כתובת IP , לשם כך פיתחו את הרעיון של כתובת IP פרטית ובכך להאט את הצמיחה של כמות כתובות ה IP , נניח למשל יש לנו רשת ביתית ברעיון של כתובת IP פרטית ובכך להאט את הצמיחה של כמות כתובות ה PIP , נניח למשל יש לנו רשת ביתית ברעיון של כתובת PIP מביעת מבער היום אורים ביתית ברעים ביתים ביתי

הרעיון של כתובת IP פרטית ובכך להאט את הצמיחה של כמות כתובות ה IP , נניח למשל יש לנו רשת ביתית ובה 3 מחשבים לכל מחשב מקבל כתובת IP פרטית (DHCP) שלושת המחשבים באותה רשת פרטית יכולים לראות אחד את השני אבל אף אחד מחוץ לרשת הפרטית יכול לראות אותם מכיוון שאין להם כתובת IP ציבורית. לראוטר יש כתובת ציבורית ובכך כל אחד ברשת יכול לראות אותו כך שכל המכשירים המחוברים ברשת הביתית מדברים עם החיצון דרך הנתב.

כאן בדיוק נכנס ה NAT כאשר מכשיר ברשת הפנימית מבקש להוריד מידע מסוים מהאינטרנט הוא שולח בקשה , הראוטר מקבל את הבקשה ורואה אותה , הוא לוקח את אותה בקשה ושולח אותה בעצמו ומבקש בעצמו את המידע . כאשר הוא מקבל תגובה בחזרה הוא צריך להעביר אותה אל אותו מחשב שביקש וזה מה שה NAT עושה.

## שאלה 8 שיטות להתגבר על מחסור ב 4**IPv** ולפרט:

מחסור ה- 4IPv הבעיה: ברשת האינטרנט כל מחשב זקוק לכתובת IP כתובת ה 4IPv הבעיה: ברשת האינטרנט כל מחשב זקוק לכתובת IP כתובת מ 32 ביטים בינאריים כך שכמות הכתובות ב4IPv היא אינה סופית למעשה 4IPv =  $2^{32}$  = 4,294,967,296 ביטים בינאריים כך שכמות הכתובות בעום אך הוא סופי. כאשר יש המון מחשבים מחוברים קומבינציות אפשריות לכתובת IP אמנם זה מספר עצום אך הוא סופי. כאשר יש המון מחשבים מחוברים לאינטרנט כאשר לכל בן אדם יש לפחות מכשיר אחד ואפילו כמה בנוסף טווחי כתובות שניתנו לחברות וארגונים גדולים.

#### פתרונות:

- השימוש ב NAT מאריך את תוחלת החיים של של  $4 \mathrm{IP} v$  סוג של דוחה את הבעיה . בעצם השימוש בNAT נותן את האופציה להגדיל את התווח שימוש בכתובות  $4 \mathrm{IP} v$  פרטיות
- שימוש ב CIDR Classless Inter-Domain Routing בעצם שיטה להצגת IP בצירוף למסכת הייצג את הכתובת (Network Mask) לדוגמא (Network Mask) לדוגמא 198.51.100.0 בעצם מייצג את הכתובת 198.51.100.0 שייך לתחילית (prefix) של הרשת 198.51.100.14 כאשר ה 255.255.255.0 שלו הוא 255.255.255.0 כמות הכתובות באותה רשת או תת רשת יכולה להיות מחושבת כך 4IPv מייצג 1024 מייצג 1024 כתובות 198.51.103.255
   בטווח של 198.51.100.0 ל 198.51.103.255

מסכת רשת Subnet Mask - בעצם קובעת את כמות תתי הרשת (מתקשר לנו לשאלה של subnet מסכת רשת 300 ו - 10.1.10.1-255 - 2 תתי רשת למשל יש לנו 300 מחשבים ברשת נצטרך 2 תתי רשת למשל subnet mask של 255.255.254.0 נצטרך עבור הדוגמא הזאת subnet mask של 10.1.11.1-10.1.11.25 (כלומר IP ויבדוק המחשב יחפש כתובת IP וובדוק האם 11 הסיביות הראשונות דומות אם כן הוא שייך לתת רשת הזאת

## :9 שאלה

- א) הנתב כ3 לומד על תת הרשת x בעזרת פרוטוקול מSPF הוא לומד על לומד על  ${
  m c4}$  משם  ${
  m c4}$  מגלה את בעזרת BGP ש בעזרת
  - ב) הנתב 33 לומד על תת הרשת x בעזרת פרוטוקול BGP בעזרת אותו פרוטוקול מגלה את ב3 לומד על הרשת c3 ומשם בc3 ומשם כ
  - ומשם על פי BGP אוא בתוך 3AS הוא מגלה את RIP בעזרת פרוטוקול  ${
    m x}$  בעזרת בעזרת בעזרת פרוטוקול בעור הוא מגלה את ב' ב' וא'
- את BGP את 1AS את C2 מגלה בעזרת 21 את 28 משם 24 את 22 מגלה בעזרת 21 את 25 מגלה בעזרת 21 את ב2 הנתבים מגלים אחד את ב2 השני בעזרת BGP כאשר מ c1 על פי ג' ב' וא'