WRF MANUAL

WRF 模式入门指南

(瀾豬』《水計門)

2011.04.25

景

一、 CentOS 5 Linux 安装图解	(1)
二、WRF 模式安装	(18)
1 软件下载	(18)
2 PGI安装	(18)
3 NetCDF安装	(20)
4 NCARG安装	(21)
5 WRFV3 安装	(23)
6 WPSV3 安装	(24)
7 GEOG安装	(25)
8 ARWpost 安装	(26)
9 GrADS 安装	(26)
三、WRF 模式运行	(28)
(一) WPS 预处理过程	(28)
(二) WRF 主程序过程	(29)
附 1: namelist.wps 的参数简单说明	(30)
附 2: namelist.input 的参数简单说明	(32)
附 3:模拟 1013 号台风的 namelist.wps 及 namelist.input 范	例 (35)
附 4:一些简单的 LINUX、UNIX 命令	(39)

一、 CentOS 5 Linux安装图解

CentOS 即 Community Enterprise Operating System。CentOS 的最新版本是 CentOS5.5,是 RHEL 5.5 的再编译版本,可以在网上 http://www.centos.org/ 下载的安装光盘映像,大约3.9GB 左右。




图 1 安装菜单及安装选项,按下回车键直接开始安装

(这里可以选择文本界面和图形界面两种形式的安装,按 ENTER 键直接进行图形界面的安装,如果敲写 linux text 再按 ENTER 则进行文本界面的安装,强烈建议直接回车安装)

```
Initializing IPsec netlink socket

NET: Registered protocol family 1

NET: Registered protocol family 17

powernow-k8: Pre-initialization of ACPI failed

powernow-k8: Found 1 AMD Athlon(tm) 64 Processor 3500+ processors (1 cpu cores)

(version 2.20.00)

powernow-k8: BIOS error - no PSB or ACPI _PSS objects

Using IPI No-Shortcut mode

Time: tsc clocksource has been installed.

ACPI: (supports S0 S1 S4 S5)

Freeing unused kernel memory: 228k freed

Write protecting the kernel read-only data: 393k

Greetings.

anaconda installer init version 11.1.2.113 starting

mounting /proc filesystem... done

creating /dev/pts (unix98 pty) filesystem... done

mounting /sys filesystem... done

mounting /sys filesystem... done

input: AT Translated Set 2 keyboard as /class/input/input0

trying to remount root filesystem read write... done

mounting /tmp as ramfs... done

running install...

running /sbin/loader
```

图 2 为安装进行初始化:加载必要的文件系统等



图 3 是否检测安装光盘,通常选择跳过

(检测安装光盘需要花费大量时间,你也可以选择 OK 进行安装光盘的检测)



图 4 出现图形化安装界面,单击"Next"按钮,安装开始



图 5 选择安装的语言: 简体中文



图 6 选择适当的键盘,按默认




图 7 接着进入到磁盘分区设置界面,你可以为所需安装的 CENTOS 系统建了默认的磁盘分区,也可以手动进行磁盘分区;这里我使用手动分区,所以我选在【建立自定义的分区结构】,点击【下一步】进入具体的分区配置窗口。



图 8 进入分区界面,当然这里的分区情况人人不同,找到你安装 linux 得空闲空间,这里的大小仅作为示例,为安装模式使用,空闲空间一般要有 50G 左右。(需删除原有格式,使

其变为 free)



图 9 创建 swap 交换分区,点击"新建",出现上图,大小(MB)的设置按实际情况而定, 一般机器内存大于 1G 的,建议设为 2048MB



图 10 创建根挂载点,把剩余的空闲空间选中,然后点击"编辑",出现上图,大小为你剩下的所有空闲空间的大小

CentOS 5 Drive /dev/hda (8189 MB) (Model: VMware Virtual IDE Hard Drive) hda1 7389 MB hda2 800 MB 删除(D) 重设(5) 新建(w) 编辑(E) RAID(A) LVM(L) 类型 格式化 大小 开始 结束 挂载点/ 设备 RAID/Volume マ 硬盘驱动器 √ /dev/hda /dev/hda1 / ext3 7389 1 942 /dev/hda2 800 943 1044 swap 🗸 閑雲野鶴・數字空間 □ 隐藏 RAID 设备/LVM 卷组成员(G) http://hi.baidu.com/senya 发行注记(R) ◆ 后退(B) ➡ 下一步(N)

图 11 创建好的分区



图 12 选择 GRUB 引导程序安装的位置。一般为双系统安装,所以这里还会有"others"一项(代表已装好的系统,如 windowsXP),在前面的小框打钩代表默认启动的系统,然后下一步



图 13 网卡参数设置窗口,这里我们可以点击【编辑】配置 Ipv4 的 IP 地址和子网掩码,这些项你可以在 windows 下,开始菜单->附件->命令提示符->ipconfig,得到你自己的 IP 地址、子网掩码以及网关信息。



图 14 继续设置【网关】、DNS 地址等信息,然后点击【下一步】

中大的 DNS 服务器的 IP 地址是:

南校区: 202.116.64.1, 202.116.64.2, 202.116.64.3 南校区学生宿舍区: 202.116.64.119, 202.116.64.120

北校区: 202.116.96.1, 202.116.96.2 珠海校区: 211.66.128.1, 211.66.128.2 东校区: 222.200.160.1, 222.200.160.2



图 15 配置时区,保留默认即(亚洲/上海),然后下一步



图 16 配置超级管理员 root 的口令, 登录系统时的密码是这个口令, 或者以超级管理员 的身份操作时, 也要输入这个口令

CentOS 5



4?	您希望您的系统可以支持的额外功能是什
☑ Desktop - Gnome	
☑ Desktop - KDE	
☑ Server	
☑ Server - GUI	
i选择您的软件安装所需要的存储库。 □ Packages from CentOS Extras	

图 17 选择要安装的软件包 (请大家在下面一步的时候注意选择安装包。)



图 18 定制安装:选择软件包。选择自己需要的软件包,如果不知道不清楚,那就全选吧(如果大家全选之后,就应该不会出现 gfortran 找不到的问题了)开发---开发工具---一堆 gcc



图 19 单击下一下开始安装、拷贝程序



图 20




图 21



图 22 安装完毕,点击"重新引导"重新启动计算机系统



图 23 重新开机以后,第一次运行的配置,点击"前进"



图 24 配置防火墙,"前进"



图 25 配置 SElinux



图 26 配置 Kdump



图 27 设置日期与时间



图 28 创建用户



图 29 配置声卡



图 30 是否从附加光盘上安装软件,点击"完成"即可

CentOS 5.5 安装成功!

二、WRF 模式安装

1 软件下载

1.1、pgilinux86-64-707.tar.gz(以及获得license.dat文件):

http://www.pgroup.com/support/downloads.php

1.2、netcdf.tar.gz(版本 v4.1.1)

http://www.unidata.ucar.edu/downloads/netcdf/netcdf-4 1 1
/index.jsp

1.3, NCL

http://www.ncl.ucar.edu/Download/#ESGAccount

1.4、WRF 组件

http://www.mmm.ucar.edu/wrf/users/download/get source.htm

1 注册下载

wpsv3.2.1.tar.gz
geog.tar.gz
wrfv3.2.1.tar.gz

wrfvar.tar.qz

(以及 3dvar obsproc v3.2.1beta.tar.gz、wrf bc v2.1.tar.gz

和 wrfvar-testdata.tar.gz)

**在安装前需要说明的是,我在/usr/local/下建了 software 和 wrf 目录,

在 software 目录下放源程序的(上述所有组件),在 wrf 下放安装好的程序的。

2 PGI安装

2.1 下载源文件并解压

\$cd /usr/local/software
\$mkdir PGI
\$tar -zxvf pgilinux86-707.tar.gz -C PGI
\$cd PGI
\$ls
common install INSTALL.txt linux86 linux86-64
pgilinux86-707.tar.gz postinstall

2.2 编译并安装

\$su root

```
#./install 出现提示信息
```

Do you accept these terms?[accept,decline] accept 1, single system install 2, Network install Install the ACML?[y/n]Installation directory?[/opt/pgi]

/usr/local/wrf/pgi

Do you wish to install MPICH1?[y/n]

Create an evaluation license? [y/n]

Please enter your name: hyj

Please enter your user name: hyj

Please enter your E-mail address: hyj

Do you wish to change anything? [yes/no]: no

**注: name、e-mail 等可以随意填!

Do you want the files in the install directory to be read-only?[y/n]

install complete

- 2.3 用 root 用户把 license.dat (在使用期范围的其他版本的 license.dat 也可以用) 复制(cp)到/usr/local/wrf/pgi下
- 2.4 配置.bashrc 里的环境变量(在/root 目录下或普通用户 /home/yourname/.bashrc)

#gedit /root/.bashrc %打开后在最后加上:

```
(设置 PGI)
## set pgi ##
export PGI=/usr/local/wrf/pgi/linux86/7.0-7
export PATH=$PGI/bin:$PGI/include:$PATH
export MANPATH=$MANPATH:$PGI/man
export LM LICENSE FILE=/usr/local/wrf/pgi/license.dat
```

执行:

\$source /root/.bashrc

(若激活普通用户\$source /home/yourname/.bashrc)

2.5 测试 PGI 编译器

为了试验 pgi 是否安装成功,可以打如下命令

\$pgf90

如果有如下提示信息,说明已安装成功 pgf90-Warning-No files to process

3 NetCDF安装

3.1 解压并安装

#mkdir /usr/local/wrf/netcdf
#cd /usr/local/software
#tar -zxvf netcdf-4.1.1
#cd netcdf-4.1.1
#./configure --prefix=/usr/local/wrf/netcdf FC=pgf90
#make
#make install

3.2 配置/root/.bashrc 里的环境变量(或/home/yourname/.bashrc)

把以下几行放到.bashrc的最后:

set netcdf ## (设置 NETCDF)
export NETCDF=/usr/local/wrf/netcdf
export
PATH=\$NETCDF/bin:\$NETCDF/include:\$NETCDF/lib:\$NETCDF/man:\$PATH
export CC=/usr/bin/gcc
export CXX=\$PGI/bin/pgCC
export FC=\$PGI/bin/pgf90
export F90=\$PGI/bin/pgf90

并执行:

#source .bashrc

3.3 测试 netcdf 安装是否成功

#ncdump

如果出现使用说明则说明安装成功

(#which ncdump 出现 ncdump 路径)

4 NCARG安装

4.1 安装PPNGlib 的支持,到

http://www.libpng.org/pub/png/libpng.html 下载然后执行

./configure --prefix=/usr/local/wrf
make all install

4.2 下载 ncl 安装文件

到 http://www.earthsystemgrid.org/下载和本地机器和 gcc 版本相近的 ncl 预编译版本。

本地机器版本可以用 uname -m 查看, gcc 版本用 gcc --version 查看。我下载的是

32-bit binary for i686 chips for RedHat LINUX(RedHat, compiled with gcc 4.1.2, should work on other flavors of Linux).

4.3 安装

将下载的文件解压,把里面的三个子文件夹 bin, lib, include 解压到目标文件夹,即/usr/local/wrf/ncl。

命令如下:

\$su

输入口令

#mkdir /usr/local/wrf/ncl
#cd /usr/local/wrf/ncl
#tar -zxvf /usr/local/software/
ncl ncarg-5.2.1.Linux RedHat i686 gcc412.tar.gz

4.4 配置环境变量, 打开.bashrc 文件添加下面几行:

(可参考 http://www.ncl.ucar.edu/Download/install.shtml)

set ncl ncarg ## (设置 NCL-NCARG)

```
export NCARG_ROOT=/usr/local/wrf/ncl
export NCARG_LIB=/usr/local/wrf/ncl/lib
export NCARG_INC=/usr/local/wrf/ncl/include
export PATH=$PATH:/usr/local/wrf/ncl/bin

然后保存
激活 source /root/.bashrc

(或 source /home/yourname/.bashrc)
```

4.5 配置文件

在~/ 目录下建立.hluresfile文件,然后把下面内容复制,这个文件已经做好给你们了,直接复制到~/里面(此文件说明见:

http://www.ncl.ucar.edu/Document/Graphics/hlures.shtml)

```
! comments for ".res" files are preceded by a "!"
! remember quotations are not used in .res files
! White background/black foreground
*wkForegroundColor : (/0.,0.,0./)
*wkBackgroundColor : (/1.,1.,1./)
*wkColorMap
                : rainbow+gray
! Font stuff
             : helvetica
! Function Codes [Default is a colon ]
*TextFuncCode
! Make default X11 window larger (adjust as necessary)
                         : 800
*wkWidth
                         : 800
*wkHeight
! Have a favorite colormap that you use for everything? You
! make it your default here (note the name is NOT in quotes):
! *wkColorMap : temp1
! Increase the default (16mb) contour memory
! If you gave gridded data > 500 \times 500, you may need this
*wsMaximumSize: 32556688
```

然后 cd ~, 分别执行

ng4ex gsun01n, ncl gsun01n.ncl

ncargex cpex08, ctrans -d X11 cpex08.ncgm

此时,可以看到测试的显示结果。

都复制到 software 文件夹里,最后就可以在 WRF 文件夹里进行模式的安装了。

5 WRFV3 安装

要先安装 WRF, 再安装WPS, 这个顺序不能颠倒。

安装步骤:

5.1 WRF 压缩包可以到以下网页下载:

http://www.mmm.ucar.edu/wrf/users/download/get source.htm
1

需要注册,不过注册很方便。我们已经下载好了。

安装前在.bashrc中配置环境变量

export WRFIO NCD LARGE FILE SUPPORT=1

\$source .bashrc

5.2解压WRFV3 的压缩包到事前建立的wrf目录下,

\$tar -zxvf WRFV3.2.1.TAR.gz -C /usr/local/wrf
\$cd /usr/local/wrf/WRFV3
\$./configure

注释: serial means single processor (考虑到大家机器的实际情况,

请大家选择这项)

smpar means Symmetric Multi-Processing/Shared Memory
Parallel (OpenMP)

dmpar means Distributed Memory Parallel (MPI)

dm+sm means Distributed Memory with Shared Memory (for example,
MPI across

nodes with OpenMP within a node)

the second option is for nesting: 0 = no nesting, 1 = standard static nesting,

2 = nesting with a prescribed set of moves, <math>3 = nesting that allows a domain

to follow a vortex (typhoon tracking)

注意:选择linux with pgi 编译器(serial)的选项,回车以后,出现compile for nesting?选择basic。

5.3 开始编译

./compile em_real(或./compile em_real >& compile.log,可以产生一个名为compile.log的编译报告)

PS: 编译过程时间比较长!

ls -ls main/*.exe

注释: you should see **ndown.exe**, **real.exe**, and **wrf.exe** 。代表 WRFV3 安装成功。

5.4 如果编译失败,请先回到 WRFV3 目录下,输入./clean -a , 再重新查找问题, 重新安装。

6 WPSV3 安装

- 6.1 获取 WPS 的源文件 WPSV3.TAR.gz
- ♦ http://www.mmm.ucar.edu/wrf/users/download/get source. html
- 6.2 进入WRF 目录, 并解压:

cd /usr/local/wrf

tar -zxvf /usr/local/software/WPSV3.2.1.TAR.gz

解压后,进入WPS 目录

cd WPS

6.3 配置:

./configure

这一布会出现相关选项,注意事项如下:

♦ choose one of the options

usually, option "1" and option "2" are for serial builds, that is the best for an initial test

- ♦ WPS requires that you build for the appropriate Grib decoding, select an option that suitable for the data you will use with the ungrib program
- ♦ If you select a Grib2 option, you must have those libraries prepared and built in advance

6.4 编译:

./compile

ls -ls *.exe

注释:

→ you should see geogrid.exe, ungrib.exe, and metgrid.exe
(if you are missing both geogrid.exe and metgrid.exe, you
probably need to fix where the path to WRF is pointing in
the configure.wps file; if you are missing ungrib.exe, try
a Grib1-only build to further isolate the problem)

ls -ls util/*.exe

注释:

- you should see a number of utility executables:
 avg_tsfc.exe, calc_ecmwf_p.exe, g1print.exe, g2print.exe,
 mod_levs.exe, plotfmt.exe, plotgrids.exe, and
 rd_intermediate.exe(files requiring NCAR Graphics are
 plotfmt.exe and plotgrids.exe)
- → if geogrid.exe and metgrid.exe executables are missing, probably the path to the WRFV3 directory structure is incorrect (found inside the configure.wps file)
- → if the ungrib.exe is missing, probably the Grib2 libraries
 are not linked or built correctly
- ♦ if the plotfmt.exe or the plotgrids.exe programs are missing, probably the NCAR Graphics path is set incorrectly
- 6.5 如果编译失败,请先回到WPS 目录下,输入./clean-a , 再重新查找问题, 重新安装。

7 GEOG安装

解压地形资料文件geog.tar.gz到wrf目录下

tar -zxvf /usr/local/software/geog.tar.gz -C /usr/local/wrf

8 ARWpost 安装

ARWpost 是一个把WRF 结果转为GrADS 或Vis5D 可以辨识的数据格式的软件,若不使用GrADS 或Vis5D 可选择不装。

下面为安装步骤:

tar zxvf ARWpost.tar.gz
cd ARWpost

解压后进入文件夹,然后如下操作:

./configure

生成 configure.arwp

如果你的 WRF 目录路径不是在".../WRFV3",则要编辑configure.arwp, 文件,设置"WRF DIR"变量为你的WRFV3路径

./complie

生成 ARWpost.exe, 表明安装成功,

运行时,先修改namelist.ARWpost 然后运行

./ARWpost.exe

这就会生成 output_root_name.dat & output_root_name.ctl 或 output_root_name.v5d

然后就可以通过 GrADS 或Vis5D 画图。

9 GrADS 安装

假设文件下载位置为

/home/yourname/grads-2.0.a7.1-bin-i686-pc-linux-gnu.tar.g

9.1.选择安装路径.一般选择装在 /usr/local/bin/ 目录(也可自行选择其他)

[yourname@localhost ~]\$ su 转入根用户,以便访问/usr/local/bin [root@localhost yourname]# cd /usr/local/bin

9.2.解压缩文件

[root@localhost bin]# tar -zxvf

```
/home/yourname/grads-2.0.a7.1-bin-i686-pc-linux-gnu.tar.g
z
[root@localhost bin]# cd ..
[root@localhost grads-2.0.a7.1]# mkdir dat
[root@localhost grads-2.0.a7.1]# cd dat
[root@localhost bin]# tar zxvf /home/yourname/data.tar.Z

9.3.设置环境变量
转到普通用户(Ctrl+D),打开 ~./.bashrc,
[yourname@localhost ~]$ vi .bashrc
添加如下命令:
export GADDIR=/usr/local/bin/grads-2.0.a7.1/dat
export GASCRP=/usr/local/bin/grads-2.0.a7.1/bin:$PATH
alias grads=/usr/local/bin/grads-2.0.a7.1/bin/grads
保存后[yourname@localhost ~]$ source .bashrc
```

三、WRF 模式运行

首先可以先看下~/.bashrc 的设置:

```
(设置 PGI)
## set pgi ##
export PGI=/usr/local/wrf/pgi/linux86/7.0-7
export PATH=$PGI/bin:$PGI/include:$PATH
export MANPATH=$MANPATH:$PGI/man
export LM LICENSE FILE=/usr/local/wrf/pgi/license.dat
                   (设置 NETCDF)
## set netcdf ##
export NETCDF=/usr/local/wrf/netcdf
export PATH=$NETCDF/bin:$NETCDF/include:$NETCDF/lib:$NETCDF/man:$PATH
export CC=/usr/bin/qcc
export CXX=$PGI/bin/pgCC
export FC=$PGI/bin/pqf90
export F90=$PGI/bin/pgf90
                       (设置 NCL-NCARG)
## set ncl ncarg ##
export NCARG ROOT=/usr/local/wrf/ncl
export NCARG LIB=/usr/local/wrf/ncl/lib
export NCARG INC=/usr/local/wrf/ncl/include
export PATH=$PATH:/usr/local/wrf/ncl/bin
## for WRF
export WRFIO NCD LARGE FILE SUPPORT=1
## path of GrADS
export GADDIR=/usr/local/bin/grads-2.0.a7.1/dat
export GASCRP=/usr/local/bin/grads-2.0.a7.1/lib
export PATH=/usr/local/bin/grads-2.0.a7.1/bin:$PATH
alias grads=/usr/local/bin/grads-2.0.a7.1/bin/grads
```

运行步骤如下:

(一) WPS 预处理过程

1.运行 geogrid.exe 建立"静态的"地面数据:

根据模拟需要修改 namelist.wps 中的参数,主要涉及模拟的投影系统,经、

纬度范围,原始数据的位置等

#gedit /usr/local/WRF/WPS/namelist.wps (此过程中修改起始时间,嵌套设置,格点距等)

2.修改 namelist.wps 后保存,然后

```
#./geogrid.exe
```

运行成功后产生,将生成几个 geo em.dox.nc 文件

3.链接Vtable.GFS,并链接下载的grib文件(fnl 20091224 00 00 c等)

```
#In -s /usr/local/wrf/WPS/ungrib/Variable_Tables/Vtable.GFS Vtable
#./link grib.csh /usr/local/wrf/data/HKIA/fnl* ./
```

4.解压气象数据

#./ungrib.exe

5.把气象数据水平插入模式领域内:

#./metgrid.exe

运行成功后生成 met_em.d01.2009-12-25_00:00:00.nc 等文件,并显示成功

(二) WRF 主程序过程

到 WRFV3/run/ 或 WRFV3/test/em_real 目录下运行 WRFV3.2.1。

1.修改 namelist.input 中参数

#gedit namelist.input

(此过程中起止时间,嵌套设置与 namelist.wps 一样,还可能需要重新选择一些参数,如以下内容)

&physics

```
mp physics
                     = 6,
                              6,
                                      6,
                     = 1,
ra lw physics
                                      1,
ra sw physics
                     = 1,
                              1,
                                      1,
                     = 27,
                              9,
                                      3,
                     = 1,
sf sfclay physics
                              1,
                                      1,
```

```
sf surface physics = 0,
                                Ο,
                                       0,
bl pbl physics
                      = 1,
                                1,
                                       1,
bldt
                      = 0,
                                Ο,
                                       0,
cu physics
                      = 1,
                               1,
                                       Ο,
```

2.链接 WPS 过程中产生的 met em.d01.2009-12-25 00:00:00.nc 等 nc 文件

```
#ln -s /usr/local/WRF/WPS/met em.d0* ./
```

3.运行 real.exe:

#./real.exe

成功会输出 wrfbdy do1 wrfinputdo1 wrfinputdo2 文件

4.运行wrf.exe

#./wrf.exe

成功生成 wrfout d01 2009-12-25 00:00:00 和 wrfout d02 2009-12-25 00:00:00 文件

附 1: namelist.wps 的参数简单说明:

```
&share
```

```
wrf_core = 'ARW',
max\_dom = 2,
                   (最大嵌套数,2层)
start_date = '2006-08-16_12:00:00','2006-08-16_12:00:00',
end_date = '2006-08-16_18:00:00','2006-08-16_18:00:00',
interval_seconds = 21600(前处理程序的两次分析时间之间的时间间隔,以秒为单位。也即模式的
实时输入数据的时间间隔,一般为输入边界条件的文件的时间间隔。)
io_form_geogrid = 2,
/
```

&geogrid

parent_id = 1, 1, (嵌套区域的母区域的标号。注意 MOAD 本身没有母区域, 因此 PARENT_ID 的 第一列总是设为 1。第二列必须等于 1。总列数必须等于 NUM_DOMAINS)

parent_grid_ratio = 1, 3, (嵌套时,母网格相对于嵌套网格的水平网格比例。在真实大气方案中, 此比例必须为奇数;在理想大气方案中,如果将返馈选项 feedback 设置为 0 的话,则此比例也可以为 偶数)

i_parent_start = 1, 31(嵌套网格的左下角(LLC)在上一级网格(母网格)中x方向的起始位置) j_parent_start = 1, 17(嵌套网格的左下角(LLC)在上一级网格(母网格)中y方向的起始位置) s_we = 1, 1, e_we = 74,112, s_sn = 1, 1, $e_sn = 61,97,$

geog_data_res = '10m','2m',

```
dx = 30000,
dy = 30000,
map_proj = 'lambert',
ref_lat = 34.83
ref_lon = -81.03
truelat1 = 30.0,
truelat2 = 60.0,
stand_lon = -98.
geog_data_path = '/home/user/cuit/geog'
opt_geogrid_tbl_path = 'geogrid/'
/
              = 74, 112,
e_we
(x 方向(西-东方向)的终止格点值 (通常为 x 方向的格点数))
              = 61, 97,
(y 方向(南-北方向)的终止格点值 (通常为 y 方向的格点数))
geog_data_res
             = '10m', '2m', (区域对应选择的地表面静态数据)
dx = 30000,
(指定 x 方向的格距(单位为米)。在真实大气方案中,此参数值必须与输入数据中的 x 方向格距一致)
dy = 30000,
(指定 y 方向的格距(单位为米)。在真实大气方案中,此参数值必须与输入数据中的 y 方向格距一致)
map_proj = 'lambert' ,
                                       (地图投影) "polar" -> 极射投影
"lambert" -> 兰伯托等角投影(正割和正切) "mercator" -> 麦卡托
ref_lat = 30.0,
                                                (中心纬度)
ref_lon = 115.0,
                                               (中心经度)
truelat1 = 30.0,
                                                (真实纬度)
truelat2 = 60.0,
stand_lon = 115.0,
                                              (标准经度)
geog_data_path = '/home/user/cuit/geog ' (放置地表面静态数据路径)
&ungrib
out_format = 'WPS',
prefix = 'FILE',
&metgrid
fg_name = 'FILE'
io_form_metgrid = 2,
&mod_levs
press_pa = 201300, 200100, 100000,
                                          95000, 90000,
85000, 80000,
                       75000, 70000,
                                               65000, 60000,
55000, 50000,
                       45000, 40000,
                                               35000, 30000,
25000, 20000,
                       15000, 10000,
                                                5000, 1000
```

附 2: namelist.input 的参数简单说明:

```
&time_control
run_days
                           = 0,
                                                  (运行时间(天))
                           = 06,
run_hours
                                                        (时)
                           = 0,
run_minutes
                                                        (分)
run_seconds
                          = 0,
                                                        (秒)
start_year
                          = 2006, 2006, 2003,
                                                   (起始年份)
start_month
                          = 08,
                                 08,
                                      07,
                                                    (起始月份)
start_day
                          = 16,
                                 16,
                                      09,
                                                   (起始日数)
                                 12,
start_hour
                          = 12,
                                      00,
                                                    (起始小时)
                                 00,
                           = 00,
start_minute
                                      0
                                                    (起始分钟)
start_second
                           = 00,
                                 00,
                                      00,
                                                    (起始秒数)
end_year
                           = 2006, 2006, 2003,
end_month
                           = 08,
                                 08,
                                      07,
                                                (对应的结束时间)
end_day
                           = 16,
                                 16, 10,
end_hour
                           = 18,
                                 18,
                                      00,
                           = 00,
                                 00,
                                      00,
end_minute
                           = 00,
                                 00,
end_second
                                      00,
                          = 21600
interval_seconds
                                     (前处理程序的两次分析时间之间的时间间隔)
input_from_file
                            = .true.,.true.,.false.,
(嵌套初始场输入选项。嵌套时,指定嵌套网格是否用不同的初始场文件)
                            = 180, 60, 60,
history_interval
(指定模式结果输出的时间间隔,以分钟为单位)
frames_per_outfile
                            = 1000, 1000, 1000,
restart
                            = .false.,
                                               (是否进行重行启动)
restart_interval
                            = 1440,
                                                (重起时间间隔)
io_form_history
                            = 2
                                               (2 = NetCDF)
io_form_restart
                            = 2 (指定模式断点重启输出的格式, 2 为 netCDF 格式)
                                               (2 = NetCDF)
io_form_input
                            = 2
io_form_boundary
                            = 2
                                               (指定模式边界条件数据的格式)
1
       二进制格式
2
       NetCDF 格式
       PHD5 格式
       GRIB1 格式
debug_level
                            – 0
 (此选项指定模式运行时的调试信息输出等级。取值可为 0,50,100,200,300,数值越大,调试信息
输出就越多,默认值为 0)
/
&domains
                             = 180,
time_step
 (积分的时间步长,为整型数,单位为秒,在真实大气中推荐值为 dx 公里数的 6 倍)
                             = 0,
                                     (实数型时间步长的分子部分)
time_step_fract_num
time_step_fract_den
                             = 1,
                                     (实数型时间步长的分母部分)
```

```
(最大区域数)
max_dom
                         = 2,
                   1, (x 方向(西-东方向)的起始格点值 (通常为 1))
s_we
        = 1,
              1,
e_we
        = 74,
              112, 94, (x 方向(西-东方向)的终止格点值 (通常为 x 方向的格点数))
               1,
s_sn
         = 1,
                   1, (y 方向(南-北方向)的起始格点值 (通常为 1))
         = 61,
               97, 91, (y 方向(南-北方向)的终止格点值 (通常为 y 方向的格点数))
e_sn
s_vert
                  1, (z方向(垂直方向)的起始格点值)
         = 1,
               1,
e vert
         = 28,
               28,
                    28,
(z 方向(垂直方向)的终止格点值,即全垂直 eta 层的总层数。垂直层数在各嵌套网格中必须保持一致 )
                       = 30000, 10000, 3333,
 (指定×方向的格距(单位为米)。在真实大气方案中,此参数值必须与输入数据中的×方向格距一致)
                       = 30000, 10000, 3333,
dy
 (指定 y 方向的格距(单位为米)。在真实大气方案中,此参数值必须与输入数据中的 x 方向格距一致)
                             2,
                                  3,
grid_id
                       = 1,
 (计算区域的编号,一般是从1开始)
parent_id
                        = 0,
                              1,
                                   2,
 (嵌套网格的上一级网格(母网格)的编号,一般是从 0 开始)
                        = 0,
i_parent_start
                              31,
 (嵌套网格的左下角(LLC)在上一级网格(母网格)中x方向的起始位置)
i parent start
                         = 0,
                               17,
                                    30,
 (嵌套网格的左下角(LLC)在上一级网格(母网格)中y方向的起始位置)
parent_grid_ratio
                         = 1,
                              3,
                                   3,
 (母网格相对于嵌套网格的水平网格比例)
parent_time_step_ratio
                          = 1,
                                3,
                                    3,
 (嵌套时,母网格相对于嵌套网格的时间步长比例)
 (嵌套时,嵌套网格向母网格得反馈作用。设置为 0 时,无反馈作用。而反馈作用也只有在母网格和子
网格的网格比例(parent_grid_ratio)为奇数时才起作用)
smooth_option
 (向上一级网格(母网格)反馈的平滑选项,只有设置了反馈选项为1时才起作用的)
/
&physics
mp_physics
                         = 3,
                              3,
                                   3,
设置微物理过程方案,默认值为 0。
      不采用微物理过程方案
1
      Kessler 方案 (暖雨方案)
      Lin 等的方案 (水汽、雨、雪、云水、冰、冰雹)
2
3
      WSM 3 类简单冰方案
4
      WSM 5 类方案
5
      Ferrier(new Eta)微物理方案(水汽、云水)
6
      WSM 6 类冰雹方案
8
      新 Thompson 的冰雹方案
98
      NCEP 3 类简冰方案 (水汽、云/冰和雨/雪)
99
      NCEP 5 类方案(水汽、雨、雪、云水和冰)
ra_lw_physics
                         = 1,
                               1,
                                   1,
此选项指定长波辐射方案,默认值为 0。
```

WRF 模式入门指南

不采用长波辐射方案 1 rrtm 方案 GFDL (Eta) 长波方案 (semi-supported) ra_sw_physics = 1, 1, 1, 此选项指定短波辐射方案,默认值为 0。 不采用短波辐射方案 1 Dudhia 方案 2 Goddard 短波方案 GFDL (Eta) 短波方案 (semi-supported) radt = 10, 10, 10, (此参数指定调用辐散物理方案的时间间隔,默认值为 0,单位为分钟。建议与 dx的公里数取同样的值) sf_sfclay_physics = 1, 1, 1, 此选项指定近地面层(surface-layer)方案,默认值为 0。 不采用近地面层方案 1 Monin-Obukhov 方案 MYJ Monin-Obukhov 方案 (仅用于 MYJ 边界层方案) sf_surface_physics = 1, 1, 1, 此选项指定陆面过程方案,默认值为 0。 不采用陆面过程方案 1 热量扩散方案 2 Noah 陆面过程方案 RUC 陆面过程方案 bl_pbl_physics = 1, 1, 1, 此选项指定边界层方案,默认值为 0 不采用边界层方案 1 YSU 方案 Eta Mellor-Yamada-Janjic TKE(湍流动能) 方案 3 NCEP Global Forecast System 方案 99 MRF 方案 bldt = 0, 0, 0, (此参数指定调用边界层物理方案的时间间隔,默认值为 0,单位为分钟。此参数指定调用边界层物理方 案的时间间隔,默认值为 0,单位为分钟。0(推荐值)表示每一个时间步长都调用边界层物理方案) = 1, cu_physics 1. 0, 此选项指定积云参数化方案,默认值为 0。 不采用积云参数化方案 1 浅对流 Kain-Fritsch (new Eta)方案 2 Betts-Miller-Janjic 方案 3 Grell-Devenvi 集合方案 Simplified Arakawa-Schubert 方案 老 Kain-Fritsch 方案 99 5, = 5, 5, (积云参数化方案的调用时间间隔,默认值为 0,单位为分钟。一般的积云参数化方案是每一步都要调用, 但如果是用 Kain-Fritsch 方案(cu_physics=1),则可以设 cudt=5) = 1,

在选用扰动边界层和陆面物理过程时(sf_sfclay_physics = 1)是否考虑地面热量和水汽通量,默认值为 1。

- 0 不考虑地面通量
- 1 考虑地面通量

ifsnow = 0,

是否考虑雪盖效应。考虑雪盖效应时,必须要有雪盖输入场。默认值为 0,只有在利用扰动边界层 PBL 预报土壤温度时才有效,即 sf_surface_physics = 1。

- 0 不考虑雪盖效应
- 1 考虑雪盖效应

icloud = 1,

辐射光学厚度中是否考虑云的影响,默认值为 1。仅当 ra_sw_physics = 1 和 ra_lw_physics = 1 时有效。

- 0 不考虑云的影响
- 1 考虑云的影响

surface_input_source = 1,

1 SI/gridgen (由 SI 的 gridgen_model.exe 程序产生)

土地利用类型和土壤类型数据的来源格式,默认值为 1。

2 其他模式产生的 GRIB 码数据(VEGCAT/SOILCAT 数据)

num_soil_layers = 5,

指定陆面模式中的土壤层数,默认值为5

- 5 热量扩散方案
- 4 Noah 陆面过程方案
- 6 RUC 陆面过程方案

附 3: 模拟 1013 号台风的 namelist.wps 及 namelist.input 范例:

namelist.wps

```
&share
wrf_core = 'ARW',
max_dom = 2,
start_date = '2010-10-18_00:00:00', '2010-10-18_00:00:00',
end_date = '2010-10-24_00:00:00', '2010-10-24_00:00:00',
interval_seconds = 21600,
io_form_geogrid = 2,
opt_output_from_geogrid_path = '/usr/local/wrf/Program/domain/nianyu/',
debug_level = 0,
//
&geogrid
parent_id = 1,1,
parent_grid_ratio = 1,3,
i parent start = 1,22,
```

```
j_parent_start = 1,14,
            = 100,148,
e sn
            = 83,136,
geog data res = '10m', '2m',
dx = 15000,
dy = 15000,
map proj = 'mercator',
ref lat = 20.007,
ref lon = 118.237,
truelat1 = 20.007,
truelat2 = 0,
stand lon = 118.237,
geog data path = '/usr/local/wrf/Program/geog',
opt geogrid tbl path = '/usr/local/wrf/Program/domain/nianyu/',
ref x = 50.0,
ref_y = 41.5,
&ungrib
out format = 'WPS',
prefix = 'FILE',
&metgrid
fg name = 'FILE',
io form metgrid = 2,
opt output from metgrid path = '/usr/local/wrf/Program/domain/nianyu/',
opt_metgrid_tbl_path = '/usr/local/wrf/Program/domain/nianyu/',
&mod levs
press pa = 201300 , 200100 , 100000 ,
          95000 , 90000 ,
          85000 , 80000 ,
          75000 , 70000 ,
           65000 , 60000 ,
          55000 , 50000 ,
          45000 , 40000 ,
          35000 , 30000 ,
          25000 , 20000 ,
          15000 , 10000 ,
           5000 , 1000
```

namelist.input

&time_control run days = 6, run hours = 0, run minutes = 0, run seconds = 0, start year = 2010, 2010, start month = 10, 10, start day = 18, 18, start hour 00, = 00,start minute = 00,00, start second = 00, 00, end year = 2010, 2010, end month = 10, 10, end day = 24, 24, end hour = 00,00, end minute = 00,00, end second = 00,00, = 21600, interval seconds input from file .true., = .true., history_interval = 180, 60, frames_per_outfile = 1, 1, restart = .false., = 5000, restart_interval io form history = 2,io_form_restart = 2, io form input = 2,io form boundary = 2, debug level = 0, &domains time_step = 60, = 0, time step fract num time_step_fract_den = 1, max dom = 2, = 100, 148, e_we = 83, 136, e_sn e vert = 28, 28, p_top_requested = 5000, num metgrid levels = 27, num_metgrid_soil_levels = 4, = 15000, 5000, = 15000, 5000, dу

```
grid id
                       = 1,
                                  2,
parent id
                       = 1,
                                  1,
                       = 1,
                                  22,
i_parent_start
j_parent_start
                        = 1,
                                  14,
parent grid ratio
                        = 1,
                                   3,
parent_time_step_ratio = 1,
                                    3,
feedback
                       = 1,
smooth_option
                       = 0,
&physics
                       = 6,
                                  6,
mp_physics
ra_lw_physics
                       = 1,
                                   1,
ra sw physics
                       = 1,
                                   1,
radt
                      = 30,
                                 30,
sf sfclay physics
                        = 1,
                                   1,
                                   2,
sf_surface_physics
                        = 2,
bl pbl physics
                        = 1,
                                   1,
                      = 0,
                                 Ο,
bldt
cu physics
                       = 3,
                                  3,
cudt
                      = 5,
                                 5,
isfflx
                      = 1,
ifsnow
                      = 0,
icloud
                      = 1,
surface input source
                        = 1,
                        = 4,
num soil layers
                        = 0,
sf urban physics
                                   0,
maxiens
                       = 1,
maxens
                      = 3,
maxens2
                      = 3,
maxens3
                       = 16,
                      = 144,
ensdim
&fdda
/
&dynamics
w_damping
                       = 0,
diff opt
                       = 1,
km opt
                      = 4,
diff 6th opt
                       = 0,
                                  0,
diff_6th_factor
                      = 0.12,
                                  0.12,
                       = 290.,
base_temp
damp_opt
                       = 0,
                      = 5000.,
zdamp
                                  5000.,
```

```
dampcoef
                     = 0.2,
                                0.2,
khdif
                     = 0,
                                Ο,
kvdif
                     = 0,
non hydrostatic
                      = .true., .true.,
moist adv opt
                     = 1,
                                1,
scalar adv opt
                     = 1,
                                1,
&bdy control
                     = 5,
spec bdy width
spec_zone
                     = 1,
relax zone
                     = .true., .false.,
specified
nested
                     = .false.,
                                 .true.,
&grib2
&namelist_quilt
nio tasks per group = 0,
nio groups
                     = 1,
/
```

附4:一些简单的LINUX、UNIX命令:

① cd 命令

cd directory 改变工作目录

cd .. 退到上一层目录

- ② ls 命令
 - -a 显示目录下所有子目录与文件(包括隐藏文件)
 - -1 显示文件的详细信息
- ③ cp命令
 - cp -r default OnlineTut
 - -r 递归复制源目录下所有的子目录和文件
- ④ vi 命令

vi file_name 开始编辑或者创建一个文件

编辑命令: <Esc> 模式切换

- x 删除光标所在文字
- dd 删除光标所在行
- a 在光标后新增文字
- i 在光标前新增文字
- o 在光标下方新增一行
- O 在光标上方新增一行

:wq 以原档案名保存并退出 :q! 不保存文档强制退出

⑤ rm命令

rm file_name 删除文件rm -r deirectory name 递归删除全部目录和子目录

⑥ mkdir命令

mkdir directory_name 创建新目录

⑦ rmdir 命令

rmdir directory_name 删除空目录

⑧ gunzip命令

gunzip xxxxx.tar.gz 解压缩。

9 tar命令

tar -xvf xxxxx.tar 解压文件

- x 从档案文件中释放文件
- v 详细报告tar处理的文件信息
- f 使用档案文件或设备,这个选项通常是必选的

可以和上面的⑧合写成 tar xvfz xxxxx.tar.gz

⑩ chmod 命令

chmod -R u+w OnlineTut

chmod: chang mode 改变文件或目录的访问权限

- -R 以递回的方式逐个对当前目录下的所有档案与子目录进行相同的权限变更
- + 增加权限
- 取消权限
- u 表示该档案的拥有者
- w 表示可写入权
- ① clear命令

清除屏幕上的信息

12 pwd 命令

pwd 显示出当前工作目录的绝对路径

(3) <Ctrl> + C

强制放弃正在执行的任务

14 exit 命令

退出UNIX系统(包括退出SSH)