我们之前在做可视化或者拟合插值等数据的处理和分析时,通常会使用 AQI 数值。我们先来看 AQI 的计算规则如下:

对 PM2.5, PM10, SO2, NO2, O3, CO (其中PM2.5和PM10为 24小时平均浓度值) 分别计算:

$$IAQI_{p} = \frac{IAQI_{Hi} - IAQI_{Lo}}{BP_{Hi} - BP_{Lo}} (C_{p} - BP_{Lo}) + IAQI_{Lo}$$

式中:

IAQIp——污染物项目P的空气质量分指数;

 C_P —一污染物项目P的质量浓度值;

 BP_{Hi} ——相应地区的空气质量分指数及对应的污染物项目浓度指数表中与 C_P 相近的污染物浓度限值的高位值;

 BP_{Lo} ——相应地区的空气质量分指数及对应的污染物项目浓度指数表中与 C_P 相近的污染物浓度限值的低位值;

 $IAQI_{Hi}$ ——相应地区的空气质量分指数及对应的污染物项目浓度指数表中与 BP_{Hi} 对应的空气质量分指数;

 $IAQI_{Lo}$ ——相应地区的空气质量分指数及对应的污染物项目浓度指数表中与 BP_{Lo} 对应的空气质量分指数。

$$AOI = max\{IAOI_1, IAOI_2, \dots, IAOI_n\}$$

:中:

n--污染物项目。

可见 AQI 的取值为改点最大污染物的 IAQI 取值。不同点的最大污染物很可能不同,所以其不适合作为实时变化数据模型的简化"一维数值"。故此我们提出另一个数值。

不同污染物的 IAQI 比起浓度值 C 有一个优势是对于每一种污染物它们的取值范围,平均值,最小最大值更一致。所以我们选择 IAQI 而不是 C 来计算。

选择一定范围的样本数值后,令 $x^{(i,j)}$ 表示第 i 时刻第 j 监测点的 $[IAQI_1,IAQI_2,\ldots,IAQI_n]$ 令:

Sigma =
$$\frac{1}{m \times l} \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{l} (x^{(i,j)})(x^{(i,j)})^{T}$$

式中:

m--样本的时间范围数量。 l--样本的监测点点数量。

易知 Sigma 为 $n \times n$ 的矩阵, 求

$$[U, S, V] = svd(Sigma)$$

式中:

svd——奇异值分解函数 (Singular Value Decomposition)

U 也为 $n \times n$ 的矩阵,取 U 的第一个列向量 $u^{(1)} \in \mathbb{R}^{n \times 1}$, $x^{(i,j)} \in \mathbb{R}^{1 \times n}$ 令:

$$z^{(i,j)} = x^{(i,j)} u^{(1)}$$

则 $z^{(i,j)} \in R$ 即为我们所需要的一维数值。

评估

上述的一维数值能在多大程度上代表 n 维的不同污染物,需要实际评估。评估的方法如下:

先将得到的一维数值重建成 n 维向量:

$$x_{rec}^{(i,j)} = z^{(i,j)} u^{(1)T}$$

然后计算

$$V = \frac{\frac{1}{m \times l} \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{l} \left\| x^{(i,j)} - x_{rec}^{(i,j)} \right\|^{2}}{\frac{1}{m \times l} \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{l} \left\| x^{(i,j)} \right\|^{2}}$$

即可得到 $z^{(i,j)}$ 能在什么程度上代表 n 维数值的变化。

这个算法同时也可以用在机器学习中提高训练速度,如当网格用 32×32 时,有 1024 个维度,如果运算时间比较慢,可以在满足 $V < 0.01 \sim V < 0.1$ 的前提下,选择一个合适的 k ,将 1024 维缩减到 k 维,且保留了 90 ~ 99% 的变化量。以上简述的是 k 取 1 的情况。