# Packet Tracer - Безопасность сетевых устройств

### Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	Адрес	Маска	Шлюз
RTR-A	G0/0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	_
	G0/0/1	192.168.2.1	255.255.255.0	
SW-1	SVI	192.168.1.254	255.255.255.0	192.168.1.1
PC	Сетевой адаптер	192.168.1.2	255.255.255.0	192.168.1.1
Laptop	Сетевой адаптер	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1
Remote PC	NIC	192.168.2.10	255.255.255.0	192.168.2.1

## Требования

**Примечание.** Чтобы сделать это действие кратким и простым в управлении, некоторые параметры конфигурации безопасности не были сделаны. В других случаях рекомендации по обеспечению безопасности не были соблюдены.

В этом задании вы будете настраивать маршрутизатор и коммутатор на основе списка требований.

## Инструкция

#### Шаг 1: Документирование сети

Заполните таблицу адресации недостающей информацией.

#### Шаг 2. Требования к конфигурации маршрутизатора:

- Предотвращение попыток IOS разрешать неправильно набранные команды для имен доменов.
- Имена узлов должны соответствовать значениям в таблице адресации.
- Требование: вновь созданные пароли должны быть не менее 10 символов.
- Для консольной линии необходим надежный десятизначный пароль. Используйте **@Cons1234!**
- Убедитесь, что сессии консоли и VTY будут закрыть ровно через 7 минут.
- Надежный зашифрованRный десятизначный пароль для привилегированного режима EXEC. Для этого действия допустимо использовать тот же пароль, что и консольной линии.
- Баннер МОТD, предупреждающий о несанкционированном доступе к устройствам.
- ¬( | □ (® < \ ∑ для всех паролей.
- Имя пользователя NETadmin с зашифрованным паролем LogAdmin! 9.
- Активация подключения по SSH.
  - о Использование **security.com в** качестве доменного имени.
  - оИспользуйте модуль 1024.
- Линии VTY должны использовать SSH для входящих подключений.
- Строки VTY должны использовать имя пользователя и пароль, настроенные для аутентификации логины.

• Запретите попытки входа в систему методом грубой силы с помощью команды, которая блокирует попытки входа в систему в течение 45 секунд, если кто-то провалил три попытки в течение 100 секунд.

```
IOS Command Line Interface
Router#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config) #no ip domain-lookup
Router(config) #ip host SW-1 192.168.1.254
Router(config) #ip host PC 192.168.1.2
Router(config) #ip host Laptop 192.168.1.10
Router(config) #ip host Remote PC 192.168.2.10
% Invalid input detected at '^' marker.
Router(config) #ip host Remote-PC 192.168.2.10
Router(config) #security passwords min-length 10
Router(config) #line console 0
Router (config-line) #password @Cons1234!
Router (config-line) #login
Router(config-line) #exec 7
Router (config-line) #exit
Router(config) #enable secret @Cons1234!
Router(config) #banner motd "Some"
Router(config) #username yaroslav secret @Cons1234!
Router(config) #username NETadmin secret LogAdmin!9.
Router(config) #ip domain-name security.com
Router(config) #crypto key generate rsa
% Please define a hostname other than Router.
Router(config) #hostname RTR-A
RTR-A(config) #crypto key generate rsa
The name for the keys will be: RTR-A.security.com
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
 General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
 a few minutes.
How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]
RTR-A(config) #line vty 0 4
*Mar 1 8:24:16.713: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
RTR-A(config-line) #transport input ssh
RTR-A(config-line) #exec-timeout 7
RTR-A(config-line) #exit
RTR-A(config) #login block-for 45 attempts 3 within 100
RTR-A(config) #
RTR-A(config)#
```

#### Шаг 3. Требования к конфигурации коммутатора:

- Все неиспользуемые порты коммутатора должны быть административно отключены.
- Интерфейс управления SW-1 по умолчанию должен принимать подключения по сети. Используйте информацию, указанную в таблице адресов. Коммутатор должен быть доступен из удаленных сетей.
- Используйте @Cons1234! в качестве пароля привилегированного режима EXEC
- Настройте SSH, как это было сделано для маршрутизатора.
- Создать имя пользователя NETadmin с зашифрованным секретным паролем LogAdmin! 9
- Линии VTY должны принимать соединения только через SSH.
- Строки VTY должны быть разрешены только для учетной записи администратора сети при доступе к интерфейсу управления коммутатором.
- Узлы в обеих ЛВС должны иметь возможность пропинговать интерфейс управления коммутатором.

```
Switch(config-if-range) #interface range F0/1, F0/3-9,F0/11-24, G0/2 Switch(config-if-range) #shutdown
```

```
Switch(config) #interface VLAN1
Switch(config-if) #ip address 192.168.1.254
% Incomplete command.
Switch(config-if) #ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
Switch(config-if) #ip default-gateway 192.168.1.1
Switch(config) #interface VLAN1
Switch(config-if) #no shutdown
Switch(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up
Switch(config-if) #exit
Switch(config) #enable password @Cons1234!
Switch(config) #enable secret @Cons1234!
The enable secret you have chosen is the same as your enable password.
This is not recommended. Re-enter the enable secret.
Switch(config) #enable secret @Cons1234!1
Switch(config) #enable secret @Cons1234!
The enable secret you have chosen is the same as your enable password.
This is not recommended. Re-enter the enable secret.
Switch(config) #ip domain-name security.com
Switch(config) #crypto key generate rsa
% Please define a hostname other than Switch.
Switch(config) #hostname SW-1
SW-1(config) #crypto key generate rsa
The name for the keys will be: SW-1.security.com
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.
How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]
SW-1(config) #username NETadmin secret LogAdmin! 9
*Mar 1 8:41:30.942: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
SW-1(config) #line vty 0 4
SW-1(config-line) #transport input ssh
SW-1(config-line) #login local
SW-1(config-line) #exec-timeout 7
SW-1(config-line) #end
SW-1#
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
```