Packet Tracer - Изменение OSPFv2 для одной области

Таблица адресации

| Устройство | Интерфейс | IPv4-адрес | Маска подсети | Шлюз по умолчанию |
|------------|-----------|-----------------|-----------------|----------------------|
| R1 | G0/0 | 172.16.1.1 | 255.255.255.0 | _ |
| | S0/0/0 | 172.16.3.1 | 255.255.255.252 | |
| | S0/0/1 | 192.168.10.5 | 255.255.255.252 | |
| R2 | G0/0 | 172.16.2.1 | 255.255.255.0 | _ |
| | S0/0/0 | 172.16.3.2 | 255.255.255.252 | |
| | S0/0/1 | 192.168.10.9 | 255.255.255.252 | |
| | S0/1/0 | 209.165.200.225 | 255.255.255.224 | |
| R3 | G0/0 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | _ |
| | S0/0/0 | 192.168.10.6 | 255.255.255.252 | |
| | S0/0/1 | 192.168.10.10 | 255.255.255.252 | |
| PC1 | NIC | 172.16.1.2 | 255.255.255.0 | 172.16.1.1 |
| PC2 | NIC | 172.16.2.2 | 255.255.255.0 | 172.16.2.1 |
| PC3 | NIC | 192.168.1.2 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| Web server | NIC | 64.100.1.2 | 255.255.255.0 | 64.100.1.1 |

Цели

Часть 1. Изменение настроек OSPF по умолчанию

Часть 2. Проверка связи

Сценарий

В этом задании OSPF уже настроен, и все конечные устройства полностью подключены. Вы будете модифицировать конфигурации маршрутизации OSPF по умолчанию путем изменения таймеров приветствия (hello) и простоя (dead), а также регулировки пропускной способности канала. Затем вам нужно убедиться в восстановлении полного подключения для всех конечных устройств.

Инструкция

Часть 1: Изменение параметров OSPF по умолчанию

Шаг 1: Проверка подключения между всеми конечными устройствами.

Перед изменением настроек OSPF убедитесь, что все ПК могут успешно отправлять эхозапросы на веб-сервер и друг другу.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 64.100.1.2
Pinging 64.100.1.2 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 64.100.1.2: bytes=32 time=25ms TTL=125
Reply from 64.100.1.2: bytes=32 time=35ms TTL=125
Reply from 64.100.1.2: bytes=32 time=46ms TTL=125
Ping statistics for 64.100.1.2:
  Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
   Minimum = 25ms, Maximum = 46ms, Average = 35ms
C:\>ping 172.16.2.2
Pinging 172.16.2.2 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 172.16.2.2: bytes=32 time=12ms TTL=126
Reply from 172.16.2.2: bytes=32 time=13ms TTL=126
Reply from 172.16.2.2: bytes=32 time=11ms TTL=126
Ping statistics for 172.16.2.2:
   Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
   Minimum = 11ms, Maximum = 13ms, Average = 12ms
C:\>ping 192.168.1.2
Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=19ms TTL=126
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=19ms TTL=126
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=19ms TTL=126
Ping statistics for 192.168.1.2:
   Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
   Minimum = 19ms, Maximum = 19ms, Average = 19ms
```

Шаг 2. Настройте таймеры приветствия и простоя между маршрутизаторами R1 и R2.

а. Введите следующие команды на R1.

```
R1(config) # interface s0/0/0
R1(config-if) # ip ospf hello-interval 15
R1(config-if) # ip ospf dead-interval 60
```

б. Через короткий промежуток времени соединение OSPF с **R2** не будет установлено, как показано в выходных данных маршрутизатора.

```
00:02:40: \$OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 209.165.200.225 on Serial0/0/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Dead timer expired
```

```
00:02:40: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 209.165.200.225 on Serial0/0/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached
```

Для поддержки отношений смежности на обеих сторонах соединения таймеры должны быть настроены одинаково. Определите интерфейс на R2, который подключен к R1. Отрегулируйте таймеры на интерфейсе R2 в соответствии с настройками на **R1**.

```
R2>enable
R2#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#int s0/0/0
R2(config-if)#ip ospf hello-interval 15
R2(config-if)#ip ospf dead-interval 60
R2(config-if)#
```

По истечении короткого периода времени вы увидите сообщение о состоянии, указывающее, что смежность OSPF была восстановлена.

```
00:21:52: \$OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.10.5 on Serial0/0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
```

Шаг 3. Настройте пропускную способность маршрутизатора R1.

а. Выполните трассировку маршрута между **PC1** и веб-сервером, расположенным по адресу 64.100.1.2. Обратите внимание, что путь от **PC1** к 64.100.1.2 маршрутизируется через **R2**. OSPF предпочитает более низкую стоимость пути.

```
C:\> tracert 64.100.1.2
Tracing route to 64.100.1.2 over a maximum of 30 hops:

1 1 ms 0 ms 8 ms 172.16.1.1
2 0 ms 1 ms 0 ms 172.16.3.2
3 1 ms 9 ms 2 ms 209.165.200.226
4 * 1 ms 0 ms 64.100.1.2
```

б. Для последовательного интерфейса 0/0/0 маршрутизатора **R1** установите пропускную способность равной 64 Кбит/с. Это изменит не фактическую скорость порта, а метрику, которую процесс OSPF будет использовать на маршрутизаторе **R1** для расчёта оптимальных маршрутов.

```
R1(config-if) # bandwidth 64
```

в. Выполните трассировку маршрута между **PC1** и веб-сервером, расположенным по адресу 64.100.1.2. Обратите внимание, что путь от **PC1** к 64.100.1.2 маршрутизируется через **R2**. OSPF предпочитает более низкую стоимость пути.

```
C:\> tracert 64.100.1.2

Tracing route to 64.100.1.2 over a maximum of 30 hops:

1 1 ms 0 ms 3 ms 172.16.1.1
2 8 ms 1 ms 1 ms 192.168.10.6
3 2 ms 0 ms 2 ms 172.16.3.2
4 2 ms 3 ms 1 ms 209.165.200.226
5 2 ms 11 ms 11 ms 64.100.1.2
```

Trace complete.

Trace complete.

Часть 2. Проверка связи

Убедитесь, что все ПК могут успешно отправлять эхо-запросы на веб-сервер и друг другу.