プログラミング基礎 第7回

藤江 真也 2021年6月4日

プログラミング基礎 第7回

1

プログラミング基礎 第7回

今回の講義の進め方

■ このスライドと、「第7回 ビット演算 補足資料

■ 課題は「補足資料と課題」中に含まれる課題

あれば指定の用紙でなくても構いません

解答用紙も用意してありますが、同レイアウトで

説明をあわせて進めていきます

を手書きで作成してもらいます

と課題」を適宜参照しながら、一部手書きの

0

準備

■ ファイル(0604.tgz)をダウンロード

\$ wget http://sites.fujielab.org/ip/files/0604.tgz

■ ダウンロードしたファイルを展開

\$ tar zxvf 0604.tgz

展開されたディレクトリに移動

\$ cd 0604

■ dec2bin.cなどのファイルがあることを確認

\$ 1s

n進数とビット

プログラミング基礎 第7回

3

プログラミング基礎 第7回

10進数

■ 桁(ケタ)について考えよう

9 3 7 6 0 2 4

百 十 万 千 百 十 一 万 万

- ▶ 各ケタは 0 ~ 9 の10通りの数を持つ
- あるケタの数が9より一つ大きくなるとき そのケタの数は0になり 次のケタ(1つ上のケタ)の数が一つ大きくなる

→ 10で一つケタが進む数

プログラミング基礎 第7回

5

ビット

- <mark>ビット(bit)</mark>とは(例えば 0 か 1 という) 2つの状態だけを表すことのできる単位
- 1bit で表せる数字は 0 か 1 だけ
- では 2bit では? 3bitでは?

<mark>2進数</mark>

■ 最もシンプルに各ケタに0か1しかもたない数 を考えよう

10進数 2進数	10進数 2進数	10進数 2進数
0:00000	6: 0 0 1 1 0	12: 0 1 1 0 0
1:00001	7: 0 0 1 1 1	13: 0 1 1 0 1
2:00010	8: 0 1 0 0 0	14: 0 1 1 1 0
3:00011	9: 0 1 0 0 1	15: 0 1 1 1 1
4:00100	10: 0 1 0 1 0	16: 10000
5:00101	11: 0 1 0 1 1	17: 10001


1ケタの数字が2通りでも意外とちゃんと数字を表現できる

プログラミング基礎 第7回

6

ビット数が増えると...

2bitの場合は 0~3 (4通り)



プログラミング基礎 第7回

3bitの場合は 0~7 (8通り)

では4bitの場合は…?

2進数

■ n番目のケタ(nは0から始める)の1は,2nだけの大きさを持つ

8bit(8ケタ)の2進数は 0~255(256通り=2⁸通りの数)を表すことができる

プログラミング基礎 第7回

9

11

16進数

- 各ケタが 0 ~ 15 の数字を持つ(4bit分)
- 二桁になると都合が悪いので 10~15はA~F(a~f)で表す

 $0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8,\ 9,\underset{(10)}{A},\underset{(11)}{B},\underset{(12)}{C},\underset{(13)}{D},\underset{(14)}{E},\underset{(15)}{F}$

プログラミング基礎 第7回

10

16進数→10進数 3 D (13)

C 2 F 8
(12) (15)

$$\times$$
 \times \times \times \times
16³ 16² 16¹ 16⁰
(4096) (256) (16) (1)
 \parallel \parallel \parallel \parallel \parallel \parallel
49152 + 512 + 240 + 8 = 49912

プログラミング基礎 第7回

10進数 ←→ 2進数, 16進数

■ 手書きで説明

プログラミング基礎 第7回

8進数

■ 各ケタが 0~7 の数字を持つ(3bit分)

プログラミング基礎 第7回

2進数,8進数,16進数の関係

■ 2進数との対応を考える場合, 8進数や16進数の方 がケタが進むタイミングが同じ分、10進数より相性 がよい(のでよく使う、特に16進数)

2進数	8進数	16進数
00000	00	00
00001	01	01
00010	02	02
00011	03	03
00100	04	04
00101	05	05
00110	06	06
00111	07	07
01000	10	08
	00000 00001 00010 00011 00100 00101 00110	00000 00 00001 01 00010 02 00011 03 00100 04 00101 05 00110 06 00111 07

2進数	8進数	16進数		
01001	11	09		
01010	12	0A		
01011	13	0B		
01100	14	0C		
01101	15	0D		
01110	16	0E		
01111	17	0F		
10000	20	10		
10001	21	11		
	01001 01010 01011 01100 01101 01110 01111 10000	01001 11 01010 12 01011 13 01100 14 01101 15 01110 16 01111 17 10000 20		

プログラミング基礎 第7回

コンピュータの世界は基本的に2進数

- 各数値型は特定のbit数で表される
- 8bit は 1Byte
- 整数型
 - > char ... 8bit = 1Byte
 - > short ... 16bit = 2Byte
 - > int ... 32bit = 4Byte
 - ➤ long ... 64bit = 8Byte

(longは処理系によって 32bitの場合もある)

- 浮動小数点型
 - ➢ float ... 32bit = 4Byte
 - double ...64bit = 8Byte

C言語での10進数,8進数,16進数

- 単に 10 と書いても何進数かわからないと 本当の数値がわからない
- C言語では以下のような決まりになっている

10進数	8進数	16進数
a = 5;	a = 05;	a = 0x5;
a = 10;	a = 012;	a = 0xA;
a = 15;	a = 017;	a = 0xF;
a = 16;	a = 020;	a = 0x10;
	頭に0を付ける	頭に0xを付ける

10進数, 2進数, 16進数変換

- 10進数から2進数(16ヶタ), 16進数(4ヶタ)への変換
 - 10進数で16や25,57などは2進数,16進数でどうなる か? dec2bin.c
 - ▶ 手で計算した結果が正しいか プログラムで確認しよう
- 2進数(16ヶタ)から10進数, 16進数(4ヶタ)への変換
 - > 2進数で 0000 0010 0011 1100 などは10進数, 16進 数でどうなるか?
 - ▶ 手で計算した結果が正しいかプログラムで確認しよう。



プログラミング基礎 第7回



ディジタル・スイッチ LED(発光ダイオード)

ONとOFFの2状態しか持たない

1つのスイッチやセンサの状態管理

ビット単位の演算

プログラミング基礎 第7回

8bitの数が持つ情報

SW4 LED1 SW2 SW1 LED4 LFD3

- 8bitの情報があれば、合計8個のスイッチ/ LEDの状態を独立に管理することができる
- short 型の整数は 16bit だから. なんと16個も独立に管理することができる!

プログラミング基礎 第7回





- 論理積(AND)
- <u>論理和(OR)</u>
- ■排他的論理和(XOR)
- 補数(NOT)

→ 補足資料「2. ビット演算」






変数の2進数表現(ビット表現)

■ short型の場合 ... 16bit

short a = 20; と宣言 & 初期化すると...



ビット演算の主な利用例

■ マスク処理(AND演算)... 特定のビットのみを取り出すことができる 例)1011 1001 1011 1011 の下位8bitのみが欲しい 0000 0000 1111 1111 とANDを取ればよい 結果 0000 0000 1011 1011

■ マスク処理(OR演算)... 特定のビットを1にすることができる 例)1011 1001 1001 1011 の4~7ビットを1にしたい 0000 0000 1111 0000 とORを取ればよい 結果1011 1001 1111 1011

プログラミング基礎 第7回

25

2の補数

■ 例えば4bitの整数で、0011 (3)と足して、 ケタが溢れて 10000 になる数字はどうやっ たら得られるか? 01111 に 1 を足すと 10000 になる 0011 と足して 1111 になる数は 1100

元々の数字の0/1を反転させたもの

1100に1を足した1101が正解

- ある2進数の各ケタの0/1を反転させて1を足した数を2の補数といい、C言語では補数の関係が符号 (正負)の反転の関係になる
 - ▶ 足して0になるので都合がよい

符号付き整数/符号無し整数

- 例えば4bitあれば、24=16通りの数字を表す ことができる
- 0と正の数だけを考えれば 0~15 が表せるが、負の数まで考えると符号(+または-)のために1bit分情報が必要になる
- C言語では、どちらにするかを選べる
 - ▶ unsigned (符号なし) → 0~15
 - > signed (符号あり) → -8~7

プログラミング基礎 第7回

26

シフト演算



■ 左シフト (<<)

- ビットを左にずらす
- 左側のビットは消える,右側のビットは0になるunsigned short型の変数aが以下の内容のときの a << 1 の結果


15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1

X 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0

シフト演算

シフトするビット数を与える数値で調整できる

例えば a << 3の場合



プログラミング基礎 第7回

29

シフト演算の算術的意味


- 左シフト(<<)
- ■右シフト(>>)
 - ➤ a >> n は,a を 2ⁿ で割っているのと同じ

シフト演算

■ 右シフト (>>)

- ビットを右にずらす
- ➤ 右側のビットは消える, 左側のビットには0が入る(unsignedの場合)

unsigned short型の変数aが以下の内容のときの a >> 1 の結果



プログラミング基礎 第7回

30

ビット演算の代入演算子

■ 各種ビット演算にもそれに対応する代入演算 子がある

$$\rightarrow$$
 x &= y \Longleftrightarrow x = x & y

$$\rightarrow$$
 x |= y \iff x = x | y

$$\triangleright$$
 x ^= y \iff x = x ^ y

$$\triangleright$$
 x <<= y \Longleftrightarrow x = x << y

$$\triangleright$$
 x >>= y \Longleftrightarrow x = x >> y

プログラミング基礎 第7回

31

プログラミング基礎 第7回

課題

- ■「ビット演算 補足資料と課題」の中の課題1~課題 4について解答を作成し、提出してください
- 解答用紙があります. 印刷ができる人は印刷して 手書きで解答した上で写真に撮りmanabaにアップ ロードしてください.
 - ▶ 印刷ができない人は、どの課題の答えかがわかるように すれば適当なレポート用紙などで結構ですので同様に アップロードしてください
- 計算過程, 導出過程が求められている課題は, 答 えだけでなく過程も示してください.

プログラミング基礎 第7回

