## Лабораторная работа 13

### Задание для самостоятельного выполнения

Оразгелдиев Язгелди

## Содержание

| 1 | Задание                        | 5  |
|---|--------------------------------|----|
| 2 | Выполнение лабораторной работы | 6  |
| 3 | Выводы                         | 16 |

# Список иллюстраций

| 2.1 | Схема модели для выполнения домашнего задания |
|-----|---|
| 2.2 | Сеть для выполнения домашнего задания         |
| 2.3 | Дерево достижимости                           |
| 2.4 | Готовая модель задачи в CPNTools              |
| 2.5 | Задание декларации                            |
| 2.6 | Запуск нашей модели                           |
| 2.7 | Лерево лостижимости                           |

# Список таблиц

## 1 Задание

- Используя теоретические методы анализа сетей Петри, проведите анализ сети, изображённой на рис. 13.2 (с помощью построения дерева достижимости).
  Определите, является ли сеть безопасной, ограниченной, сохраняющей, имеются ли тупики.
- 2. Промоделируйте сеть Петри (см. рис. 13.2) с помощью CPNTools.
- 3. Вычислите пространство состояний. Сформируйте отчёт о пространстве состояний и проанализируйте его. Постройте граф пространства состояний.

## 2 Выполнение лабораторной работы

Заявка (команды программы, операнды) поступает в оперативную память (ОП), затем передается на прибор (центральный процессор, ЦП) для обработки. После этого заявка может равновероятно обратиться к оперативной памяти или к одному из двух внешних запоминающих устройств (В1 и В2). Прежде чем записать информацию на внешний накопитель, необходимо вторично обратиться к центральному процессору, определяющему состояние накопителя и выдающему необходимую управляющую информацию. Накопители (В1 и В2) могут работать в 3-х режимах: 1) В1 — занят, В2 — свободен; 2) В2 — свободен, В1 — занят; 3) В1 — занят, В2 — занят.




Рис. 2.1: Схема модели для выполнения домашнего задания

#### Описание модели

Сеть Петри моделируемой системы представлена на рис. 13.2. Множество позиций: P1- состояние оперативной памяти (свободна / занята); P2- состояние внешнего запоминающего устройства B1 (свободно / занято); P3- состояние

внешнего запоминающего устройства B2 (свободно / занято); P4 — работа на ОП и B1 закончена; P5 — работа на ОП и B2 закончена; P6 — работа на ОП, B1 и B2 закончена; Множество переходов:

 $T1- \Pi$  работает только с RAM и B1; T2- обрабатываются данные из RAM и с B1 переходят на устройство вывода; Т3 — CPU работает только с RAM и B2; T4 — обрабатываются данные из RAM и с B2 переходят на устройство вывода; Т5 — СРИ работает только с RAM и с B1, B2; Т6 — обрабатываются данные из RAM, B1, B2 и переходят на устройство вывода. Функционирование сети Петри можно расматривать как срабатывание переходов, в ходе которого происходит перемещение маркеров по позициям: - работа CPU с RAM и B1 отображается запуском перехода Т1 (удаление маркеров из Р1, Р2 и появление в Р1, Р4), что влечет за собой срабатывание перехода T2, т.е. передачу данных с RAM и B1 на устройство вывода; - работа CPU с RAM и B2 отображается запуском перехода Т3 (удаление маркеров из P1 и P3 и появление в P1 и P5), что влечет за собой срабатывание перехода Т4, т.е. передачу данных с RAM и B2 на устройство вывода; – работа СРИ с RAM, B1 и B2 отображается запуском перехода Т5 (удаление маркеров из P4 и Р5 и появление в Р6), далее срабатывание перехода Т6, и данные из RAM, В1 и В2 передаются на устройство вывода; – состояние устройств восстанавливается при срабатывании: RAM — переходов T1 или T2; B1 — переходов T2 или T6; B2 переходов Т4 или Т6.




Рис. 2.2: Сеть для выполнения домашнего задания

Анализ сети Петри Построим дерево достижимости




Рис. 2.3: Дерево достижимости

Промоделирую сеть Петри с помощью CPNTools. Создаем новую сеть, добавляем 6 позиций и 6 блоков переходов, затем их нужно соединить, и еще задать параметры и начальные значения. В итоге получаем готовую модель




Рис. 2.4: Готовая модель задачи в CPNTools

Еще зададим нужные декларации

```
▼ Declarations
▼ memory
▼ colset RAM = unit with mem;
▼ colset B1 = unit with storage1;
▼ colset B2 = unit with storage2;
▼ colset B1xB2 = product B1*B2;
▼ var ram:RAM;
▼ var b1:B1;
▼ var b2:B2;
▶ Standard declarations
▶ Monitors
petri-net
```

Рис. 2.5: Задание декларации

Запустив модель, посмотрим как она работает




Рис. 2.6: Запуск нашей модели

Пространство состояний.

Изучим пространство состояний, их всего 5




Рис. 2.7: Дерево достижимости

Вычислим пространство состояний. Это мы делаем по схеме как в прошлых лабораторных работах. ВХодим в пространство состояние, вычисляем пространство состояний к листу, и формируем отчёт. Сохраняем его и открываем

В итоге из отчёта выясняем что:

- есть 5 состояний и 10 переходов между ними, strongly connected components (SCC) graph содержит 1 вершину и 0 переходов
- Указаны границы значений для каждого элемента: состояние Р1 всегда заполнено 1 элементом, а остальные содержат максимум один элемент, минимум ноль
- Указаны границы в виде мультимножеств
- Маркировка Home для всех состояний, так как в любую позиицию мы можем попасть из любой другой маркировки

- Маркировка dead равна None, т.к. нет состояний из которых перехода быть не может
- в конце указано что бесконечно часто могут происходить переходы Т1 Т2 Т3 Т4, но необязательно, также Т5 нужно для того чтобы система не попадала в тупик, а Т6 происходит всегда, если доступно.

CPN Tools state space report for:

/home/openmodelica/cpnl13.cpn

Report generated: Sat May 3 03:39:06 2025

Statistics

-----

State Space

Nodes: 5

Arcs: 10

Secs: 0

Status: Full

Scc Graph

Nodes: 1

Arcs: 0

Secs: 0

**Boundedness Properties** 

\_\_\_\_\_\_

Best Integer Bounds

|            | Upper | Lower |
|------------|-------|-------|
| petri'P1 1 | 1     | 1     |
| petri'P2 1 | 1     | 0     |
| petri'P3 1 | 1     | 0     |
| petri'P4 1 | 1     | 0     |
| petri'P5 1 | 1     | 0     |
| petri'P6 1 | 1     | Θ     |

### Best Upper Multi-set Bounds

| petri'P1 | 1 | 1`memory              |
|----------|---|-----------------------|
| petri'P2 | 1 | 1`storage1            |
| petri'P3 | 1 | 1`storage2            |
| petri'P4 | 1 | 1`storage1            |
| petri'P5 | 1 | 1`storage2            |
| petri'P6 | 1 | 1`(storage1,storage2) |

#### Best Lower Multi-set Bounds

| petri'P1 | 1 | 1`memory |
|----------|---|----------|
| petri'P2 | 1 | empty    |
| petri'P3 | 1 | empty    |
| petri'P4 | 1 | empty    |
| petri'P5 | 1 | empty    |
| petri'P6 | 1 | empty    |

### Home Properties

-----

Home Markings

petri'T5 1

petri'T6 1

| Liveness Properties       |             |  |  |
|---------------------------|-------------|--|--|
|                           |             |  |  |
| Dead Markings             |             |  |  |
| None                      |             |  |  |
| Dead Transition Instances |             |  |  |
| None                      |             |  |  |
| Live Transition Instances |             |  |  |
| All                       |             |  |  |
|                           |             |  |  |
| Fairness Properties       |             |  |  |
| petri'T1 1                | No Fairness |  |  |
| petri'T2 1                | No Fairness |  |  |
| petri'T3 1                | No Fairness |  |  |
| petri'T4 1                | No Fairness |  |  |

Just

Fair

## 3 Выводы

В ходе лабораторной работы мы выполнили задание для самостоятельного выполнения, провели анализ Сети Петри, построили сеть в CPNTools, построили граф состояний и провели его анализ