# 多播聊天工具

71118415 叶宏庭

东南大学软件学院

Email: 213182964@seu.edu.cn

June 23, 2021

# 1 实验目的

通过课程学习,已经对多播原理有了初步的了解,接下来要做的便是完成具体的编程实现,本次大作业选择完成一个带有文件传输功能的多播聊天工具,具体要求如下:

- \* 支持字符的传输, 也就是聊天文本的传输。
- \* 支持文件的传输,例如:源通过多播方式将文件发送给多个接收方,接收方收到后,能够正常打开。
- \* 能够对多播组成员进行管理(如何实现当前多播组成员的显示、删除等功能?)。

# 2 实验环境

#### 2.1 操作系统:

Windows 10, Windows 7

#### 2.2 编译环境:

Python 3.7, Pyinstaller 4.3


#### 2.3 辅助软件:

TexLive(用于编写 tex 报告), VS code(用于编写程序)

# 3 实验内容

#### 3.1 聊天界面设计:

设计一个简单实用,简洁明了的 UI 界面,形成一个完整的聊天工具。



如上图所示,界面中包含了一个输入框,用于输入文本信息,提供了四个按钮,分别是消息发送按钮,文件选择按钮,JOIN 加入组播按钮,QUIT 退出组播按钮。在下方有两个列表视图,第一个为消息列表视图,用于显示消息,第二个为多播组成员列表视图,用于显示多播组成员信息。

## 3.2 核心代码实现:

本部分将介绍该程序的核心代码,包括网络配置、消息发送与接收、文件发送与接收、多播组成员管理、JOIN 与 QUIT 操作。

#### 3.2.1 网络配置:

首先,给出网络配置的核心代码:

```
1 # 定义组播网络参数
2 ANY = '0.0.0.0'
3 SENDERPORT=1501 # 发送消息所用端口
4 MCAST_ADDR = '224.168.2.9' # 组播消息地址
5 MCAST_ADDR_FILE = '235.2.3.4' # 组播文件地址
6 MCAST_PORT_MSG = 1600 # 组播消息端口
7 MCAST_PORT_FILE = 1700 # 组播文件端口
8
9 # 初始化网络参数
```

```
def initNetConfig(self):
10
          # 修改链接标志位
11
          self.connect flag = True
12
13
          # 配置发送套接字
14
          self.send_sock = socket.socket(
                          socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM, socket.IPPROTO_UDP)
16
          #允许端口复用
17
          self.send_sock.setsockopt(
18
                          socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)
19
          #绑定发送端口到SENDERPORT, 即此例的发送端口为1501
20
          self.send_sock.bind(
21
                          (ANY, SENDERPORT))
22
          #设置使用多播发送
23
          self.send_sock.setsockopt(
24
                          socket.IPPROTO_IP, socket.IP_MULTICAST_TTL, 255)
25
          #设置回环地址
26
          self.send_sock.setsockopt(
27
                          socket.IPPROTO_IP, socket.IP_MULTICAST_LOOP, False)
28
29
          # 配置消息接收套接字
30
          self.rece_sock = socket.socket(
31
                          socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM, socket.IPPROTO_UDP)
32
          #允许端口复用
33
          self.rece_sock.setsockopt(
34
                          socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)
35
          #绑定监听多播数据包的端口
36
          self.rece_sock.bind((ANY,MCAST_PORT_MSG))
37
          #告诉内核这是一个多播类型的 socket
38
          self.rece_sock.setsockopt(
39
                          socket.IPPROTO_IP, socket.IP_MULTICAST_TTL, 255)
40
          #设置回环地址
41
          self.rece_sock.setsockopt(
42
                          socket. IPPROTO IP, socket. IP MULTICAST LOOP, False)
          #告诉内核把自己加入指定的多播组,组地址由第三个参数指定
44
          status = self.rece_sock.setsockopt(socket.IPPROTO_IP,
                          socket.IP_ADD_MEMBERSHIP,
46
                          socket.inet_aton(MCAST_ADDR) + socket.inet_aton(ANY));
47
          self.rece_sock.setblocking(0)
48
49
          # 配置文件接收套接字
50
```

```
self.rece file sock = socket.socket(
51
                          socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM, socket.IPPROTO_UDP)
52
           #允许端口复用
53
           self.rece file sock.setsockopt(
54
                          socket.SOL SOCKET, socket.SO REUSEADDR, 1)
55
          #绑定监听多播数据包的端口
56
          self.rece_file_sock.bind((ANY,MCAST_PORT_FILE))
57
          #告诉内核这是一个多播类型的 socket
          self.rece_file_sock.setsockopt(
59
                          socket.IPPROTO\_IP, \ socket.IP\_MULTICAST\_TTL, \ 255)
60
          #设置回环地址
61
          self.rece file sock.setsockopt(
62
                          socket. IPPROTO IP, socket. IP MULTICAST LOOP, False)
63
           #告诉内核把自己加入指定的多播组,组地址由第三个参数指定
64
          status = self.rece_file_sock.setsockopt(socket.IPPROTO_IP,
65
                          socket.IP_ADD_MEMBERSHIP,
66
                          socket.inet_aton(MCAST_ADDR_FILE) + socket.inet_aton(ANY));
67
          self.rece file sock.setblocking(0)
68
69
           , , ,
70
                  开启监听线程
71
                  1 user_msg: 定时推送组成员信息
72.
                  2 rece_msg_thread: 监听消息收取
73
                  3 rece_file_thread: 监听文件收取
74
75
          self.user_msg = _thread.start_new_thread(self.send_user_msg, ())
76
           self.rece_msg_thread = _thread.start_new_thread(self.rece_message, ())
77
           self.rece_file_thread = _thread.start_new_thread(self.rece_file, ())
78
```

网络配置中,总共设计了三个 socket 套接字,分别用于消息或文件的发送、消息接收、文件接收。 并且关闭了回环地址问题,防止形成网络风暴。在配置最后,开启了三个线程,分别用于推送成员信息 (在多播组成员管理部分详细介绍)、监听消息收取、监听文件收取。

#### 3.2.2 消息发送与接收:

首先,给出消息发送与接收的核心代码:

```
# 发送按钮控制函数

def sendButtonClicked(self):

message_to_send = self.le.text()

# TODO 发送str

self.send_sock.sendto(
```

```
bytes ("normal_msg#"+message_to_send,
7
            encoding="utf8"),
8
            (MCAST\_ADDR, MCAST\_PORT\_MSG);
9
10
       self.shows("You send: " + message_to_send)
11
12
       self.le.clear()
13
14
   # 监听消息收取
   def rece_message(self):
       while True:
17
            if not self.connect_flag:
18
                break
19
            try:
20
                data, addr = self.rece_sock.recvfrom(1024)
21
                #print('hhh')
22
                data = bytes.decode(data).split("#")
23
                ctl = data[0]
24
                if ctl = "ctl_msg":
25
                    # TODO 组成员更新
26
                    if data[1] = "update":
27
                         if addr[0] not in self.group_mem:
28
                             print (addr)
29
                             self.group_mem.append(addr[0])
30
                             self.update_group_mem_list()
31
                     elif data [1] = "QUIT":
32
                         if addr[0] in self.group_mem:
33
                             self.group_mem.remove(addr[0])
34
                             self.update_group_mem_list()
35
36
37
                else:
                     self.add_items(addr, "".join(data[1:]))
38
            except socket.error:
39
                pass
40
```

上面给出的消息发送与接收核心代码,针对不同的消息类型进行了分类,对于普通的消息信息,发送 normal\_msg#msg 的格式发送,发送完成后,会在消息列表视图中加入提示信息"You sen: msg",并且清空输入框,等待下一次输入。

对于消息收取的监听,首先利用连接标志位 connect\_flag 来判断是否已经退出多播组,已经退出的话,就需要 break 出 while 循环,以结束当前监听线程。在 try 块中,先收取 data 数据和 addr 地址信息,再根据不同的消息规定格式来进行响应的处理,包括展示消息,或者是调整多播组成员列表。

#### 3.2.3 文件发送与接收:

首先,给出文件发送与接收的核心代码:

```
# 选择文件
   def choose_file(self):
       get_filename_path, ok = QFileDialog.getOpenFileName(self,
3
                                     "选取单个文件",
4
                                     C:/"
5
                                     "All Files (*);; Text Files (*.txt)")
6
       if ok:
7
           fi = QFileInfo(get_filename_path)
8
           file name = fi.fileName()
9
           self.get_file_result(str(file_name))
10
           self.sendFile(get filename path, file name)
11
12
   # 发送文件
13
   def sendFile(self, filePath, filename):
       count = 0
15
       f = open(filePath, 'rb')
16
       while True:
17
           if count = 0:
18
                data = bytes (filename, encoding = "utf8")
19
                self.send_sock.sendto(data,(MCAST_ADDR_FILE,MCAST_PORT_FILE))
20
                print(data)
21
22
           data = f.read(1024)
23
           if str(data) != "b',":
24
                self.send_sock.sendto(data,(MCAST_ADDR_FILE,MCAST_PORT_FILE))
25
               \#print(str(count) + 'byte')
26
27
           else:
28
                self.send_sock.sendto(
29
                    'end'.encode('utf-8'),(MCAST_ADDR_FILE,MCAST_PORT_FILE))
30
                break
31
           \#data, server\_addr = self.send\_sock.recvfrom(1024)
32
           count+=1
33
34
       self.shows(filename + " send successful!")
35
36
  # 监听文件收取
37
   def rece_file(self):
```

```
while True:
39
            if not self.connect_flag:
40
                break
41
            filename = ,
            count = 0
            while True:
                if not self.connect_flag:
                    break
47
48
                try:
                     if count == 0:
49
                         data, client_addr = self.rece_file_sock.recvfrom(1024)
50
                         #print('connected from %s:%s'%client addr)
51
                         filename = str(data, encoding = "utf-8")
52
                         print(data)
53
                         f = open(data, 'wb')
54
                    data, client_addr = self.rece_file_sock.recvfrom(1024)
55
                     if str(data) != "b'end'":
56
                         f. write (data)
57
                         \#print('recieved''+str(count)+''byte')
58
                     else:
59
                         break
60
                    \#self.rece\_file\_sock.sendto('ok'.encode('utf-8'),client\_addr)
61
                    count+=1
62
                except socket.error:
63
                    pass
64
            if not self.connect flag:
65
                    break
66
            self.shows('successfullu rece file: '+ filename)
67
            #print('successfullu rece file: '+filename)
68
69
            f.close()
```

上面给出的文件发送与接收核心代码,可分为三个部分,选择文件、发送文件、文件接收。在 Choose file 按钮上绑定了选择文件的函数,在选择好文件及其路径后,会调用发送文件的方法,通过路径和文件 名来传递参数,在发送文件中,采用二进制流的方式,每次读进 1024 byte,并且发送,完成后退出。

在文件接收中,采用与文件发送相对应的方式来接收,首先接收文件名,然后再每次接收 1024 byte 的数据,并且写入新文件中,最后完成整个文件的收取。

#### 3.2.4 多播组成员管理:

首先,给出多播组成员管理的核心代码:

```
1 # 定时发送组成员信息
```

```
def send_user_msg(self):
2
       while True:
3
            self.send sock.sendto(
4
                    bytes ("ctl\_msg" + "#update",
5
                    encoding="utf8"),
6
                    (MCAST_ADDR, MCAST_PORT_MSG) );
           time.sleep(5)
8
9
   # 更新组成员列表
10
   def update_group_mem_list(self):
11
       self.userlist.clear()
12
       for mem in self.group_mem:
13
           item = QListWidgetItem (mem)
14
            self.userlist.addItem(item)
15
```

在多播组成员管理问题上,遇到一个问题,正如老师提出的,如何获得多播组成员。由于无法直接 从路由器上获取所以的成员信息,所以我们只能让每个成员入组时推送自己的信息,让其他成员的成员 列表中加上自己。但是这么做又会碰到另一个问题,每个人只能知道自己之后加入的成员信息。

为了解决上诉的问题,我决定采用定时推送的方式,每个成员每隔 5s 都会推送一次自己的信息,这样每个成员都可以获得所以成员的信息。就可以解决多播组成员管理的问题。

## 3.2.5 JOIN 与 QUIT 操作:

首先,给出 JOIN 与 QUIT 操作的核心代码:

```
# 加入多播组
   def join_group(self):
       if not self.connect_flag:
3
           self.initNetConfig()
4
           self.group mem.append(socket.gethostbyname(socket.gethostname()))
5
           self.update group mem list()
6
  # 退出多播组
   def quit_group(self):
       if self.connect_flag:
10
           # 发送退组信息
11
           self.send sock.sendto(
12
                   bytes ( "ctl\_msg" + "\#QUIT",
13
                   encoding="utf8"),
14
                   (MCAST ADDR, MCAST PORT MSG) );
15
16
           # 关闭网络配置
17
           self.connect_flag = False
18
```

```
self.send_sock.close()
self.rece_sock.close()
self.rece_file_sock.close()
self.group_mem.clear()
self.group_mem_list()
```


JOIN 操作中,为了防止重复点击导致程序崩溃,所以首先判断连接标志位,这也是设置连接标志位的主要原因。在未连接的情况下点击 JOIN 按钮,会初始化网络参数,也就是开启前文提到的三个 socket 套接字,并且开启三个对应的子线程来完成推送与监听工作。

QUIT 操作中,同样首先判断连接标志位,在连接状况下,点击 QUIT 按钮,首先推送本机的退组信息。然后再更改连接标志位、关闭套接字、结束线程、清空成员列表。

# 4 实验结果展示

本部分给出程序运行的部分截图。


### 4.1 多播组成员列表展示:




由于在家做实验、所以受到机器数量的限制、本实验的测试只采用两台设备进行。

## 4.2 消息发送测试:

从下方的四张图片中可以看出,每一方发出的消息都成功的通过多播传输到了组成员处,并且正常 显示在界面中。 4.2 消息发送测试: 4 实验结果展示




4.3 文件发送测试: 4 实验结果展示



### 4.3 文件发送测试:

如上图所示,两台机器都能够正常的推送文件,并通过多播发送给每一个成员,并且在接收端可以 正确打开。(具体可以自行测试)

## 4.4 退出多播组测试:



如上图所示,在客户端二退出后,客户端一将会更新成员列表,remove 掉退出的客户端。

4.5 其余测试: 5 总结

## 4.5 其余测试:

其余的测试,可由老师验收时自行测试,请按照 README.MD 文档中的要求,正确运行程序,否则会导致通信失败等问题。

# 5 总结

本次大作业,要求完成一个多播聊天工具,通过前期多播作业的基础,因此本次作业完成的较为顺利,在通过一些资料的查询,解决了多个疑难问题。本次作业由于设备等限制,没能在报告中做出良好的展示,稍显不足,不过,本程序的初级版本通过了多机测试,所以最终程序应该也可以完成多播的功能,可以在后期在设备限制解决后进行测试。总体来说,本次作业还是收获颇丰。