

# 网银标准版

--开发手册

V1.18



#### 文档修订记录

日期	版本	说明	作者
	V1.00	第一版	
2015-04-21	V1.01	1、重构文档结构 2、更新预付费卡通道 3、修改上一版退款及订单取消接口中,写错的参数 4、删除 wap 通道、快捷支付通道	王英杰
2015-04-27	V1.02	1、商户后台设置后台通知地址示例 2、添加测试商编及密钥到文档	王英杰
2015-06-23	V1.03	增加网银一键支付 - pd_FrpId: YJZF-NET-B2C	李蔓
2015-07-10	V1.04	B2B银行编码部分对平安银行通道编码进行更改	李蔓
2015-8-10	V1.05	B2B银行编码部分增加民生银行通道编码CMBC-NET-B2B	李蔓
2015-9-23	V1.07	订单有效期的单位新增:year 、hour、 minute 、 second;	李蔓
2015-10-14	V1.08	完善以下接口描述说明, ①易宝回调接口/商户验签接口: ②订单查询接口	张怡秋
2016-1-11	V1.09	"单笔订单查询"接口: 1、请求参数 pv_Ver 由选填改为必填; 2、请求参数 p3_ServiceType 由选填改为必填,参数说明: 值为 1 时表示退款查询,其他任意数值表示交易订单查询	李蔓
2016-1-12	V1.10	"单笔订单查询"接口 1、响应参数中订单成功时间由 ry_FinishTime 改为 ry_FinshTime ;	李蔓
2016-1-20	V1.11	1、测试商编: 10001126856 单笔最高支付金额由 10.00 变为 5.00, 2、"单笔订单查询"接口请求参数 p3_ServiceType 参数说明: 默认为 2;	李蔓
2016-2-18	V1.12	1、交通银行 B2B 业务暂停; 2、"退款请求返回码"增加返回码 83:未开通历史订单退款	李蔓
2016-2-26	V1.13	1、增加"充值支付接口"; 2、"单笔订单退款接口"增加请求参数 p2_order: 退款请求编号,若填写则与响应参数中 r4_order 相同,用于退款查询;	李蔓
2016-3-2	V1.14	1、"订单充值接口"修改	李蔓
2016-3-2	V1.15	1、"订单充值接口"接口地址修改;	李蔓



		2、 "单笔退款接口" p2_order 修改为 p2_Order ;	
		3、"充值接口"请求参数 pv_Ver 充值版本号非必填;	
2016-5-3	V1.16	1、退款接口增加请求响应错误码900 "保正金金额不足,不	李蔓
		允许退款操作,请充值!";	
		2、增加网关一键支付支持银行列表;	
		3、增加充值接口支持银行列表;	
2016-5-31	V1.17	1、新增会员支付通道编码;	李蔓
2016-7-13	V1.18	1、网银一键支付新增并支持可透传参数;	李蔓
		2、修改通知策略。	



# 目录

E	录		4
1	文档简	简介	6
	1.1	特别声明	6
	1.2	文档说明	6
	1.3	测试说明	6
2	名词解	<b>解释</b>	6
3	接口说	<b>总明</b>	7
	3.1	订单支付接口	7
		3.1.1 请求地址	7
		3.1.2 请求参数	8
		3.1.3 支付成功的通知参数	10
		3.1.4 注意事项	11
	3.2	单笔订单查询接口	11
		3.2.1 请求地址	12
		3.2.2 请求参数	12
		3.2.3 响应参数	12
		3.2.4 注意事项	13
	3.3	单笔退款接口	13
		3.3.1 请求地址	14
		3.3.2 请求参数	14
		3.3.3 响应参数	15
		3.3.4 退款请求返回码	15
	3.4	单笔退款查询接口	16
		3.4.1 请求地址	16
		3.4.2 请求参数	16
		3.4.3 响应参数	16
		3.4.4 退款查询返回码	17
	3.5	单笔订单撤销接口	17
		3.5.1 请求地址	17
		3.5.2 请求参数	17
		3.5.3 响应参数	18
	3.6	充值支付接口	18
		3.6.1 请求地址	18



		3.6.2 请求参数	19
		3.6.3 支付成功的通知参数	20
		3.6.4 注意事项	21
4	附录		22
	4.1	hmac 签名代码示例	22
	4.2	获取商户编号及商户密钥	22
		4.2.1 商户编号	22
		4.2.2 商户密钥	23
	4.3	B2C 银行通道编码表 - pd_FrpId	23
	4.4	B2B 银行通道编码表 - pd_FrpId	24
	4.5	充值接口支持银行通道编码表- pd_FrpId	24
	4.6	网银一键支付 - pd_FrpId	25
		4.5.1 pd_FrpId 通道编码	25
		4.5.2 支持银行列表	25
	4.7	会员支付 - pd_FrpId	26



## 1 文档简介

#### 1.1 特别声明

未得到易宝支付的书面许可,不得以任何形式或手段(包括但不限于机械的或电子的)复制或传播本文档的任何部分。对于本文档涉及的技术和产品,易宝支付拥有其专利(或正在申请专利)、商标、版权或其它知识产权。除非得到易宝支付的书面许可协议,本文档不授予这些专利、商标、版权或其它知识产权的许可。

#### 1.2 文档说明

此文档专为易宝支付平台的合作商户提供。要求商户的技术人员必须按此文档要求进行支付接入。 此文档目前所适用的产品有银行卡。

#### 1.3 测试说明

易宝将会提供一个生产环境下的测试用商户编号,该商户编号限额为「0.01-5.00」元,且该商户编号在测试时为真实扣款,推荐1分钱测试;若需要退款,请调用该文档中的单笔退款接口;商编及密钥如下:

商户编号:10000457067

商户密钥: U26po59182dV8d7654bo24o5z369408u4sQ3To9j6QuopAbo3gwj4h33mro4

## 2 名词解释

- ▶ 应答机制:应答机制是指当商户收到易宝支付的支付成功数据通知(服务器点对点通讯形式)时,必须回写大写 "SUCCESS" 易宝支付收到该 "SUCCESS",便认为商户已收到;否则通知 3次,每次间隔 3分钟。
- ▶ 直连:让用户在商户的网站选择银行或其他支付渠道,直接跳转到对应的支付网关,而无需跳转到易宝的支付网关;商户只要给用户提供一个选择支付通道的页面,然后根据用户所选择的支付通道,将此支付通道对应的通道编码传给 pd FrpId 即可;通道编码请参考附录。
- ▶ hmac:是一种对称密钥验证算法;由请求参数所拼接的字符串和商户密钥生成,其作用是用来防止恶意




#### 篡改请求数据。

- ▶ hmac 签名算法:
  - 1. Hmac 的计算采用 HMAC-MD5 算法,中文字符使用 GBK/GB2312 编码.
  - 2. Hmac 的参数计算方法如下:
    - 1) 将所有参数按照接口定义中的顺序排列,连接成一个字符串。
    - 2) 将这个字符串作为源字符串,将商户密钥作为 key,计算出 hmac 值;
    - 3) 将 hmac 值添加到参数列表中,参数名称为 "hmac".
  - 3. 签名代码示例请参考附录: 4.1 hmac 签名代码示例
  - 4. 商户密钥请从商户后台获取,详细请参考附录:4.2 获取商户编号及商户密钥

## 3 接口说明

### 3.1 订单支付接口

请求方式: POST、GET均可。



#### 3.1.1 请求地址

请求地址: https://www.yeepay.com/app-merchant-proxy/node



## 3.1.2 请求参数

参数名称	参数含义	必填	长度	参数说明	签名顺序
p0_Cmd	业务类型	是	Max(20)	固定值: Buy	1
p1_MerId	商户编号	是	Max(11)	商户在易宝支付系统的唯一身份 标识.获取方式见	2
p2_Order	商户订单号	否	Max(50)	1、若商户填写,则填写的订单号必须在商户的交易中唯一; 2、若商户不填写,易宝支付会自动生成随机的商户订单号; 3、已付或撤销的订单号,商户不能重复提交。	3
p3_Amt	支付金额	畏	Max(20)	单位:元;必须大于等于 0.01	4
p4_Cur	交易币种	是	Max(10)	固定值:CNY	5
p5_Pid	商品名称	否	Max(20)	1、若为中文,请注意转码: GBK或GB2312。 2、商品名称如果为空,默认显示「商品名称」四个汉字。	6
p6_Pcat	商品种类	否	Max(20)	若为中文,请注意转码: GBK 或 GB2312。	7
p7_Pdesc	商品描述	否	Max(20)	若为中文,请注意转码: GBK 或GB2312。	8
p8_Url	回调地址	否	Max(200)	若不填写,则支付成功后将得不 到支付成功的通知。	9
p9_SAF	送货地址	否	Max(1)	1 - 需要用户将送货地址留在易 宝支付系统; 0 - 不需要。 默认值为: 0	10
pa_MP	商户扩展信息	否	Max(200)	若为中文,请注意转码: GBK 或 GB2312。	11
pd_FrpId	支付通道编码	否	Max(50)	1、若不填写,则直接跳转到易宝支付的默认支付网关。 2、若填写,则直接跳到对应的银行支付页面。请参考附录:	12
pm_Period	订单有效期	否		默认值:7	13
pn_Unit	订单有效期单位	否		订单有效期的单位: year、 month、day、hour、 minute 、second 否则此参数	14



				将无效。	
				默认值:day	
pr_NeedResponse	应答机制	否	Max(1)	固定值为"1":需要应答机制	15
pt_UserName	考生/学员姓名	否	Max(50)	考生/学员姓名	16
pt_PostalCode	身份证号	否	Max(20)	考生/学员身份证号	17
pt_Address	地区	否	Max(255)	地区,注意中文转码	18
pt_TeleNo	报考序号	否	Max(50)	报考序号	19
pt_Mobile	手机号	否	Max(50)	手机号	20
pt_Email	邮件地址	否	Max(100)	邮件地址	21
				产生 hmac 需要两个参数,并调用相关 API: 参数 1: STR,列表中的参数值按照签名顺序拼接所产生的字符	
hmac	签名数据		Max(32)	串,注意 null 要转换为"",并确保无乱码;参数 2: 商户密钥。 代码示例请参考附录:4.1 hmac签名代码示例	

#### 当支付类型为网关一键支付时,除传基本请求参数外还可透传如下参数;

**说明**:商户透传以下字段需已开通透传功能,当使用网银一键支付时,只允许用户使用该透传条件的卡进行支付。

**功能举例**:如果商户透传的用户姓名是张三,用户跳转到收银台上输入银行卡卡号时只能使用张三的卡完成支付。

参数名称	参数含义	必填	长度	参数说明	签名顺序	网银一键透传
pt_UserName	用户姓名	否	Max(50)	用户姓名	16	是
pt_PostalCode	用户身份证号	否	Max(20)	用户身份证号	17	是
pt_Address	地区	否	Max(255)	地区,注意中文转码	18	否
pt_TeleNo	卡号	否	Max(50)	支付卡号	19	是
pt_Mobile	手机号	否	Max(50)	手机号	20	是
pt_Email	邮件地址	否	Max(100)	邮件地址	21	否
				用户唯一标识 ID,绑		是
pt_LeaveMessage	用户标识	否	Max(100)	卡支付时必传 ( 暂不支	22	
				持)		



## 3.1.3 支付成功的通知参数

参数名称	参数含义	长度	参数说明	签名顺序
p1_MerId	商户编号	Max(11)	商户编号	1
r0_Cmd	业务类型	Max(20)	固定值:Buy	2
r1_Code	支付结果		固定值:1-代表支付成功	3
r2_TrxId	易宝交易流水号	Max(50)	易宝支付平台产生的交易流水 号,每笔订单唯一	4
r3_Amt	支付金额	Max(20)	单位:元	5
r4_Cur	交易币种	Max(10)	返回值为:RMB	6
r5_Pid	商品名称	Max(20)	此参数如用到中文,请注意转码.	7
r6_Order	商户订单号	Max(50)	易宝支付返回商户订单号.	8
r7_Uid	易宝支付会员 ID	Max(50)	如果用户使用的易宝支付会员进 行支付则返回该用户的易宝支付 会员 ID;否侧返回"。	9
r8_MP		Max(200)	此参数如用到中文,请注意转码.	10
		Max(1)	1 - 浏览器重定向 2 - 服务器点对点通讯	11
rb_BankId 支付通道编码			返回用户所使用的支付通道编码 该参数不参与到 hmac 校验	×
ro_BankOrderId	银行订单号		该参数不参与到 hmac 校验	×
rp_PayDate	支付成功时间		该参数不参与到 hmac 校验	×
rq_CardNo	神州行充值卡号		若用户使用神州行卡支付,返回 用户所使用的神州行卡序列号。 该参数不参与到 hmac 校验	×
ru_Trxtime	通知时间		该参数不参与到 hmac 校验	×
rq_SourceFee	用户手续费		该参数不参与到 hmac 校验	×
rq_TargetFee	商户手续费		该参数不参与到 hmac 校验	×
hmac	签名数据	Max(32)	产生 hmac 需要两个参数:参数 1: STR,列表中的参数值按照签名顺序拼接所产生的字符串,注意 null 要转换为"",并确保无乱码;参数 2: 商户密钥。 代码示例请参考附录:4.1 hmac签名代码示例	



#### 3.1.4 注意事项


- 1. 只有支付成功时易宝支付才会通知商户;页面通知与服务器通知的回调参数均是上表所示的参数。
- 2. 支付成功回调有两种, **页面通知-POST**, 后台通知-GET:
  - 1) r9\_BType = 1:页面浏览器重定向
  - 2) r9\_BType = 2: 服务器点对点通讯
- 3. 用户在支付成功后,无论是否重定向通知商户,服务器点对点通知都会通知商户;所以商户在接收回调的程序中,需要对 r9\_BType=1 和 r9\_BType=2 的两种通知类型分别进行业务处理;并注意处理重复通知,以防两次通知都处理了相同的业务而造成损失。
- 4. 服务器通知回写:商户在接收到易宝的服务器通知后,必须回写大写 "SUCCESS",易宝支付如果收到 "SUCCESS",便认为贵公司已收到;否则通知 3 次,每次间隔 3 分钟。
- 5. 请商户在 hmac 校验通过后,务必对订单金额,订单号,商户订单号,等其他关键信息做一致性校验,以保证关键参数未被篡改.若不能确认,请使用"单笔订单查询接口"配合确认,或使用"对账接口"配合确认.也可以咨询易宝同事核实确认.
- 6. 页面通知与后台通知若想分别通知到不同的地址,操作如下:登录商户后台添加通知地址,通过商户后台添加的该地址将会只用于后台通知,而接口参数 p8\_Url 将会只用于页面通知;商户后台具体操作请参考下图:

	找的账尸	找的收款	找的付款	无卡支付		糸统管理		公共信息	1.3	
<	操作员管理	角色设置   1	修改密码	商户信息管理	T	RSA公钥管理	ij	IP报备	d .	
	商户信	息管理								
		查看商户信息	记录商户名称	记录商户名称、业务范围、联系方式等基本信息						
		商户信息修改	修改商户基本信息、结算信息							
		修改商户密钮	对商户密钥进	行修改操作,商户	密钥	用来验证您发送	到易	宝支付的订	単信	
	Γ	设罟通知地址	设置支付结果	通知地址操作						
	_	设置通知延迟时间	设置支付结果	通知延迟时间						
		短信验证管理	设置需要短信	验证的功能						

#### 3.2 单笔订单查询接口

请求方式: POST、GET均可。





#### 3.2.1 请求地址

请求地址: https://cha.yeepay.com/app-merchant-proxy/command

#### 3.2.2 请求参数

参数名称	参数含义	必填	长度	参数说明	签名顺序
p0_Cmd	业务类型	是	Max(20)	固定值:QueryOrdDetail	1
p1_MerId	商户编号	是	Max(11)	商户编号	2
p2_Order	商户订单号	是	Max(50)	商户订单号	3
pv_Ver	版本号	是		固定值为 3.0	4
p3_ServiceType	查询类型	是		默认值为2;	5
hmac	签名数据		Max(32)	产生 hmac 需要两个参数:参数 1: STR,列表中的参数值按照 签名顺序拼接所产生的字符串,注 意 null 要转换为"",并确保无 乱码;参数 2: 商户密钥。 代码示例请参考附录:4.1 hmac 签名代码示例	

#### 3.2.3 响应参数

参数名称	参数含义	长度	参数说明	签名顺序
r0_Cmd	业务类型	Max(20)	固定值:QueryOrdDetail	1



r1_Code	查询结果		1:查询正常;50:订单不存在.	2
r2_TrxId	易宝交易流水号	Max(50)	易宝交易流水号	3
r3_Amt	支付金额	Max(20)	单位:元	4
r4_Cur	交易币种	Max(10)	固定值:CNY	5
r5_Pid	商品名称	Max(20)	此参数如用到中文,请注意转码.	6
r6_Order	商户订单号	Max(50)	商户订单号.	7
r8_MP	商户扩展信息	Max(1000)	此参数如用到中文,请注意转码.	8
rw_RefundRequestID	退款请求号	Max(50)	退款请求号	9
rx_CreateTime	订单创建时间	Max(14)	订单创建时间	10
ry_FinshTime	订单成功时间	Max(14)	订单成功时间	11
rz_RefundAmount	退款请求金额	Max(20)	单位:元	12
			INIT:未支付	
rb_PayStatus	订单支付状态		CANCELED: 已取消	13
			SUCCESS: 已支付	
rc_RefundCount	已退款次数		已退款次数	14
rd_RefundAmt	已退款金额		单位:元	15
			产生 hmac 需要两个参数:	
			参数 1: STR , 列表中的参数值按照	
			签名顺序拼接所产生的字符串,注	
hmac	签名数据	Max(32)	意 null 要转换为"",并确保无	
			乱码;参数2:商户密钥。	
			代码示例请参考附录:4.1 hmac	
			签名代码示例	

### 3.2.4 注意事项


如果对易宝回调接口/商户验签接口的校验结果存在不确定性,请使用此接口配合,确保资金和账户安全。

#### 3.3 单笔退款接口

请求方式: POST、GET 均可。

说明:一笔订单可以多次退款,但是所有的退款金额相加必须小于等于订单金额。





#### 3.3.1 请求地址

请求地址: https://cha.yeepay.com/app-merchant-proxy/command

#### 3.3.2 请求参数

参数名称	参数含义	必填	长度	参数说明	签名顺序
p0_Cmd	业务类型	是	Max(20)	固定值:RefundOrd	1
p1_MerId	商户编号	是	Max(11)	商户编号	2
n? Ordor	退款请求编号	否	Max(50)	若填写则与响应参数中的	3
p2_Order	必然用水细气		iviax(30)	r4_order 相同,用于退款查询	3
pb_TrxId	易宝交易流水号	是	Max(50)	易宝交易流水号	4
p3_Amt	退款金额	是	Max(20)	单位:元	5
p4_Cur	交易帀种	是	Max(10)	固定值:CNY	6
p5_Desc	退款说明	否	Max(1000)	退款说明,中文请注意编码	7
				产生 hmac 需要两个参数:	
				参数 1: STR , 列表中的参数值按照	
				签名顺序拼接所产生的字符串,注	
hmac	签名数据		Max(32)	意 null 要转换为"",并确保无	
				乱码;参数2:商户密钥。	
				代码示例请参考附录:4.1 hmac	
				签名代码示例	



## 3.3.3 响应参数

参数名称	参数含义	长度	参数说明	签名顺序
r0_Cmd	业务类型	Max(20)	固定值:RefundOrd	1
r1_Code	退款结果		1: 退款成功	2
r2_TrxId	易宝交易流水号	Max(50)	易宝交易流水号	3
r3_Amt	退款金额	Max(20)	实际退款金额;单位:元	4
r4_Cur	交易币种	Max(10)	固定值:CNY	5
			同一笔订单,每次退款都会返回一	
r4_Order	退款请求号	Max(50)	个唯一的退款请求号	×
			不参与 hmac 签名	
rf foo	口油手结曲		单位:元	.,
rf_fee	已退手续费		不参与 hmac 签名	×
			产生 hmac 需要两个参数:	
			参数 1: STR , 列表中的参数值按照	
			签名顺序拼接所产生的字符串,注	
hmac	签名数据	Max(32)	意 null 要转换为"",并确保无	
			乱码;参数2:商户密钥。	
			代码示例请参考附录: <u>4.1 hmac</u>	
			签名代码示例	

## 3.3.4 退款请求返回码

错误码	错误码说明
2	账户状态无效
7	该订单不支持退款
10	退款金额超限
18	余额不足
50	订单不存在
55	历史退款未开通
6801	IP 限制
900	保证金金额不足,请充值



### 3.4 单笔退款查询接口

请求方式: POST、GET均可。

### 3.4.1 请求地址

请求地址: https://www.yeepay.com/app-merchant-proxy/node

#### 3.4.2 请求参数

参数名称	参数含义	必填	长度	参数说明	签名顺序
p0_Cmd	业务类型	是	Max(20)	固定值:RefundResults	1
p1_MerId	商户编号	是	Max(11)	商户编号	2
p2_Order	退款请求号	是	Max(50)	易宝返回的退款请求号。	3
pb_TrxId	易宝交易流水号	是	Max(50)	易宝交易流水号,每笔订单唯一	4
hmac	签名数据		Max(32)	产生 hmac 需要两个参数: 参数 1: STR , 列表中的参数值按照签名顺序拼接所产生的字符串 , 注意 null 要转换为"" , 并确保无乱码;参数 2: 商户密钥。 代码示例请参考附录:4.1 hmac 签名代码示例	

### 3.4.3 响应参数

参数名称	参数含义	长度	参数说明	签名顺序
r0_Cmd	业务类型	Max(20)	固定值:RefundResults	1
r1_Code	查询结果		1: 查询成功	2
r2_TrxId	易宝交易流水号	Max(50)	易宝交易流水号,每笔订单唯一	3
r4_ Order	退款请求号	Max(50)	退款请求号	4
refundStatus	退款申请结果		1:退款申请成功	5
rafundErnCtatus	退至银行状态		1:退款处理中;	6
refundFrpStatus	烃壬俶打从心		2:处理成功	Ö



			3:处理失败	
			4:已退回	
			产生 hmac 需要两个参数:	
			参数 1: STR , 列表中的参数值按照	
			签名顺序拼接所产生的字符串,注	
hmac	签名数据	Max(32)	意 null 要转换为"",并确保无	
			乱码;参数2:商户密钥。	
			代码示例请参考附录: 4.1 hmac	
			签名代码示例	

### 3.4.4 退款查询返回码

错误码	错误码说明
-1	请求参数不合法:为空,或空字符串
-2	商户不存在
-3	给定的易宝流水号,没有对应的退款记录

#### 3.5 单笔订单撤销接口

请求方式: POST、GET 均可。

## 3.5.1 请求地址

请求地址: https://cha.yeepay.com/app-merchant-proxy/command

### 3.5.2 请求参数

参数名称	参数含义	必填	长度	参数说明	签名顺序
p0_Cmd	业务类型	是	Max(20)	固定值:CancelOrd	1
p1_MerId	商户编号	是	Max(11)	商户编号	2
pb_TrxId	商户订单号	是	Max(50)	原订单的商户订单号	3
pv_Ver	版本号	否	Max(1)	固定值:1	4



			产生 hmac 需要两个参数:	
			参数 1: STR , 列表中的参数值按照签	
			名顺序拼接所产生的字符串,注意	
hmac	签名数据	Max(32)	null 要转换为"",并确保无乱码;	
			参数 2: 商户密钥。	
			代码示例请参考附录:4.1 hmac 签名	
			代码示例	

#### 3.5.3 响应参数

参数名称	参数含义	长度	参数说明	签名顺序
r0_Cmd	业务类型	Max(20)	固定值: CancelOrd	1
r1 Code	撤销结果		1: 撤销成功	2
11_Code	撤销结 <del>采</del> 		53:订单已经成功,不可撤销。	2
	签名数据		产生 hmac 需要两个参数:	
		Max(32)	参数 1: STR , 列表中的参数值按照	
			签名顺序拼接所产生的字符串,注	
hmac			意 null 要转换为"",并确保无	
			乱码;参数2:商户密钥。	
			代码示例请参考附录: 4.1 hmac	
			签名代码示例	

### 3.6 充值支付接口

用于向易宝账户充值,充值金额可用于出款等操作;

## 3.6.1 请求地址

请求地址:http://www.yeepay.com/app-merchant-proxy/node



## 3.6.2 请求参数

参数名称	参数含义	必填	长度	参数说明	签名顺序
p0_Cmd	业务类型	是	Max(20)	固定值:Load	1
p1_MerId	商户编号	是	Max(11)	商户在易宝支付系统的唯一身 份标识.获取方式见	2
p2_Order	商户订单号	否	Max(50)	1、若商户填写,则填写的订单号必须在商户的交易中唯一; 2、若商户不填写,易宝支付会自动生成随机的商户订单号; 3、已付或撤销的订单号,商户不能重复提交。	3
p3_Amt	支付金额	是	Max(20)	单位:元;必须大于等于 1.01	4
p4_Cur	交易币种	是	Max(10)	固定值:CNY	5
p5_Pid	商品名称	否	Max(20)	1、若为中文,请注意转码: GBK 或 GB2312。 2、商品名称如果为空,默认显示「商品名称」四个汉字。	6
p6_Pcat	商品种类	否	Max(20)	若为中文,请注意转码:GBK 或 GB2312。	7
p7_Pdesc	商品描述	否	Max(20)	若为中文,请注意转码:GBK 或 GB2312。	8
p8_Url	回调地址	否	Max(200)	若不填写,则支付成功后将得 不到支付成功的通知。	9
pa_MP	商户扩展信息	否	Max(200)	若为中文,请注意转码:GBK 或 GB2312。	11
pa_Ext	扩展属性	否	Max(200)	若为中文 , 请注意转码 : GBK 或 GB2312。	12
pb_Oper	操作员	否	Max(50)	若为中文 , 请注意转码 : GBK 或 GB2312。	13



pd_FrpId	支付通道编码	否	Max(50)	1、若不填写,则直接跳转到易宝支付的默认支付网关。 2、若填写,则直接跳到对应的银行支付页面。请参考附录:	14
pd_BankBranch	银行分行	否	Max(50)	若为中文,请注意转码:GBK 或 GB2312。	15
pt_ActId	充值目标账号	是	Max(11)	默认 0	16
pv_Ver	版本号	否	Max(1)	固定值 2.0	17
hmac	签名数据		Max(32)	产生 hmac 需要两个参数,并调用相关 API:参数 1: STR,列表中的参数值按照签名顺序拼接所产生的字符串,注意 null 要转换为"",并确保无乱码;参数2: 商户密钥。 代码示例请参考附录:4.1 hmac 签名代码示例	

## 3.6.3 支付成功的通知参数

参数名称	参数含义	长度	参数说明	签名顺序
p1_MerId	商户编号	Max(11)	商户编号	1
r0_Cmd	业务类型	Max(20)	固定值:Load	2
r1_Code	支付结果		固定值:1-代表支付成功	3
r2 TrxId	易宝交易流水号	Max(50) 易宝支付平台产生的交易流水 号,每笔订单唯一	4	
12_11XIU	<u> </u>		i主父易派八亏   Max(50)   長	号,每笔订单唯一
r3_Amt	支付金额	Max(20)	单位:元	5
r4_Cur	交易币种	Max(10)	返回值为:RMB	6
r5_Pid	商品名称	Max(20)	此参数如用到中文,请注意转码.	7
r6_Order	商户订单号	Max(50)	易宝支付返回商户订单号.	8
			如果用户使用的易宝支付会员进	
r7_Uid	易宝支付会员 ID	Max(50)	行支付则返回该用户的易宝支付	9
			会员 ID;否侧返回"。	



r8_MP	商户扩展信息	Max(200)	此参数如用到中文,请注意转码.	10
r9_BType	通知类型	Max(1)	1 - 浏览器重定向 2 - 服务器点对点通讯	11
rb_BankId	支付通道编码		返回用户所使用的支付通道编码 该参数不参与到 hmac 校验	×
ro_BankOrderId	银行订单号		该参数不参与到 hmac 校验	×
rp_PayDate	支付成功时间		该参数不参与到 hmac 校验	×
rq_CardNo	神州行充值卡号		若用户使用神州行卡支付,返回 用户所使用的神州行卡序列号。	×
			该参数不参与到 hmac 校验	
ru_Trxtime	通知时间		该参数不参与到 hmac 校验	×
rq_SourceFee	用户手续费		该参数不参与到 hmac 校验	×
rq_TargetFee	商户手续费		该参数不参与到 hmac 校验	×
hmac	签名数据	Max(32)	产生 hmac 需要两个参数:参数 1: STR,列表中的参数值按照签名顺序拼接所产生的字符串,注意 null 要转换为"",并确保无乱码;参数 2: 商户密钥。 代码示例请参考附录:4.1 hmac签名代码示例	

#### 3.6.4 注意事项

- 1、回调方式与"订单支付接口"回调方式相同;
- **2**、说明:在调用此接口进行充值的同时,也可以登录商户后台--我的账户--充值下进行账户充值,输入充值金额,点击立即充值给自己的易宝账户进行充值;





## 4 附录

#### 4.1 hmac 签名代码示例

```
= "Buy";
String p0 Cmd
                                             // 商户编号
                   = "10001126856";
String pl MerId
String p2 Order
                   = "yeepay 20150413001";
                   = "0.01";
String p3 Amt
                   = "CNY";
String p4 Cur
                   = "";
String p5 Pid
                   = "";
String p6 Pcat
                   = "";
String p7 Pdesc
String p8 Url
                    = "http://localhost:8080/java/callback.jsp";
                    = "0";
String p9 SAF
String pa_MP
                    = "";
                  = "";
String pd FrpId
String pr NeedResponse = "1";
String keyValue = "69c1522AV6q613Ii4W6u8K6XuW8vM1N6bFgyv769220IuYe9u37N4y7rI4P1";
                   // keyValue : 商户密钥
String[] strArr = new String[] {p0_Cmd, p1_MerId, p2_Order, p3_Amt, p4_Cur, p5_Pid, p6_Pcat, p7_Pdesc, p8_Url, p9_SAF, pa_MP,
                         pd FrpId, pr NeedResponse);
String hmac
                 = DigestUtil.getHmac(strArr, keyValue);
```

#### 4.2 获取商户编号及商户密钥

#### 4.2.1 商户编号

登录商户后台「www.yeepay.com」,页面右上角显示的即是商家商户编号,详细见下图:





#### 4.2.2 商户密钥

登录商户后台「www.yeepay.com」,「系统管理」→「商户信息管理」→「修改商户密钥」



### 4.3 B2C 银行通道编码表 - pd\_FrpId

通道编码 – B2C	银行名称
ICBC-NET-B2C	工商银行
CMBCHINA-NET-B2C	招商银行
CCB-NET-B2C	建设银行
BOCO-NET-B2C	交通银行
CIB-NET-B2C	兴业银行
CMBC-NET-B2C	中国民生银行
CEB-NET-B2C	光大银行
BOC-NET-B2C	中国银行
PINGANBANK-NET-B2C	平安银行
ECITIC-NET-B2C	中信银行
SDB-NET-B2C	深圳发展银行
GDB-NET-B2C	广发银行
SHB-NET-B2C	上海银行
SPDB-NET-B2C	上海浦东发展银行
HXB-NET-B2C	华夏银行「借」
BCCB-NET-B2C	北京银行「借」



ABC-NET-B2C	中国农业银行「借」
POST-NET-B2C	中国邮政储蓄银行「借」
BJRCB-NET-B2C	北京农村商业银行「借」-暂不可用

#### 注意:

- 1、华夏银行、北京银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行、北京农村商业银行仅支持借记卡,其它银行借记卡、贷记卡均支持。
  - 2、北京农村商业银行暂不可用。

## 4.4 B2B 银行通道编码表 - pd\_FrpId

通道编码 – B2B	银行名称
ICBC-NET-B2B	工商银行
CMBCHINA-NET-B2B	招商银行
ABC-NET-B2B	中国农业银行
CCB-NET-B2B	建设银行
CEB-NET-B2B	光大银行
BOC-NET-B2B	中国银行
SDB-NET-B2B	平安银行
SPDB-NET-B2B	上海浦东发展银行
CMBC-NET-B2B	民生银行

## 4.5 充值接口支持银行通道编码表-pd\_FrpId

说明: 充值接口只支持借记卡及对公账户充值;

银行	B2C 网银-银行接口标识	B2B 网银-银行接口标识
工商银行	ICBC-NET-B2C	ICBC-NET-B2B
招商银行	CMBCHINA-NET-B2C	CMBCHINA-NET-B2B
中国农业银行	ABC-NET-B2C	ABC-NET-B2B
建设银行	CCB-NET-B2C	CCB-NET-B2B
北京银行	BCCB-NET-B2C	/
中国民生银行	CMBC-NET-B2C	CMBC-NET-B2B
光大银行	CEB-NET-B2C	CEB-NET-B2B
中国银行	BOC-NET-B2C	BOC-NET-B2B
平安银行	PINGANBANK-NET-B2C	SDB -NET-B2B



中信银行	ECITIC-NET-B2C	/
广发银行	GDB-NET-B2C	/
中国邮政	POST-NET-B2C	/
华夏银行	HXB-NET-B2C	/

## 4.6 网银—键支付 - pd\_FrpId

## 4.5.1 pd\_FrpId 通道编码

通道编码 - 网银一键支付
YJZF-NET-B2C

### 4.5.2 支持银行列表

ka/= fa th	网银一键支付		
银行名称	信用卡	储蓄卡	
工商银行	√	√	
中国银行	√	√	
建设银行	√	√	
邮政储蓄	√	×	
中信银行	√	√	
光大银行	√	√	
华夏银行	√	√	
招商银行	√	×	
兴业银行	√	√	
浦发银行	√	√	
平安银行	√	√	
广发银行	√	√	
北京银行	√	×	
上海银行	√	√	
民生银行	√	√	
农业银行	√	√	
广州银行	×	√	



## 4.7 会员支付 - pd\_FrpId

通道编码·	- 会员支付
1000000-NET	易宝会员支付