

Professeur Chiba Zouhair


Fonctionnement d'un Serveur DHCP (Rappel)

☐ La procédure d'attribution d'adresses en DHCP (IPv4) consiste en l'échange de 4 messages sur les ports UDP 67 et 68.

☐ Le premier message DHCP émane du client en Broadcast.


➤ Dans une session typique, le client diffuse (Broadcast) un message DHCPDISCOVER sur son segment local.

- ➤ Si un serveur DHCP est sur le même segment, il peut répondre avec un message DHCPOFFER qui inclut une adresse IP valide et d'autres paramètres comme le masque de sous-réseau.
- ➤ Une fois que le client reçoit ce message, il répond avec un DHCPREQUEST qui inclut une valeur identifiant le serveur (pour le cas où il y en aurait plusieurs). Cette valeur l'identifie de manière certaine et décline implicitement les offres des autres serveurs.



Fonctionnement d'un Serveur DHCP (Rappel)


- ➤ Une fois le DHCPREQUEST reçu, le serveur répond avec les paramètres définitifs de configuration par un message DHCPACK (si le serveur a déjà assigné l'adresse IP, il envoie un DHCPNACK).
- ➤ Si le client détecte que l'adresse IP est déjà utilisée sur le segment, il envoie un DHCPDECLINE au serveur et le processus recommence.
- ➤ Si le client reçoit un message DHCPNACK du serveur après un DHCPREQUEST, le processus recommence également.
- ➤ Si le client plus besoin d'une adresse IP, il envoie un DHCPRELEASE au serveur.
- ➤ Si le client veut étendre la durée du bail qui lui est allouée, il envoie un DHCPREQUEST au serveur dans lequel le champ 'ciaddr' correspondra à son adresse IP actuelle. Le serveur répondra avec un DHCPACK comprenant la nouvelle durée du bail.



❖ Voici une toute nouvelle mission, celle d'ajouter et de configurer une interface WIFI sur un Routeur DHCP (Routeur Cisco 2811). L'objectif est d'attribuer des paramètres IP de façon dynamique à chacun des clients mobiles sur le WLAN pour leur donner l'accès vers le WAN. Premièrement, il faut ajouter et configurer une carte Wireless sur un routeur 2811, cette carte est « HWIC-AP-AG-B ». Deuxièmement, activer un serveur DHCP sur l'interface Wifi afin d'allouer des paramètres IP (adresse IP, masque de sous réseau, Passerelle, et DNS) aux clients mobiles (PC portables, smartphones....etc).

Réseau initial:


❖ Un routeur Cisco 2811 sur lequel est activé un serveur DHCP en vue d'attribuer des paramètres IP (adresse IP, masque de sous réseau, Passerelle, et DNS) de façon dynamique à chacun des PCs sur le LAN pour leur donner l'accès vers le WAN.




Configuration initial du Router Cisco 2811


```
version 12.4
no service password-encryption
hostname R1
ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.99
ip dhcp excluded-address 192.168.1.254
ip dhcp pool LAN1
 network 192.168.1.0 255.255.255.0
 default-router 192,168,1,254
 dns-server 8.8.8.8
spanning-tree mode pvst
interface FastEthernet0/0
ip address 8.8.8.254 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/1
ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
interface Vlan1
no ip address
 shutdown
end
```

Client DHCP sur le réseau LAN




1) Ajouter une carte Wireless sur un routeur 2811: Cette carte est nommée « HWIC-AP-AG-B ». Pour cela, il faut éteindre d'abord le routeur Cisco 2811, ensuite installer la carte wifi HWIC-AP-AG-B sur le routeur. 2) Démarrer le routeur 2811.





3) S'assurer que la carte Wireless est bien installée sur le routeur 2811.



Après avoir ajouté la carte Wifi sur le routeur, voici la configuration à entrer.

Nous allons commencer par la configuration du réseau Wifi

! Configuration d'un Wifi s'appelant Cisco

R1(config)#dot11 ssid Cisco

! Configuration de la clé de sécurité

R1(config-ssid)#authentication open

R1(config-ssid)#authentication key-management wpa

R1(config-ssid)#wpa-psk ascii 0 ciscoforever

! Diffusion de l'SSID

R1(config-ssid)#guest-mode

Cela étant fait, passons à la configuration de l'interface Wifi. Tout d'abord, afin de connaitre le nom de l'interface vous pouvez tapez la commande

R1#sh ip interface brief




```
Rl(config) #dotll ssid Cisco
Rl(config-ssid) #authentication open
Rl(config-ssid) #authentication key-management wpa
Rl(config-ssid) #guest-mode
Rl(config-ssid) #

Ctrl+F6 to exit CLI focus

Copy

Paste
```



Nous allons configurer l'interface Dot11Radio0/3/0

R1(config)#interface dot11Radio 0/3/0

R1(config-if)#ssid Cisco

R1(config-if)#ip address 192.168.10.254 255.255.255.0

R1(config-if)#no shutdown

R1# show ip interface brief

Afin que les PC puissent se connecter de façon dynamique, nous allons configurer un serveur DHCP.

R1(config)#ip dhcp pool Wireless

R1(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0

R1(dhcp-config)#default-router 192.168.10.254


R1(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8

R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.254

Sauvegarde de la configuration dans NVRAM.

R1# copy running-config startup-config

```
Rl#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
Rl#
```



```
Rl#sh ip interface brief
Interface
                      IP-Address
                                      OK? Method Status
Protocol
FastEthernet0/0
                      8.8.8.254
FastEthernet0/1
                      192.168.1.254 YES NVRAM
DotllRadio0/3/0
                      192.168.10.254 YES manual up
DotllRadio0/3/1
                      unassigned
                                      YES NVRAM up
                      unassigned
                                      YES NVRAM administratively down down
R1#
```


```
R1(config) #ip dhcp pool Wireless
R1(dhcp-config) #network 192.168.10.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config) #default-router 192.168.10.254
R1(dhcp-config) #dns-server 8.8.8.8
R1(dhcp-config) #exit
R1(config) #ip dhcp excluded-address 192.168.10.254
```

Configuration du routeur Cisco Wifi 2811 finalisée.


end

```
version 12.4
no service password-encryption
hostname R1
ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.99
ip dhcp excluded-address 192.168.1.254
ip dhcp excluded-address 192.168.10.254
ip dhcp pool LAN1
 network 192.168.1.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.1.254
 dns-server 8.8.8.8
ip dhcp pool Wireless
 network 192.168.10.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.10.254
 dns-server 8.8.8.8
dot11 ssid Cisco
  authentication open
  authentication key-management wpa
  wpa-psk ascii 0 ciscoforever
  guest-mode
spanning-tree mode pvst
interface FastEthernet0/0
 ip address 8.8.8.254 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
interface FastEthernet0/1
 ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
interface Dot11Radio0/3/0
 ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
 speed 12.0 18.0 24.0 36.0 48.0 54.0 6.0 9.0 basic-1.0 basic-11.0 basic-2.0 basic-5.5
 ssid Cisco
interface Dot11Radio0/3/1
 no ip address
 speed 18.0 36.0 48.0 54.0 9.0 basic-12.0 basic-24.0 basic-6.0
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
```


Test connectivité entre interface Wifi du Routeur 2811 et un poste Desktop



a) Ajouter un Laptop à la maquette, éteindre le Pc Portable, et enlever la carte ou le module PT-LAPTOP-NM-1CEF (carte Ethernet).





b) Installer la carte réseau Wifi (WPC300N) sur le Pc Portable, et démarrer ce dernier.




Au niveau du Laptop, accéder au Desktop> Pc Wireless

En cliquant sur Connect, vous devriez apercevoir le Wifi « Cisco » (attendez 2 à 3 secondes pour détecter le réseau Wifi).






Le laptop détecte le réseau WIFI dont le SSID est égal à Cisco




Puis en cliquant sur « connect » en bas à droite, vous pouvez entrer les options de sécurité comme suit :

Security: WPA2-Personnal

Pre-shared Key: ciscoforever (Clé configuré plus haut)



Test de connectivité entre laptop0 et un Pc de LAN



Test de connectivité entre laptop0 et le serveur WAN 8.8.8.8

```
Laptop0
                            Programming
                                         Attributes
 Physical
          Config
                  Desktop
 Command Prompt
  C:\>ping 8.8.8.8
  Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
  Request timed out.
  Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=17ms TTL=127
  Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=19ms TTL=127
  Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=18ms TTL=127
  Ping statistics for 8.8.8.8:
      Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
  Approximate round trip times in milli-seconds:
      Minimum = 17ms, Maximum = 19ms, Average = 18ms
```

Maquette finale opérationnelle

