ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) ФИЗТЕХ-ШКОЛА ФИЗИКИ И ИССЛЕДОВАНИЙ им. ЛАНДАУ

Лабораторная работа № 2.5.1 Измерение коэффициента поверхностного натяжения жидкости

Плотникова Анастасия Александровна Группа Б02-406

Цель работы:

- 1) измерение коэффициента поверхностного натяжения исследуемой жидкости при разной температуре с использованием известного коэффициента поверхностного натяжения другой жидкости;
- 2) определение полной поверхностной энергии и теплоты, необходимой для изотермического образования единицы поверхности жидкости.

В работе используются:

прибор Ребиндера с термостатом; исследуемые жидкости; стаканы.

Теоретическая справка

Наличие поверхностного слоя приводит к различию давлений по разные стороны от искривленной границы раздела двух сред. Для сферического пузырька с воздухом внутри жидкости избыточное давление даётся формулой Лапласа:

$$\Delta P = \frac{2\sigma}{r},\tag{1}$$

где σ — коэффициент поверхностного натяжения, ΔP — разница давлений внутри и снаружи пузырька, r — радиус кривизны поверхности раздела двух фаз. Эта формула лежит в основе предлагаемого метода определения коэффициента поверхностного натяжения жидкости.

Экспериментальная установка

Схема установки изображена на рисунке (1).

Исследуемая жидкость (дистиллированная вода) наливается в сосуд (колбу) **В**. Тестовая жидкость (этиловый спирт) наливается в сосуд **E**. При измерениях колбы герметично закрываются пробками. Через одну из двух пробок проходит полая металлическая игла **C**. Этой пробкой закрывается сосуд, в котором проводятся измерения. Верхний конец иглы открыт в атмосферу, а нижний погружен в жидкость. Другой сосуд герметично закрывается второй пробкой. При создании достаточного разряжения воздуха в колбе с иглой пузырьки воздуха начинают пробулькивать через жидкость. Поверхностное натяжение можно определить по величине разряжения ΔP (1), необходимого для прохождения пузырьков (при известном радиусе иглы).

Разряжение в системе создается с помощью аспиратора **A**. Кран **K2** разделяет две полости аспиратора. Верхняя полость при закрытом кране **K2** заполняется водой. Затем кран **K2** открывают и заполняют водой нижнюю полость аспиратора. Разряжение воздуха создается в нижней полости при открывании крана **K1**, когда вода вытекает из неё по каплям. В колбах **B** и **C**, соединённых трубками с нижней полостью аспиратора, создается такое же пониженное давление. Разность давлений в полостях с разряженным воздухом и атмосферой измеряется спиртовым микроманометром.




Рис. 1: Схема установки для измерения температурной зависимости коэффициента поверхностного натяжения.

Ход работы

- 1. Убедимся в исправности установки. Для этого заполним аспиратор водой и убедимся, что игла не испачкана анилином (в противном случае промоем её сначала ацетоном, а затем дистиллированной водой), и установим иглу в сосуде с водой так, чтобы её кончик лишь коснулся поверхности воды. Установив скорость падения капель примерно 1 капля в 5 секунд, добьёмся пробулькивания пузырьков. Манометр должен показать медленный рост давления до некоторого максимального значения и затем быстрое его падение при пробулькивании пузырька.
- 2. Подберём частоту падения капель так, чтобы максимальное давление не зависело от этой частоты. Для этого пузырьки не должны пробулькивать слишком часто (не чаще, чем 1 пузырёк в 5 секунд).
- 3. Измерим максимальное давление при пробулькивании пузырька. По разбросу результатов оценим случайную погрешность. Пользуясь табличным значением коэффициента поверхностного натяжения воды, определим диаметр иглы. Сравним полученный результат с прямыми измерениями диаметра иглы.
- 4. Перенесём иглу в сосуд с анилином. Измерим максимальное давление в пузырьках, когда игла лишь касается поверхности жидкости. Измерим h_1 .
- 5. Утопим иглу до предела (между концом иглы и дном необходимо оставить небольшой зазор, чтобы образующийся пузырёк не касался дна). Измерим максимальное давление в пузырьках. По разности давлений в этом и предыду-

щем пункте определим глубину погружения. Измерим h_2 . Сравним измеренное $\Delta h = h_1 - h_2$ с рассчитанным по ΔP .

- 6. Проведём измерения при комнатной температуре. Затем снимем зависимость $\sigma(T)$ при нагревании анилина. Для этого включим термостат и подождём, пока нужная температура стабилизируется. Измерения будем проводить через 3–5 градусов, так как нагревать выше 60 °C не следует, а получиться должно 6–8 точек. Кнопку «Ритр» не выключим!
- 7. Повторим измерения, понижая температуру до комнатной. Для охлаждения через термостат пропустим водопроводную воду.
- 8. Оценим погрешности измерения давления и температуры.
- 9. Построим график σ от T и с его помощью определим $d\sigma/dT$. Оценим точность результата.

T, ° C	Δh , mm	Р, Па

Таблица 1:

Вывод