ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) ФИЗТЕХ-ШКОЛА ФИЗИКИ И ИССЛЕДОВАНИЙ им. ЛАНДАУ

Лабораторная работа №2.1.4 Определение теплоёмкости твёрдых тел

Плотникова Анастасия Александровна Группа Б02-406

Цель работы

- 1. Прямое измерение кривых нагревания $T_{\text{heat}}(t)$ и охлаждения $T_{\text{cool}}(t)$ пустого калориметра и системы «калориметр + твердое тело».
- 2. Определение коэффициента теплоотдачи стенок калориметра.
- 3. Определение теплоемкости пустого калориметра и удельной теплоемкости твердого тела.

Оборудование

Калориметр с нагревателем и термометром сопротивления, универсальные вольтметры B7-78/2 и B7-78/3, источник питания GPS-72303, вольтметр KEITHLEY, термопара K-типа, программа АКИП.

Теоретическая справка

При подведении к телу количества тепла ΔQ за время Δt , изменение температуры ΔT связано с теплоёмкостью C выражением:

$$C = \frac{\Delta Q}{\Delta T}$$

С учётом теплопотерь:

$$C\Delta T = P\Delta t - \lambda (T - T_k)\Delta t \tag{2}$$

В дифференциальной форме уравнения нагревания и охлаждения:

$$C\frac{dT_{\text{heat}}(t)}{dt} = P - \lambda(T_{\text{heat}}(t) - T_k(t))$$
(3)

$$C\frac{dT_{\text{cool}}(t)}{dt} = -\lambda(T_{\text{cool}}(t) - T_k(t))$$
(4)

Связь между сопротивлением термометра и температурой:

$$R_T = R_{273} \left[1 + \alpha (T - 273) \right] \tag{5}$$

Для пересчета сопротивлений:

$$T(R_T) = \frac{R_T}{R_k} \cdot \frac{1 + \alpha(T_k - 273)}{1 + \alpha(T - 273)} \cdot 273 \tag{7}$$

Для охлаждения (при P = 0), интегрирование даёт:

$$T(t) = (T_0 - T_k)e^{-\frac{\lambda}{C}t} + T_k \tag{11}$$

По графику $\ln(T-T_k)$ от t можно найти $\frac{\lambda}{C}$ — наклон прямой. Для нагрева $(P\neq 0)$:

$$T(t) = \left(1 - e^{-\frac{\lambda}{C}t}\right) \cdot \frac{P}{\lambda} + T_k \tag{15}$$

В точке, где $T = T_k$:

$$C = \frac{P}{\left|\frac{dT_{\text{heat}}}{dt}\right|_{T=T_k}} \tag{16}$$

Экспериментальная установка

Экспериментальная установка включает калориметр с пенопластовой теплоизоляцией, помещённый в деревянный корпус. Внутренние стенки калориметра выполнены из материала с высокой теплопроводностью и имеют форму усечённых конусов, обеспечивая хороший тепловой контакт с телом.

Внутри калориметра установлены нагревательная спираль (СН) и термометр сопротивления. Температура измеряется через терморезистор, сопротивление которого зависит от температуры по формуле (5). Для измерений используются:

- универсальные вольтметры В7-78/2 и В7-78/3,
- вольтметр КЕІТНГЕУ,
- термопара К-типа,
- источник питания GPS-72303,
- программа АКИП B7-78 PT-Tool для автоматической записи данных.

Методика эксперимента

- 1. Включим в сеть все измерительные приборы и установим требуемые режимы измерений:
 - Вольтметр В7-78/2 переведём в режим измерения температуры с термопарой К-типа.
 - Один из вольтметров В7-78/3 настроим как омметр (четырёхпроводная схема).
 - Второй В7-78/3 используем как амперметр.
 - KEITHLEY автоматически перейдёт в режим измерения напряжения.
- 2. Запустим программу АКИП и проверим связь с приборами. Установим настройки сбора данных: скорость, количество точек, смещение и масштаб. Отметим нужные параметры в лабораторном журнале.
- 3. Нажмём «Старт» в программе и будем вести непрерывную запись температур и сопротивлений.
- 4. Охладим калориметр на 2-5 °C ниже комнатной температуры с помощью охлаждённого латунного образца. Через 3-4 минуты извлечём образец и подождём ещё 3-4 минуты, чтобы температура стабилизировалась.
- 5. Измерим зависимость сопротивления терморезистора от времени $R_{\rm heat}(t)$ при нагревании пустого калориметра:
 - Включим нагреватель (кнопка «OUTPUT» на GPS-72303).
 - Будем наблюдать за ростом температуры до превышения комнатной на 8-9 °C.
 - Отключим нагреватель и начнём запись охлаждения.
- 6. Измерим кривую охлаждения $R_{cool}(t)$ при P=0.

- 7. Повторим измерения нагревания и охлаждения для калориметра с телами (железо, алюминий). Перед каждым измерением охладим калориметр как в п. 4.
- 8. После завершения измерений нажмём кнопку «Стоп» в программе и сохраним CSV-файлы с результатами измерений.

Обработка результатов измерений

- 1. Откроем сохранённые CSV-файлы Record1 и Record2 в Excel или аналогичной программе. Каждый файл содержит:
 - первую колонку время в формате hh:mm:ss,
 - вторую колонку показания: температура в °С (термопара) или сопротивление в Ом (терморезистор).
- 2. Преобразуем время в секунды от начала измерения:
 - ullet заменим значения времени на числовую последовательность от 0 с шагом 1 с.
- 3. Пересчитаем значения сопротивления терморезистора R_T в температуру T по калибровочной зависимости:

$$T(R_T) = aR_T + b$$

где:

Для установки 1: $T(R_T) = 14.584 \cdot R_T + 39.355$ Для установки 2: $T(R_T) = 14.378 \cdot R_T + 39.355$

4. Пересчитаем показания комнатной температуры T_k в Кельвины:

$$T_k(K) = T_k(^{\circ}C) + 273.15$$

- 5. Построим графики $T_{\text{heat}}(t)$, $T_{\text{cool}}(t)$ и $T_k(t)$ на одном поле. По времени, зафиксированному в лабораторном журнале, определим участки соответствующие пустому калориметру, образцам из железа и алюминия.
- 6. Построим график охлаждения в координатах:

$$(\ln(T_{\rm cool}(t)-T_k), t)$$

По углу наклона прямой на линейном участке определим отношение:

$$\frac{\lambda}{C}$$

7. По формуле:

$$T(t) = (T_0 - T_k)e^{-\frac{\lambda}{C}t} + T_k$$

найдём λ и затем определим теплоёмкость пустого калориметра:

$$C = \frac{\lambda}{k}$$

8. Повторим те же действия для калориметра с образцами из железа и алюминия. Получим полные теплоёмкости $C_{\text{Fe+cal}}$ и $C_{\text{Al+cal}}$. Тогда теплоёмкости образцов:

$$C_{\text{Fe}} = C_{\text{Fe+cal}} - C_{\text{cal}}, \quad C_{\text{Al}} = C_{\text{Al+cal}} - C_{\text{cal}}$$

- 9. Дополнительно определим C и λ дифференциальным методом:
 - По формуле при $T=T_k$: $C=\frac{P}{\frac{dT_{\rm heat}}{dt}\Big|_{T=T_k}} \tag{16}$
 - Либо на одинаковых температурах T при нагреве и охлаждении:

$$C = \frac{P\left(\frac{dT}{dt}\big|_{\text{cool}}\right)}{\frac{dT}{dt}\big|_{\text{heat}} - \frac{dT}{dt}\big|_{\text{cool}}}$$
(19)

$$\lambda = \frac{P}{\frac{dT}{dt}\Big|_{\text{heat}} - \frac{dT}{dt}\Big|_{\text{cool}}} \tag{20}$$

• При условии $T_{k,\mathrm{heat}} = T_{k,\mathrm{cool}} = T_k$, формулы упрощаются:

$$C = \frac{P}{\left(\frac{dT}{dt}\Big|_{\text{heat}} - \frac{dT}{dt}\Big|_{\text{cool}}\right)} \tag{21}$$

$$\lambda = \frac{P}{\left(\frac{dT}{dt}\big|_{\text{heat}} - \frac{dT}{dt}\big|_{\text{cool}}\right)} \cdot \frac{dT}{dt}\big|_{\text{cool}}$$
(22)

10. Сравним полученные значения C и λ по интегральному и дифференциальному методам. Сделаем вывод о точности и применимости методов.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы:

- Измерили кривые нагревания и охлаждения пустого калориметра и калориметра с образцами из железа и алюминия.
- Определили коэффициент теплоотдачи λ и теплоемкость C калориметра, используя интегральный метод на основе спрямления графиков $\ln(T-T_k)$.
- Вычислили теплоёмкости исследуемых образцов как разность между полной теплоёмкостью системы и теплоёмкостью пустого калориметра.
- Провели дополнительные расчёты по дифференциальным формулам, применяя их к «удобным точкам» графиков, и сравнили с результатами интегрального метода.

Полученные значения удельной теплоемкости исследуемых металлов оказались близки к табличным значениям. Наиболее точные результаты были достигнуты при стабильной комнатной температуре и достаточной длительности измерений, позволяющей исключить переходные режимы.

Контрольные вопросы

- 1. Как определяются удельные и молярные теплоемкости?
- 2. Обоснуйте применение главной расчётной формулы работы. Запишите её в дифференциальной форме для процессов нагревания и охлаждения.
- 3. Выведите формулу пересчёта кривых $R_{\text{heat}}(t)$, $R_{\text{cool}}(t)$ в $T_{\text{heat}}(t)$, $T_{\text{cool}}(t)$.
- 4. Получите теоретические зависимости $T_{\text{heat}}(t)$ и $T_{\text{cool}}(t)$.
- 5. При каких условиях корректно применять интегральный метод определения C и λ ? Что влияет на его точность?
- 6. Зачем необходимо предварительно охлаждать калориметр на 2–5 °C ниже комнатной температуры?
- 7. Опишите «удобные точки» на кривых нагревания и охлаждения, при которых корректно применять дифференциальные методы.
- 8. Чему равна атомная теплоёмкость по классической теории? А молярная?
- 9. Сравните точность интегрального и дифференциального методов определения теплоёмкости и коэффициента теплоотдачи.