# ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) ФИЗТЕХ-ШКОЛА ФИЗИКИ И ИССЛЕДОВАНИЙ им. ЛАНДАУ

## Лабораторная работа № 2.1.4 Определение теплоёмкости твёрдых тел

Плотникова Анастасия Александровна Группа Б02-406

#### Цель работы:

- 1) прямое измерение кривых нагревания  $(T_{heat}(t))$  и охлаждения  $(T_{cool}(t))$  пустого калориметра и системы «калориметр + твердое тело»;
- 2) определение коэффициента теплоотдачи стенок калориметра;
- 3) определение теплоемкости пустого калориметра и удельной теплоемкости твердого тела.

#### В работе используются:

калориметр с нагревателем и термометром сопротивления; универсальный вольтметр B7-78/3 в режиме омметра, измеритель температуры:

- термопара К-типа,
- универсальный вольтметр B7-78/2, источник питания GPS-72303,

универсальные вольтметры В7-78/3 (в режиме амперметра),

КЕІТНІЕУ (в режиме вольтметра) для измерения мощности нагревателя, компьютерная программа АКИП для сопряжения персонального компьютера и универсальных вольтметров B7-78/2 и B7-78/3.

## Теоретическая справка

При подведении к телу количества тепла  $\Delta Q$  за время  $\Delta t$ , изменение температуры  $\Delta T$  связано с теплоёмкостью C выражением:

$$C = \frac{\Delta Q}{\Delta T}$$

С учётом теплопотерь:

$$C\Delta T = P\Delta t - \lambda (T - T_k)\Delta t$$

В дифференциальной форме уравнения нагревания и охлаждения:

$$C\frac{dT_{\text{heat}}(t)}{dt} = P - \lambda(T_{\text{heat}}(t) - T_k(t))$$

$$C\frac{dT_{\text{cool}}(t)}{dt} = -\lambda(T_{\text{cool}}(t) - T_k(t))$$

Связь между сопротивлением термометра и температурой:

$$R_T = R_{273} \left[ 1 + \alpha (T - 273) \right]$$

Для пересчёта сопротивлений, измеренных при комнатной температуре  $T_k$ , используется выражение:

$$R_{273} = \frac{R_k}{1 + \alpha(T_k - 273)}$$

Тогда, подставив, получим:

$$T(R_T) = \frac{R_T}{R_k} \cdot \frac{1 + \alpha(T_k - 273)}{1 + \alpha(T - 273)} \cdot 273$$

В эксперименте используется температурный коэффициент сопротивления меди  $\alpha = 4.28 \cdot 10^{-3} \ {\rm град}^{-1}.$ 

При охлаждении калориметра (P=0) уравнение принимает вид:

$$C\frac{dT}{dt} = -\lambda(T - T_k)$$

Интегрируя от начального момента t=0 до t, получим:

$$T(t) = (T_0 - T_k)e^{-\frac{\lambda}{C}t} + T_k$$

Из графика зависимости  $\ln(T - T_k)$  от t можно найти наклон, равный  $-\lambda/C$ . При нагревании калориметра  $(P \neq 0)$ :

$$C\frac{dT}{dt} = P - \lambda(T - T_k)$$

Интегрирование даёт:

$$T(t) = \left(1 - e^{-\frac{\lambda}{C}t}\right) \cdot \frac{P}{\lambda} + T_k$$

В «удобной точке», когда  $T=T_k$ , получаем простую формулу для определения теплоемкости:

$$C = \frac{P}{\frac{dT}{dt}\Big|_{T=T_k}}$$

Также можно использовать значения производных при одной и той же температуре T на кривых нагревания и охлаждения. Тогда:

$$C = \frac{P\left(\frac{dT}{dt}\right)_{\text{cool}}}{\left(\frac{dT}{dt}\right)_{\text{heat}} - \left(\frac{dT}{dt}\right)_{\text{cool}}}$$

$$\lambda = \frac{P}{\left(\frac{dT}{dt}\right)_{\text{heat}} - \left(\frac{dT}{dt}\right)_{\text{cool}}} \cdot \left(\frac{dT}{dt}\right)_{\text{cool}}$$

Если  $T_k$  одинаково для обеих кривых, формулы упрощаются:

$$C = \frac{P}{\left(\frac{dT}{dt}\right)_{\text{heat}} - \left(\frac{dT}{dt}\right)_{\text{cool}}}$$
$$\lambda = \frac{P}{\left(\frac{dT}{dt}\right)_{\text{heat}} - \left(\frac{dT}{dt}\right)_{\text{cool}}} \cdot \left(\frac{dT}{dt}\right)_{\text{cool}}$$

## Экспериментальная установка

Схема установки изображена на рисунке (1).

Установка включает калориметр с пенопластовой изоляцией, размещенный в ящике из многослойной фанеры.

Внутренние стенки калориметра выполнены из материала с высокой теплопроводностью, с усеченными конусами для обеспечения плотного контакта.

Выталкивание образца происходит через винт в донышке. В стенку калориметра вмонтированы спираль нагревателя и терморезистор.




Рис. 1: Схема установки

## Ход работы

### І. Подготовка к эксперименту

- 1. Включим в сеть измерительные приборы: источник питания GPS-72303 (кнопка «POWER», кнопку «OUTPUT» не будем включать!), два универсальных вольтметра B7-78/3 (кнопка «Сеть»), универсальный вольтметр B7-78/2 (кнопка «Сеть»), универсальный вольтметр KEITHLEY (кнопка «POWER»). Установим требуемые режимы работы мультиметров. Универсальный вольтметр B7-78/2 переведём в режим измерения температуры с помощью термопары К-типа (последовательное нажатие кнопок «преф» и «темп»). Универсальный вольтметр B7-78/3 (1) переведём в режим измерения сопротивления по четырёхточечной схеме (последовательное нажатие кнопок «преф» и «Ω2»), ещё один универсальный вольтметр B7-78/3 (2) переведём в режим измерения постоянного тока (последовательное нажатие кнопок «преф» и «U=»). Убедимся, что универсальный вольтметр КЕІТНLЕУ при включении автоматически перейдёт в режим измерения постоянного напряжения (V DC).
- 2. Включим компьютер (ноутбук MSI). Убедимся в том, что он не подключён к интернету и запустим с рабочего стола программу АКИП В7-78 РТ-Тооl.
- 3. Убедимся, что программа видит универсальные вольтметры B7-78/2 и B7-78/3, предназначенные соответственно для измерения временной зависимости комнатной температуры (термопара K-типа) в градусах °С и сопротивления спирали термометра (Т) в Омах.
- 4. Из меню «Настройки» выберем пункт «Настройки устройства». Для каждого прибора из списка устройств выберем необходимый режим, путём нажатия соответствующих кнопок подтвердим и загрузим настройки вольтметров. Нажмём «Выход».

- 5. Из меню «Настройки» выберем пункт «Настройки Режима». Отметим режим сбора «Несколько устройств». В разделе «параметры» для каждого из вольтметров выберем необходимый «цвет графика» и номер файла записи (например, Record1 и Record2). Поставим галочку «Сохранить» и нажмём ОК.
- 6. В главном окне программы выберем «разряд» (цену деления измеряемой величины по оси ординат) и «смещение» графика в целых единицах измеряемой величины относительно горизонтальных курсоров 1 и 2 (каждому курсору соответствует свой прибор). Курсоры 1 и 2 вместе с соответствующими графиками переместим кнопками «Up» и «Dn». Затем выберем «скорость» записи (временной шаг) и «точки» (количество точек по оси времени).
- 7. Подготовим лабораторный журнал для фиксации ключевых действий и времени (по часам ноутбука). Будем записывать только важные события, чтобы потом соотнести их с графиками.
- 8. Нажмём кнопку «Старт» в верхнем левом углу программы и не будем выключать её до завершения работы. Через 40 секунд на графике появятся кривые температуры (красная) и сопротивления (синяя). Ось времени направлена справа налево. Будем использовать графики для контроля хода эксперимента. Цифровые значения извлечём позже из CSV-файлов.

#### II. Проведение измерений

- 1. Охладим калориметр до температуры на 2–5 °C ниже комнатной. Температуру калориметра проконтролируем по калибровочной кривой T(R) терморезистора (график рядом с установкой). Для этого вставим в калориметр охлаждённый латунный конус. Через 3–4 минуты, после того как температура в калориметре начнёт медленно расти, извлечём конус и вернём его в ёмкость с охлаждённой водой. Подождём ещё 3–4 минуты.
- 2. При неизменной мощности нагревателя определим зависимость сопротивления терморезистора  $R_{\rm heat}(t)$  от времени для пустого калориметра. Для этого замкнём цепь спирали нагревателя СН (нажмём кнопку «OUTPUT» на источнике GPS-72303, должна загореться зелёная лампочка). Будем следить за ростом температуры калориметра. Как только она превысит комнатную на 8-9 °C (через 25–30 минут), отключим нагреватель (повторно нажмём кнопку «OUTPUT», зелёная лампочка погаснет).
- 3. Определим зависимость  $R_{\rm cool}(t)$  при охлаждении пустого калориметра. Будем продолжать наблюдение до снижения температуры на 1–2 °C по сравнению с моментом отключения нагревателя.
- 4. Снова охладим калориметр до температуры на 2–5 °С ниже комнатной, используя латунный образец (как в п. 1). Вставим исследуемое тело в калориметр и повторим измерения  $R_{\rm heat}(t)$  и  $R_{\rm cool}(t)$ , как в пп. 2–3.
- 5. Проведём измерения для двух образцов из железа и алюминия.
- 6. По завершении всех измерений нажмём кнопку «Стоп» в программе АКИП. В меню «Регистратор» выберем пункт «Просмотр Записи». Сохраним файлы Record1 и Record2 в папку «Лаба 214» на рабочем столе и на флешку. Присвоим файлам узнаваемые имена.

## III. Обработка результатов измерений

- 1. Откроем CSV-файлы Record1 и Record2 в программе Excel. Каждый файл содержит две колонки: первая — время в формате чч:мм:сс, вторая — показания: в °C (термопара) или в Ом (терморезистор).
- 2. Разделим данные по столбцам: выделим первую колонку, затем выберем «Данные»  $\to$  «Текст по столбцам»  $\to$  «С разделителями»  $\to$  выберем «Запятая»  $\to$  «Готово».
- 3. Преобразуем формат времени в секунды: удалим заголовки, очистим первую колонку, зададим первый элемент как 0, второй как 1. Выделим оба, протянем вниз до конца таблицы, чтобы получить последовательность времени  $t=0,1,2,\ldots$
- 4. Пересчитаем значения сопротивления терморезистора  $R_T$  в температуру  $T(R_T)$  по калибровочной формуле:

$$T(R_T) = 14.584 \cdot R_T + 39.355$$
 (установка 1)

$$T(R_T) = 14.378 \cdot R_T + 39.355$$
 (установка 2)

5. Пересчитаем температуру окружающей среды  $T_k$  из градусов Цельсия в Кельвины по формуле:

$$T_k[K] = T_k[^{\circ}C] + 273.15$$

- 6. Построим графики  $T_{\text{heat}}(t)$ ,  $T_{\text{cool}}(t)$  и  $T_k(t)$ . Сопоставим участки с лабораторными записями и определим кривые для пустого калориметра и с образцами.
- 7. Построим график зависимости:

$$\ln(T_{\rm cool}(t) - T_k)$$
 of  $t$ 

Исключим начальный нелинейный участок. На линейном участке определим тангенс наклона — это  $\lambda/C$ .

8. Используя выражение:

$$T(t) = (T_0 - T_k)e^{-\lambda t/C} + T_k$$

и найденное ранее отношение  $\lambda/C$ , определим коэффициент теплоотдачи  $\lambda$ , затем теплоёмкость C пустого калориметра.

9. Повторим пункты 6–8 для образцов из железа и алюминия. Найдём полную теплоёмкость системы и определим теплоёмкость тел как:

$$C_{\text{Fe}} = C_{\text{Fe+cal}} - C_{\text{cal}}, \quad C_{\text{Al}} = C_{\text{Al+cal}} - C_{\text{cal}}$$

- 10. Альтернативно определим C и  $\lambda$  дифференциальными методами:
  - В точке  $T = T_k$ :

$$C = \frac{P}{\frac{dT}{dt}\big|_{T=T_k}}$$

 $\bullet$ В одинаковых точках T на кривых нагрева и охлаждения:

$$C = \frac{P\left(\frac{dT}{dt}\right)_{\text{cool}}}{\left(\frac{dT}{dt}\right)_{\text{heat}} - \left(\frac{dT}{dt}\right)_{\text{cool}}}$$

$$\lambda = \frac{P}{\left(\frac{dT}{dt}\right)_{\text{heat}} - \left(\frac{dT}{dt}\right)_{\text{cool}}} \cdot \left(\frac{dT}{dt}\right)_{\text{cool}}$$

11. Сравним результаты, полученные интегральным и дифференциальным методами, с табличными значениями. Проанализируем точность и возможные источники погрешностей.

# Вывод