HzGuide

테크니컬 라이터를 위한 레이텍 클래스

사용 설명서

2021 | 2.0

차례

그림 차례

머리말

https://github.com/YiHoze/HzGuide

이 문서는 루아텍으로 만들어졌다. 지텍으로 컴파일하면 소스 코드를 부여주는 부분에서 결과가 달라질 것이다. 나는 루아텍을 선호한다. 지텍에 비해 조금 느리지만, 폰트 처리에서 더 합리적이기 때문이다.

memoir 클래스와 expl3 문법에 친숙한 사용자는, 그런 사용자가 HzGuide 클래스를 사용할 이유가 있을지 모르겠지만, 이 문서를 이해하는 데에 어려움이 없을 것이다.

제 1 장

개요

HzGuide는 memoir에 기반하여 테크니컬 라이터 technical writer 의 설명서 작성을 돕기 위한 목적으로 만들어진 레이텍 클래스이다.

1.1 클래스 옵션

메므와 클래스 옵션들과 함께 다음 옵션들을 사용할 수 있다.

```
\documentclass[language=korean, styleset=../foo.tex, Noto]{hzguide}
```

language = korean, english, chinese, czech, danish, dutch, finnish, german, italian, japanese, norwegian, polish, portugeue, russian, slovakian, spanish, swedish, turkish, TC
chinese는 간체 简体, TC는 번체 繁體 이다. 영어는 language=english 대신 english로 지정할 수 있다. 언어에 따라 polyglossia 또는 xeCJK 패키지가 호출된다.

styleset = foo.tex
지정된 설정 파일을 불러들인다.

Noto = true/false
Noto 폰트가 사용된다.

minted = true/false
minted 패키지가 사용된다.. \coderead 명령이 \verbatiminput 대신 \inputminted를 사용하게 된다.

pairquote = true/false
csquotes 패키지가 사용된다.

template = true/false
hztemplate.tex을 불러들인다. 설명서 초안을 만들기 위한 목적으로 설명서에 사용되는, 아래와 같은, 여러 요소들을 예시하는 명령들을 제공한다.

```
\chapter{Introduction}\tplpara
\section{Features}\tpllist
\section{Package Items}\tplimagetable
\section{Specifications}\tplspectables
```

제 2 장

페이지 모양과 문서 구조

2.1 판형

\LayoutSetup 명령을 이용하여 판면과 여백을 설정할 수 있다.

```
\LayoutSetup{
    paper=A4,
    column=vartwo
}
```

paper = A4, A3, B5, A5, A5V, letter, 46D, slide, arbitrary
일반적인 규격에서 벗어나는 판형을 만들려면 arbitrary를 지정하고, 아래 옵션들을 적절하게 설정하라.

stockwidth = 250mm
인쇄 용지의 폭. 재단선이나 반달 색인을 표시해야 할 때 페이지보다 넓은 크기가 지정되어야 한다.

stockheight = 353mm
인용 용지의 높이

paperwidth = 210mm
페이지 폭

paperheight = 297mm
페이지 크기

landscape = true/false
페이지가 가로 방향으로 바뀐다.

column = one, vartwo
변이단變二段으로 조판하려면 vartwo를 지정하라.

ulmargin = 36mm
상단 여백

ulratio = 1.0
하단 여백을 결정할 배율을 지정하라. “2”를 지정하면 하단 여백이 상단 여백의 두 배가 된다.

lrmagin = 35mm
좌우 여백

vartwomargin = 20mm
변이단으로 조판할 때 오른쪽 여백. 왼쪽 여백은 오른쪽 여백의 세 배가 된다.

showtrims = true/false
재단선이 표시된다. 그림 ??을 보라.

showlayout = true/false
이 옵션은 \ShowPageLayout 명령을 호출하여 여백 영역과 텍스트 영역의 테두리에 선을 그린다. 그림 ??을 보라.

hook = \setheadfoot{0mm}{5mm}
이 예와 같은 구획 명령을 이 설정에 끼워넣을 수 있다.

2.2 면주

\PageStyleSetup 명령을 이용하여 면주 모양을 변경할 수 있다. \LayoutSetup 명령이 이 명령을 이용한다.

```
\PageStyleSetup{
    headrule=true,
    evenheadleft=\leftmark,
    oddheadright=\rightmark,
    evenfootleft=\thepage,
    oddfootright=\thepage,
    chaptermark=true,
    sectionmark=true,
}
```

font = \rmfamily\small
폰트

headleft = \leftmark, \rightmark, \thepage, 텍스트
상단 왼쪽

headcenter 상단 가운데

headright 상단 오른쪽

headinner 상단 안쪽 (왼쪽 페이지의 오른쪽과 오른쪽 페이지의 왼쪽)

headouter 상단 바깥쪽 (왼쪽 페이지의 왼쪽과 오른쪽 페이지의 오른쪽)

footleft 하단 왼쪽



그림 2.1: 이 문서의 레이아웃

`footcenter` 하단 가운데

`footright` 하단 오른쪽

`footinner` 하단 안쪽

`footouter` 하단 바깥쪽

`evenheadleft` 왼쪽 페이지의 상단 왼쪽

`evenheadcenter` 왼쪽 페이지의 상단 가운데

evenheadright 왼쪽 페이지의 상단 오른쪽

oddheadleft 오른쪽 페이지의 상단 왼쪽

oddheadcenter 오른쪽 페이지의 상단 가운데

oddheadright 오른쪽 페이지의 상단 오른쪽

evenfootleft 왼쪽 페이지의 하단 왼쪽

evenfootcenter 왼쪽 페이지의 하단 가운데

evenfootright 왼쪽 페이지의 하단 오른쪽

oddfootleft 오른쪽 페이지의 하단 왼쪽

oddfootcenter 오른쪽 페이지의 하단 가운데

oddfootright 오른쪽 페이지의 하단 오른쪽

headrule = true/false
상단 가로선

footrule = true/false
하단 가로선

chaptermark = true/false
\chaptermark 명령이 활성화된다.

sectionmark = true/false
\sectionmark 명령이 활성화된다.

chapterpage = true/false
상단 면주가 장 페이지에도 적용된다.

2.3 장, 절, 문단

\HeadingSetup 명령을 이용하여 장과 절 제목의 모양을 그리고 문단 모양을 변경할 수 있다.

```
\HeadingSetup{
    linespacing=1.25,
    chapterfont=\normalfont\bfseries,
    sectioncolor=MidnightBlue,
    paragraphstyle=indent
}
```

linespacing = 1.25
줄 간격. 이것은 \baselinestretch를 설정하는 것과 같다.

article = true/false
article 스타일이 적용된다. 이를테면 차례 제목이 절 수준으로 바뀐다.

chapterwider = true/false
변이단 조판에서 장 제목이 왼쪽 여백에서 시작되게 한다.

chapterstyle = tight, sparse
: 장 스타일. 이것은 \chapterstyle를 설정하는 것과 같다. 그러나 메므와 클래스에 정의된 여러 장 스타일들 가운데 일부에 대해서만 아래 옵션들이 유효할 것이다. tight 스타일은 디폴트에서 줄 간격을 줄인 것에 불과하다. veelo 같은 스타일을 이용하려면, \printerchaptername을 비롯한 여러 매크로들을 재정의해야 한다.

cjkchapter = true/false
: 한국어에 대해서는 "제 1 장"이, 중국어와 일본어에 대해서는 "第 1 章"이 식자된다.

chapteralign = \raggedleft, \centering, \raggedright
: 장 제목의 정렬

chapterfont = \normalfont\bfseries
: 장 제목의 폰트

chaptercolor = black
: 장 제목의 색

chapternamesize = \huge
: 장 이름의 크기

chapternumbersize = \HUGE
: 장 번호의 크기

chaptertitlesize = \Huge
: 장 제목의 크기

nochaptername = true/false
: 장 이름이 식자되지 않는다. "제"도 식자되지 않는다.

chaptercontents = true/false
: 장 제목 아래에 장 차례가 만들어진다.

sectionstyle = firm, sparse, tight, multiline, rule
: 절 스타일. multiline은 변이단 조판에서 절 제목의 둘째 줄이 들여쓰기 되는 것을 방지한다. 두 가지 옵션을 함께, 이를테면 multiline과 rule을 동시에 지정할 수 있다.

sectionalign = \raggedleft, \centering, \raggedright
: 절 제목의 정렬

sectionfont = \normalfont\bfseries
: 절 제목의 폰트

sectioncolor = black
: 절 제목의 색

sectionsize = \Large
: 절 제목의 크기

subsectionsize = \large
: 하위 절 제목의 크기

subsubsectionsize = \normalsize
: 최하위 절 제목의 크기

paragraphstyle = interval/indent
: 절 모양. 디폴트는 interval이다. 이것은 들여쓰기 없이 문단 사이를 띄운다. 설정에 따라 목록들의 항목 간격도 함께 조정된다.

parskip = 0.25\onelineskip
: 문단 간격. paragraphstyle 옵션에 interval을 지정했을 때 이 값이 유효하다.

parindent = 1em
: 들여쓰기 크기. paragraphstyle 옵션에 indent를 지정했을 때 이 값이 유효하다.

2.4 장 차례

\HeadingSetup에 chaptercontents 옵션을 지정하면 \ChapterContentsEnable 명령이 호출된다.

```
\ChapterContentsEnable[장 번호](절 수준)
\ChapterContentsDisable
```

장 번호 없이 \ChapterContentsEnable을 선언하면 모든 장에 장 차례가 만들어진다. 장 번호를 지정하면 그 장에만 차례가 만들어진다. 절 수준에 "3"을 지정하면 최하위 절 \subsubsection 까지 장 차례에 포함된다. 디폴트는 "2" \subsection 이다. 아래 예와 같이 \ChapterContentsDisable 명령을 함께 사용하면 장 차례가 만들어져야 할 장의 범위를 지정할 수 있다.

```
\ChapterContentsEnable
\chapter{troubleshooting}
...
\chapter{Frequently Asked Questions}
...

\ChapterContentsDisable
\chapter{Warranty}
```

2.5 사용자 행동

하나의 사용자 업무 user task 는 하나 이상의 사용자 행동이 연결되어 달성된다. 소프트웨어 제품에서, 특히 모바일 앱에서, 매우 다양한 기능들이 일련의 단순한 조작으로 작동한다. 아래 예와 같은 설명은 "목적"과 "방법" 또는 "심리적 행동"과 "물리적 행동"으로 이루어져 있다.

Turn iPhone on. Press and hold the Sleep/Wake button until the Apple logo appears.

Unlock iPhone. Press either the Sleep/Wake or Home button, then drag the slider.

이와 같은 단락을 만드는 데에 \paragraph 명령이 충분하지만, 자유롭게 스타일을 변경할 수 있도록 \action 명령이 고안되었다.

```
\ActionSetup{옵션}
\action{목적 텍스트}
```

beforeskip = 0.5\hzparksip
: 단락 위 간격

afterskip = -\hzparksip
: 단락 아래 간격. inline 옵션이 true이면 이 간격이 무시된다.

font = \bfseries
: 폰트

delimiter = :, \quad
: 구획 문자.

inline = true/false
: 이 옵션이 false이면 방법 설명이 다음 줄에서 시작한다.

이 단락들은 외형적으로 목록과 흡사하다. 하지만 이것들은, 각 단락의 화제 topic 가 서로 다르기 때문에, 목록이 될 수 없다.

2.6 워터마크

\watermark 명령을 이용하여 워터마크를 삽입할 수 있다.

```
\watermark{
    x=15, y=150,
    fontsize=45, color=yellow, rotate=-90,
    text={WATERMARK}
}
```

워터마크를 없애려면 \watermark가 선언된 페이지로부터 적어도 1 페이지 뒤에서 \ClearWatermark 명령이 주어져야 한다.

```
\WatermarkSetup{옵션}
\watermark{옵션}
\ClearWatermark
```

x = 10
: x 좌표. 단위는 밀리미터이다.

y = 10
y 좌표

color = blue
색

font = \sffamily
폰트

fontsize = 45
폰트 크기. 단위는 포인트이다.

rotate = 90
기울기. 1 사분면에서 반시계 방향으로 주어진 각도만큼 회전한다.

text = 텍스트
워터마크 텍스트

image = 이미지 파일
text 옵션과 image 옵션이 동시에 설정된다면, 앞서 주어진 옵션이 무시된다.

scale = 1.0
주어진 배율만큼 이미지가 확대되거나 축소된다.

2.7 반달 색인

\ThumbIndexEnable 명령을 이용하여 장 번호나 제목을 반달 색인 thumb index 에 넣을 수 있다. 반달 색인은 오른 페이지에만 생긴다.

```
\ThumbIndexSetup{
    xoffset=0mm, toffset=40mm, boffset=40mm,
    width=3em, height=2em, interval=3em,
    fgcolor=white, bgcolor=darkgray,
    style=\sffamily\bfseries\LARGE\centering,
    content=\thechapter
}
```

이 기능은 \chaptermark 명령을 이용하기 때문에 \chapter 명령이 주어지지 않으면 발효되지 않는다.

```
\ThumbIndexSetup{옵션}
\ThumbIndexEnable
\ThumbIndexDisable
```

위치나 크기 옵션에 밀리미터 단위로 값을 지정하는 것이 좋다. 주어진 값들로부터 밀리미터 단위로 변환하여 좌표를 구하기 때문에 그리고 이 과정에서 소수점 이하가 버려지기 때문에 정확한 계산을 기대하기 어렵다.

xoffset = 0mm
반달 색인이 바깥쪽으로 돌출되는 크기. 그림 ??을 보라.

toffset = 30mm
첫 장에서 반달 색인의 y 좌표. 엄밀히 말해 이것은 페이지 상단으로부터 띄어야 하는 최소 거리이다.

boffset = 30mm
페이지 하단으로부터 띄어야 하는 최소 거리

interval = 5mm
앞 장의 반달 색인과 뒷 장의 반달 색인 사이의 간격

width = 3em
박스 폭

height = 2em
박스 높이

fgcolor = white
글자 색

bgcolor = gray
박스 색

style = \bfseries\centering
폰트와 정렬

vertical = true/false
박스가 세로 방향으로 회전한다.

content = \thechapter
장 제목을 표시하는 방법에 대해 아래 예를 보라.

```
\ThumbIndexSetup{
    xoffset=12.1em, toffset=30mm, boffset=60mm,
    width=15em, height=2.5em, interval=5mm,
    fgcolor=white, bgcolor=darkgray,
    style=\sffamily\bfseries\Large,
    content=\quad\leftmark,
    vertical=true
}
```

제 3 장

그림과 표

3

다른 종류의 문서들에 비해 설명서가 갖는 두드러진 특징들 중 하나는 그림과 표를 많이 포함한다는 것이고 그래서 그것들의 배치를 텍에 맡겨 놓기 곤란하다는 것이다.

3.1 문단 사이에 이미지

\image 명령이 그림을 문단 사이에 둔다.

```
\image[scale=0.5]{uncertain}
(초고에서 그림 자리를 보여주기 위한 이미지)<초고 이미지>
```

그림 3.1: 초고에서 그림 자리를 보여주기 위한 이미지

```
\ImageSetup{옵션}
\image*|[옵션]{이미지 파일}[다른 이미지 파일](캡션)<짧은 캡션>
```

일반 출판물과 달리 설명서에서 그림은 보충적인 자료가 아니라 핵심적인 정보의 일부이기 때문에 캡션이 오히려 군더더기이다. 불가피한 경우에만 그림에 캡션을 붙여야 한다.

beforeskip = \hznulldim, 0.5\onelineskip
: 그림 위 간격. 값이 \hznulldim이면 \ObjectSetup으로 설정된 값이 사용된다.

afterskip = \hznulldim, 0.5\onelineskip
: 그림 아래 간격. \hznulldim이면 \ObjectSetup으로 설정된 값이

사용된다.

gap = 1em
다른 이미지 파일이 주어졌을 때 두 이미지 사이 간격

align = \raggedleft, \centering, \raggedright
이미지 정렬

float = true/false
이 옵션은 이미지를 figure 환경에 넣는다. 다시 말해 그림의 위치가 텍에 의해 결정된다.

float-placement = tbh
figure 환경을 이용하는 경우에 위치 옵션

frame = true/false
이미지 테두리에 선이 그어진다.

fitline = true/false
이미지가 fitwidth에 설정된 폭에 맞게 늘어나거나 줄어든다.

fitwidth = \linewidth
이미지 폭

flush = true/false
변이단 조판에서 이미지가 왼쪽 여백으로 넘어간다.

scale = 1.0
주어진 배율만큼 이미지가 확대되거나 축소된다.

landscape = true/false
이미지가 90도 회전한다. 캡션도 함께 회전한다.

middle = true/false
이미지가 주어진 공간에서 세로로 중간에 놓인다.

caption = 텍스트
캡션

caption-short = 텍스트
그림 차례에 들어가는 짧은 캡션

caption-verb = true/false
기호 문자들을 백슬래시 없이 그대로 verbatim 캡션에 사용할 수 있다.

caption-ignore = true/false
캡션이 식자되지 않는다.

caption-fit = true/false
캡션의 폭이 이미지 폭에 맞춰진다.

label = 텍스트
상호참조를 위한 라벨. 달리 지정하지 않으면 이미지 파일 이름이 라벨이 된다.

legend = true/false
캡션에 번호가 붙지 않는다.

showfilename = true/false
이미지 파일의 이름이 표시된다.

star = 옵션
이것은 기본 설정과 다른 작동을 허용하기 위한 목적으로 고안되었다. 주어진 옵션이 별표(*)가 붙은 \image*에 적용된다.

```
\ImageSetup{
    frame=false, scale=1, landscape=false, ...
    star={frame=true, scale=0.5, ...},
    vbar={landscape=true, ...}
}
\image{foo} \image*{foo} \image|{foo} \image*|{foo}
```

vbar = 옵션
star 옵션과 마찬가지로, 주어진 옵션이 수직선(|)이 붙은 \image|에 적용된다.

\listimg 명령은 목록 환경에서 이미지를 삽입하기 위해 고안되었다. \image 명령을 위한 전역 설정들 가운데 scale과 showfilename 옵션만이 이 명령에 적용된다.

```
\begin{enumerate}
\item 이 명령의 주요 목적은 소프트웨어 설명서에서 어떤 조작에 따르는 결과를 ↩
보여주는 것이다.
\listimg{uncertains}
\item 윗 글줄과 이미지 사이의 간격을 옵션으로 지정할 수 있다.
\listimg[-1ex]{uncertains}
\end{enumerate}
```

1. 이 명령의 주요 목적은 소프트웨어 설명서에서 어떤 조작에 따르는 결과를 보여주는 것이다.

2. 윗 글줄과 이미지 사이의 간격을 옵션으로 지정할 수 있다.

3.2 설명 딸린 이미지

\illustimage 명령 또는 IllustImage 환경이 이미지와 설명문을 나란히 배치한다.

```
\begin{IllustImage}{uncertainm}
이 환경은 주어진 이미지에 대한 짧은 설명문을 곁에 두기 위한 목적으로 고안되었다.
\macro{wrapfigure} 환경과 달리, 글이 이미지 높이를 넘쳐도 이미지 아래로 흐르지 ↩
않는다.
\end{IllustImage}
```

이 환경은 주어진 이미지에 대한 짧은 설명문을 곁에 두기 위한 목적으로 고안되었다. wrapfigure 환경과 달리, 글이 이미지 높이를 넘쳐도 이미지 아래로 흐르지 않는다.

```
\IllustImageSetup{옵션}
\illustimage*^[옵션]{이미지 파일}(캡션){텍스트}
\begin{IllustImage}*^[옵션]{이미지 파일}(캡션)
설명문
\end{IllustImage}
```

beforeskip = 0.25\onelineskip
: 그림 위 간격

extraskip = 0.5\onelineskip
: 그림 위 간격. 이 값이 삿갓표(^)가 붙은 \illustimage^ 또는 \begin{IllustImage}^ 에 적용된다.

afterskip = 0.25\onelineskip
: 그림 아래 간격

frame = true/false
: 이미지 테두리에 선이 그어진다.

gap = 1em
: 이미지와 설명문 사이 간격

scale = 1.0
: 주어진 배율만큼 이미지가 확대되거나 축소된다.

position = left/right
: right를 지정하면 설명이 왼쪽에, 이미지가 오른쪽에 배치된다.

voffset = 0pt
: 이미지 상단과 설명문 상단을 정렬하기 위해 설명문 위에 추가되는 간격

valign = t/c/b
이미지와 설명문의 정렬 기준 (상단, 가운데, 하단)

caption = 텍스트
캡션

caption-verb = true/false
기호 문자들을 백슬래시 없이 그대로 verbatim 캡션에 사용할 수 있다.

caption-ignore = true/false
캡션이 식자되지 않는다.

caption-align = \raggedright, \centering, \raggedleft
캡션 정렬

label = 텍스트
상호참조를 위한 라벨. 달리 지정하지 않으면 이미지 파일 이름이 라벨이 된다.

legend = true/false
캡션에 번호가 붙지 않는다.

minwidth = 0pt
이미지 영역의 최소 폭. 0 포인트보다 큰 값이 지정되었을 때 유효하다.

imagealign = \raggedright, \centering, \raggedleft
이미지 영역 안에서 이미지 정렬

broad = true/false
변이단 조판에서 이미지 영역이 왼쪽 여백으로 넘어간다.

showfilename = true/false
이미지 파일의 이름이 표시된다.

textstyle = \raggedright\small
설명문 스타일

star = 옵션
이것은 기본 설정과 다른 작동을 허용하기 위한 목적으로 고안되었다. 주어진 옵션이 별표가 붙은 \illustimage* 또는 \begin{IllustImage}* 에 적용된다.

enum = 옵션
주어진 옵션이 \begin{IllustEnum} 에 적용된다.

IllustEnum은 설치 절차와 같은 순서를 나타내기 위한 목적으로 IllustImage로부터 만들어진 환경이다.

```
\IllustImageSetup{enum=frame}
\begin{IllustEnum}*{uncertainm}
    \item 첫 단계를 나타내기 위해 별표를 붙인다.
\end{IllustEnum}
```

```
\begin{IllustEnum}^{uncertainm}
    \item 삿갓표를 붙이면 \macro{star}에 부여된 옵션들이 적용된다.
\end{IllustEnum}
```

1. 첫 단계를 나타내기 위해 별표를 붙인다.

2. 삿갓표를 붙이면 star에 부여된 옵션들이 적용된다.

필요하다면 IllustImage를 이용하여 다른 옵션들로 작동하는 환경들을 만들 수 있다.

```
\tl_new:N \l_illust_item_options
\NewDocumentCommand \IllustItemSetup { m }
{
    \tl_set:Nn \l_illust_item_options { #1 }
}
\NewDocumentEnvironment { IllustItem }{ O{} m +b }
{
    \group_begin:
        \exp_args:No \IllustImageSetup{ \l_illust_item_options }
        \illustimage[#1]{#2}
        {
            \begin{itemize}
                #3
            \end{itemize}
        }
    \group_end:
}{}
```

3.3 글줄 안에 이미지

스마트폰 설명서를 만드는 데에서 성가신 일들 가운에 하나가 버튼이나 아이콘 같은 작은 이미지들을 그려 넣은 것이다. \img 명령이 이를 위해 고안되었다.

```
\LineImageSetup{scale=0.75}
이 버튼이 \img[-0.1ex]{button_menu} 흔히 메뉴를 가리킨다.
```

이 버튼이 ☰ 흔히 메뉴를 가리킨다.

```
\LineImageSetup{옵션}
\image[높이]{이미지 파일}
```

scale = 1.0
주어진 배율만큼 이미지가 확대되거나 축소된다.

raise = -0.25ex
이미지가 기준선 baseline 으로부터 주어진 크기만큼 올라가거나 내려간다.

showfilename = true/false
이미지 파일의 이름이 표시된다.

3.4 캡션

\CaptionSetup 명령을 이용하여 캡션 스타일을 바꿀 수 있다.

```
\CaptionSetup{옵션}
```

beforeskip = 1ex
캡션 위 간격

afterskip = 1ex
캡션 아래 간격

align = \raggedright, \centering
캡션이 두 줄 이상일 때 정렬 방식

align-short = \centering
캡션이 한 줄 이하일 때 정렬 방식

font = \beseries\small
폰트

delimiter = :
번호와 캡션 사이 구획 문자

3.5 앨범 만들기

텍으로 만들어진 문서를 인디자인 같은 다른 프로그램의 형식으로 옮겨야 할 때, 이미지 아래에 표시된 파일 이름이 이미지들을 식별하는 데에 도움이 된다. \ShowImageFilename 명령은 \ImageSetup과 \IllustImageSetup에,

\ShowImageFilename*은 \LineImageSetup까지 포함하여, showfilename 옵션을 지시한다.

```
\MakeAlbum*[이미지 배율]{foo.txt}

foo.txt:
image_01.jpg
image_02.png
image_03.pdf
```

\MakeAlubm은, 위 예와 같이, 텍스트 파일로부터 이미지 목록을 읽고 차례로 이미지들을 삽입한다. \MakeAlbum*은 이미지 파일의 이름을 식자하지 않는다. 다음 예는 현재 디렉토리에서 이미지 파일들을 모아 앨범을 만드는 간단한 파워셸 PowerShell 스크립트이다.

```
$dir = "images.txt"
$tex = "album.tex"

$ImageTypes = @("pdf", "jpg", "png")
foreach ($element in $ImageTypes) {
    Get-ChildItem "*.$element" -name | Add-Content $dir -Encoding UTF8
}

$src = "\documentclass{hzguide}
\LayoutSetup{paper=A4}
\begin{document}
\MakeAlbum{$dir}
\end{document}"
Set-Content $tex -Encoding UTF8 $src

xelatex -interaction=batchmode $tex
```

3.6 표

Table 환경이 표의 스타일을 제어한다.

```
\TableSetup{옵션}
\begin{Table}*|[옵션](표 제목)<각주>
\begin{tabularx}{\linewidth}{lXX}
...
\end{tabularx}
\end{Table}
```

일반 출판물과 달리 설명서에서 표는 보충적인 자료가 아니라 핵심적인 정보의 일부이기 때문에 절 제목 아래에 오는 표 하나가, 다른 텍스트 없이도, 그 절의 온전한 내용이 될 수 있다. 따라서 불가피한 경우가 아니라면 표에 제목을 붙이지 않는 것이 바람직하다.

각주를 다는 방법에 대해 ?? 페이지 ??를 보라.

beforeskip = \hznulldim, 0.5\onelineskip

표 위 간격. 값이 \hznulldim이면 \ObjectSetup으로 설정된 값이 사용된다.

afterskip = \hznulldim, 0.5\onelineskip
표 아래 간격. \hznulldim이면 \ObjectSetup으로 설정된 값이 사용된다.

float = true/false
이 옵션은 표 내용을 table 환경에 넣는다. 다시 말해 표의 위치가 텍에 의해 결정된다.

float-placement = tbh
table 환경을 이용하는 경우에 위치 옵션

align = \raggedleft, \centering, \raggedright
표 정렬

landscape = true/false
표가 90도 회전한다. 캡션도 함께 회전한다.

caption = 텍스트
캡션

label = 텍스트
상호참조를 위한 라벨

legend = true/false
캡션에 번호가 붙지 않는다.

font = \rmfamily
폰트

fontsize = \small
폰트 크기

footnotestyle = arabic, fnsymbol
각주 번호 스타일

stretch = 1.0
줄 간격. 이것은 \arraystretch를 설정하는 것과 같다.

rowcolor = true/false
줄 바탕이 번갈아 흰색과 회색이 된다.

star = 옵션
이것은 기본 설정과 다른 작동을 허용하기 위한 목적으로 고안되었다. 주어진 옵션이 별표가 붙은 \begin{Table}*에 적용된다.

```
\TableSetup{
    rowcolor=true, fontsize=\small, ...,
    star={rowcolor=false, ...},
    vbar={font=\footnotesize, ...}
}
\begin{Table}
```

```
\begin{Table}*
\begin{Table}|
\begin{Table}*|
```

vbar = 옵션

star 옵션과 마찬가지로, 주어진 옵션이 수직선이 붙은 \begin{Table}|에 적용된다.

제품 사양을 보여주는 표

SpecTable 환경은 설명서에서 빈번하게 사용되는 표 형식 중 하나인 제품 사양을 보여주기 위한 장치이다. \TableSetup에 의한 전역 설정이 이 환경에 유효하다.

```
\begin{SpecTable}*[옵션](캡션)<각주>
...
\end{SpecTable}
```

```
\begin{SpecTable}[rowcolor]<
\footnotetext[1]{If the temperature inside the battery pack rises ...}
\footnotetext[2]{As the degradation of batteries is accelerated ...}
>
Nominal voltage\footnotemark[1] & 51.8 V \\
Operating voltage & 45.2 V to 58.1 V \\
Nominal capacity\footnotemark[2] & 126 A·h \\
Nominal energy & 6.4 kW·h \\
\end{SpecTable}
```

Nominal voltage[1]	51.8 V
Operating voltage	45.2 V to 58.1 V
Nominal capacity[2]	126 A·h
Nominal energy	6.4 kW·h

[1] If the temperature inside the battery pack rises ...
[2] As the degradation of batteries is accelerated ...

별표 옵션(\begin{SpecTable}*)을 사용하면 첫째 칼럼에 l 형식이 적용된다.

제품 구성품을 보여주는 표

ImageTable 환경은 제품과 함께 제공되는 액세서리를 보여주기 위한 장치이다. \TableSetup에 의한 전역 설정이 이 환경에도 적용된다.

```
\begin{ImageTable}*<각주>
...
\end{ImageTable}
```

```
\begin{ImageTable}
\img{uncertains} & \img{uncertains} & \img{uncertains} \\
액세서리 & 액세서리 & 액세서리 \\
\end{ImageTable}
```

액세서리	액세서리	액세서리

별표 옵션(`\begin{ImageTable}*`)을 사용하면 칼럼 수가 둘로 줄어든다.

제 4 장

목록과 용어

4.1 나열과 절차

itemize와 enumerate 환경을 사용할 때 메므와 클래스가 제공하는 \tightlist 명령이나 enumitem 패키지가 제공하는 noitemsep 옵션을 사용하여 항목 간격을 줄일 수 있다. 편의를 높이고자 별표를 사용하여 이를 지시할 수 있도록 itemize 및 enumerate 환경이 재정의되었다.

```
\begin{enumerate}\tightlist
\begin{itemize}[noitemsep]
\begin{enumerate}*
\begin{itemize}*
```

필요한 경우가 드물겠지만, \SetListStyle 명령을 이용하여 이 두 환경에 서로 다른 스타일을 적용할 수 있다.

```
\SetListStyle{
    enumerate={\raggedright\small}
    itemize={\sffamily}
}
```

4.2 정의 목록

애플리케이션 프로그램의 설정 옵션들과 같은 것들을 설명하는 데에 description 환경이 사용된다. enumitem 패키지가 제공하는 \newlist 명령을 이용하여 다른 형태의 정의 목록을 만들 수 있지만 흡족하지 않다.

\NewTerms 명령은 다양한 형태의 정의 목록을 만드는 장치이다.

```
\TermsSetup[환경 이름]{옵션}
\NewTerms{환경 이름}{옵션}
\RenewTerms{환경 이름}{옵션}
```

\TermsSetup에 환경 이름을 지정하지 않으면 \NewTerms에 의해 만들어진 모든 환경에 주어진 설정이 적용된다.

labeltype = default, singleline, multiline, macro, macrosingle
singleline을 지정하면 표제어가 한 줄을 차지한다. macro는 백슬래시를 비롯한 기호 문자들을 허용한다. 이 두 가지를 결합한 것이 macrosingle이다. multiline을 지정하면, 표제어가 주어진 폭보다 길 때 두 줄이 된다.

offset = 0em
중첩된 환경에서 하위 수준의 왼쪽 여백에 추가되는 길이

marker = {{},\textbullet}
표제어 앞에 붙이는 기호 문자. 앞의 것이 상위 수준에, 뒤의 것이 하위 수준에 적용된다.

markersep = 0.5em
기호 문자 뒤의 간격

enumerate = true/false
기호 문자 대신 번호가 붙는다.

enummarker = {\int_use:N \l_terms_int)\hskip\l_terms_marker_sep_skip}
번호 형식

base = MM
주어진 문자의 길이 만큼 표제어 영역의 폭이 정해진다.

font = \bfseries
표제어 폰트

color = black
표제어 색

delimiter = :\hfill
표제어 뒤에 구획 문자

labelwidth = 2em
표제어 영역의 폭

labelsep = 0.5em
표제어 뒤의 간격

itemindent = 0em
표제어 뒤에 들여쓰기 폭

leftmargin = 0pt
왼쪽 여백

index = true/false
표제어가 색인에 추가된다.

indexcategory = 단어
표제어가 색인에서 주어진 단어 아래에 들어간다.

indexsame = true/false
표제어가 색인에서 지정된 것과 동일한 폰트로 식자된다.

topsep = 1.25\onelineskip, 3ex
목록 위 간격

itemsep = 0.25\onelineskip, 1ex
항목들 사이 간격

style = \raggedright, ...
설명문 스타일

beforelist = \RuleBox, \FrameBox, ...
환경 앞에 추가되는 명령. 이를테면 이 옵션과 아래 옵션에 FrameBox 환경의 시작 명령과 종료 명령을 지정함으로써 목록을 상자 안에 넣을 수 있다.

afterlist = \endRuleBox, \endFrameBox, ...
환경 뒤에 추가되는 명령

star = 옵션
이것은 기본 설정과 다른 작동을 허용하기 위한 목적으로 고안되었다. 주어진 옵션이 별표가 붙은 \begin{LIST}*에 적용된다.

vbar = 옵션
star 옵션과 마찬가지로, 주어진 옵션이 수직선이 붙은 \begin{LIST}|에 적용된다.

\NewTerms 명령으로 다음과 같은 환경들이 저마다의 목적으로 정의되어 있다.

```
\begin{terms}*|[옵션](표제어 폭)<상위 색인> \item[] \end{terms}
\begin{UI}*|[옵션](표제어 폭)<상위 색인> \item[] \end{UI}
\begin{macros}*|[옵션](표제어 폭)<상위 색인> \item[] \end{macros}
\begin{signs}*|[옵션](표제어 폭)<상위 색인> \item[] \end{signs}
```

"(MMMM)"을 지정하는 것은 base=MMMM 또는 labelwidth=4em을 설정하는 것과 마찬가지이다. "<단어>"를 지정하는 것은 indexcategory=단어를 설정하는 것과 같다.

terms 전문 용어 jargon

UI 사용자 인터페이스 문자열

macros 레이텍 명령들 또는 그것들의 옵션.[1] 표제어가 두 단어 이상으로 이루어져 있다면 \item[{}] 또는 \vitem{}을 이용하라. 공백을 포함하는 표제어들은 색인에 포함되지 않는다.

signs 안전 표지 같은 이미지. 이 환경에서 \item[] 대신 \imgitem[]을 사용해야 한다.

[1] 이 문서의 작성을 돕기 위해 만들어졌다.

4.3 용어

\NewTerm 명령을 이용하여 버튼 라벨 같은 말들을 강조하거나 색인에 넣는 명령들을 만들 수 있다.

```
\TermSetup[명령 이름]{옵션}
\NewTerm{명령 이름}{옵션}
\RenewTerm{명령 이름}{옵션}
```

\TermSetup에 명령 이름을 지정하지 않으면 \NewTerm에 의해 만들어진 모든 명령에 주어진 설정이 적용된다.

font = \sffamily\bfseries
용어 폰트

color = black
용어 색

index = true/false
용어가 색인에 추가된다.

indexsame = true/false
표제어가 색인에서 지정된 것과 동일한 폰트로 식자된다.

star = 옵션
이것은 기본 설정과 다른 작동을 허용하기 위한 목적으로 고안되었다. 주어진 옵션이 별표가 붙은 \TERM*에 적용된다.

vbar = 옵션
star 옵션과 마찬가지로, 주어진 옵션이 수직선이 붙은 \TERM|에 적용된다.

\NewTerm 명령으로 다음과 같은 명령들이 저마다의 목적으로 정의되어 있다.

```
\term*|[색인 정렬]{단어}[상위 색인]
\ui*|[색인 정렬]{단어}[상위 색인]
\mi*|[색인 정렬]{단어}[상위 색인]
```

\term [csharp] {C\#} [language] 는 \index {csharp@C\#} 그리고 \index {language!csharp@C\#}을 만들어낸다.

\term 전문 용어 jargon

\ui 사용자 인터페이스 문자열

\mi 기기의 지시등이나 버튼에 표시된 문자열

여러 \ui 명령으로 이루어진 \menu 명령은 메뉴 경로를 나타내기 위한 장치이다.

```
\menu[File][Preferences]{User Snippets}{latex.json}
```

File > Preferences > User Snippets > latex.json

메므와 클래스에 정의된 \cmd 명령을 이용하여 텍 명령을 식자할 수 있다. 이 명령은 색인 정렬을 위한 구분자로 "@" 대신 "?"를 사용한다.

4.4 레이텍 명령

\macro 명령이 레이텍 명령들이나 그것들의 옵션을 고정폭 폰트로 식자한다.

```
\macro{\includegraphics}
\macro{scale}
```

4.5 첨자

\textsuperscript와 \textsubscript의 다른 이름으로서 \Sup와 \Sub가 정의되어 있다. 화학식과 단위들은 정자로 표기되어야 하는데 수식을 이용하여 그것들을 표기하는 것이 도리어 번잡하기 때문이다.

```
$\mathrm{NH}_3$     NH\Sub{3}
$\mathrm{µg/m}^3$   µg/m\Sup{3}
```

NH_3 NH\Sub{3} $\mathrm{\mu g/m}^3$ µg/m\Sup{3}

\annotate 명령은 \textsuperscript 및 \textsubscript를 대체하기 위해 고안되었다.

```
\AnnoateSetup{옵션}
\annotate*[옵션]{주석 텍스트}
\anota*[옵션]{주석 텍스트}
```

\anota는 \annotate의 다른 이름이다.

breakable = true/false
: 이 옵션이 false이면 \textsuperscript와 \textsubscript가 사용된다. 이것은 줄 나눔이 허용되지 않는다는 것을 의미한다.

superscript = true/false
: true이면 위 첨자로, false이면 아래 첨자로 식자된다.

opening = (
: 주석 앞에 오는 문장 부호나 기호 문자

closing =)
: 주석 뒤에 오는 문장 부호나 기호 문자

font = \scriptsize
: 주석 폰트

color = darkgray
주석 색

space = \thinspace
주석 앞과 뒤에 오는 공백 문자

raise = 0.75ex
주석이 기준선으로부터 주어진 크기만큼 올라간다. superscript 옵션이 false이면 내려간다.

index = true/false
주석이 색인에 추가된다.

star = 옵션
이것은 기본 설정과 다른 작동을 허용하기 위한 목적으로 고안되었다. 주어진 옵션이 별표가 붙은 \annotate*에 적용된다.

4.6 색인

HzGuide 클래스는, 다양한 언어들의 조판을 목적으로 하기 때문에, 색인 정렬에 texindy를 사용할 것을 권장한다.

```
\IndexingEnable*
\IndexingDisable
\BookmarkIndexHead
```

\IndexingEnalbe은 앞에서 설명한 색인을 지원하는 명령과 환경들의 index 옵션을 true로 변경한다.

- \NewTerm 명령에 의해 만들어진 명령들
- \NewTerms 명령에 의해 만들어진 환경들
- \annotate 명령
- \macro 명령

\BookmarkIndexHead 명령은 색인 페이지에서 한글 자모 또는 알파벳을 가리키는 북마크를 PDF에 추가한다. 별표가 붙은 \IndexingEnable* 명령이 \BookmarkIndexHead 명령을 호출한다.

대부분의 경우에 makeindex나 komkindex가 문제를 일으키지 않을 것이다. 그러나 \macro 명령이나 macros 환경을 이용하여 "@" at sign 가 포함된 레이텍 명령어를 색인에 넣고자 할 때에는 다음과 같은 모듈과 함께 texindy 또는 xindy를 사용해야 한다.

```
(merge-rule "\macroprint{\(.*\)}" "\1~e" :again :bregexp)
(merge-rule "\termindexprint{.*}{\(.*\)}" "\1~e" :again :bregexp)
(merge-rule "?" "a~b")
```

제 5 장

글상자와 경고문

5.1 글상자

tcolorbox 패키지에 기반하여 여러 모양의 박스들이 정의되어 있다.

```
\begin{FrameBox} \end{FrameBox}
```

```
\begin{LeftBarBox} \end{LeftBarBox}
\begin{RightBarBox} \end{RightBarBox}
```

제목

```
\begin{ShadeBox}[제목] \end{ShadeBox}
```

제목

```
\begin{ShadowBox}[제목] \end{ShadowBox}
```

```
\begin{RuleBox} \end{RuleBox}
```

제목

```
\begin{TabBox}[제목] \end{TabBox}
```

이 박스들은 직접 사용되기보다, 특히 위와 아래 간격들이 0 포인트로 설정되어 있기 때문에, \NewBoundedBox 명령이 정의하는 환경에서 사용될 목적으로 만들어졌다.

```
\BoundedBoxSetup[환경 이름]{옵션}
\NewBoundedBox{환경 이름}{옵션}
\RenewBoundedBox{환경 이름}{옵션}
```

\BoundedBoxSetup에 환경 이름을 지정하지 않으면 \NewBoundedBox에 의해 만들어진 모든 환경에 주어진 설정이 적용된다.

beforeskip = \hznulldim, 0.25\onelineskip
박스 위 간격. 값이 \hznulldim이면 \ObjectSetup으로 설정된 값이 사용된다.

extraskip = -0.5\onelineskip
그림 위 간격. 이 값이 삿갓표(^)가 붙은 \begin{BOX}^에 적용된다.

afterskip = \hznulldim, 0.25\onelineskip
박스 아래 간격. 값이 \hznulldim이면 \ObjectSetup으로 설정된 값이 사용된다.

type = FrameBox, LeftBarBox, RightBarBox, ShadeBox, ShadowBox, RuleBox, TabBox
박스 모양. 디폴트는 ShadeBox이다.

symbol = \img{foo}\space
제목 앞에 오는 이미지

signal = 표어
특정한 목적을 위해 문서 전반에 걸쳐 사용되는 "경고"나 "주의" 같은 경고문 표어

beforesignal = <, \space
제목 앞에 오는 문자

aftersignal = >, \space
제목 뒤에 오는 문자

style = \raggedright
문단 스타일

titlefont = \bfseries
제목 폰트

breakable-default = true/false
이 옵션이 true이면 박스의 쪽 나눔이 허용된다.

breakable-adhoc = true/false
이 옵션은 breakable-default에 설정된 것과 반대로 설정되어야 한다. 이 설정이 별표가 붙은 \begin{BOX}*에 적용된다.

\NewBoundedBox 명령으로 다음과 같은 환경들이 저마다의 목적으로 정의되어 있다.

심각성에 따른 경고문 admonition 유형들은 IEC/ISO 82079나 ASD-STE100 같은 표준에 따라 약간 다르다.

⚠ 위험

위험은 사망이나 심각한 부상을 초래하는 상황을 가리킨다. danger 환경이 이렇게 정의되어 있다.

\NewBoundedBox{danger}{

```
    signal=\g_admonition_danger_tl, symbol={\img{AlertSymbol}~}
}
```

⚠ 경고

경고는 사망이나 심각한 부상을 초래할 수 있는 상황을 가리킨다. warning 환경이 이렇게 정의되어 있다.

```
\NewBoundedBox{warning}{
    signal=\g_admonition_warning_tl, symbol={\img{AlertSymbol}~}
}
```

주의

주의 caution 는 경미한 부상한 초래하는 상황을 가리킨다. caution 환경이 이렇게 정의되어 있다.

```
\NewBoundedBox{caution}{signal=\g_admonition_caution_tl}
```

주의

주의 notice 는 물적 피해를 초래하는 상황을 가리킨다. notice 환경이 이렇게 정의되어 있다.

```
\NewBoundedBox{notice}{signal=\g_admonition_notice_tl}
```

참고

참고는 주로 절차에서 추가 정보를 제공한다. note 환경이 이렇게 정의되어 있다.

```
\NewBoundedBox{note}{signal=\g_admonition_note_tl}
```

reference 환경은 파일 경로 같은 것을 예시하기 위한 것으로 이렇게 정의되어 있다.

```
\NewBoundedBox{reference}{style=\small}
```

\RenewTColorBox 명령을 이용하여 이 박스들을 재정의할 수 있다.

```
\RenewTColorBox{ShadeBox}{ s O{} }
{
    ...
    title=#2,
    IfBooleanTF={#1}{...}{...}
}
```

또한 다음과 같이 새로운 박스를 만들고 그 박스를 이용하는 환경을 만들 수 있다.

```
\NewTColorBox{MyBox}{ s O{} }
{
```

```
    ...
}
\NewBoundedBox{MyBoxEnv}{
    type=MyBox,
    ...
}
```

5.2 경고문 표어

\RenewBoundedBox 명령을 이용하여 경고문 표어 signal word 들을 변경하는 것이 번거롭기 때문에 \AdmonitionSetup 명령이 고안되었다. 이를테면, language 클래스 옵션에 german이 지정되면 다음과 같은 선언이 발효된다.

```
\AdmonitionSetup{
    danger=GEFAHR,
    warning=WARNUNG,
    caution=VORSICHT,
    notice=HINWEIS,
    note=ANMERKUNG
}
```

제 6 장

스타일 제어 도구

6.1 개체

\ObjectSetup에 의한 설정이, 일괄적으로 제어할 수 있는 개체들로서, 다음 명령들과 환경들에 영향을 미친다.

- \image 명령
- IllustImage 및 IllustEnum 환경
- callout 환경
- Table 환경
- caution을 비롯한 \NewBoundedBox에 의해 생성된 환경들
- \action 명령

beforeskip = 0.5\onelineskip
: 개체 위 간격.

afterskip = 0.5\onelineskip
: 개체 아래 간격

framecolor = gray
: 테두리 색. 이를테면 \image 명령의 frame 옵션에 이 설정이 적용된다.

align = \raggedright
: 정렬 방식

제 7 장

문서 표지

ISO/IEC Guide 37:2012에 따르면 설명서는 제조사 이름, 주소, 웹 사이트를 비롯한 제조사 정보, 설명서가 적용되는 제품 유형과 모델을 비롯한 제품 정보, 설명서의 성격과 발행 날짜를 비롯한 문서 정보를 제공해야 한다. 이 요건들을 충족하는 문서 표지를 `\FrontCover`와 `\BackCover` 명령이 생성한다.

```
\CoverSetup{옵션}
\FrontCover
\BackCover
```

topskip = `0.1\textheight`
: 앞표지에서 상단으로부터 띄우는 거리

FrontLogoImage = `foo.jpg`
: 앞표지에 넣을 로고 이미지

BackLogoImage = `foo.jpg`
: 뒤표지에 넣을 로고 이미지

ProductImage = `foo.jpg`
: 제품 이미지

FrontImage = `foo.jpg`
: 앞표지를 위한 배경 이미지. 이미지를 놓는 기준점은 페이지 중앙이며, 페이지와 같은 크기의 이미지를 사용하는 것이 바람직하다.

BackImage = `foo.jpg`
: 뒤표지를 위한 배경 이미지

title = 문서 제목
: “SM-G998” 같은 제품 모델

subtitle = 부제
: “갤럭시 S21” 같은 제품 그룹 또는 유형.

TitleAlign = `\raggedright`
: 제목 정렬

`DocumentType` = 문서 유형
"User Guide"나 "설치 설명서" 같은 문서의 목적 또는 대상 독자

`PubYear` = 문서의 발행 년도
달리 지정하지 않으면 현재 년도

`revision` = 개정 번호
이것은 일반 출판물의 판版과 같다. 제품의 수명 주기가 수년 이상일 때 그래서 여러 차례에 걸쳐 제품이 개선될 때 개정 번호가 유용할 수 있다. 소프트웨어 제품의 경우에 그 버전을 나타내는 데에 이 옵션을 사용할 수도 있을 것이다.

`note` = 문서에 대한 안내문
가장 흔히 사용되는 문구는 "언제든지 필요할 때 볼 수 있도록 이 문서를 가까운 곳에 보관하십시오" 또는 "나중에 참조할 수 있도록 이 매뉴얼을 잘 보관하십시오"이다.

`manufacturer` = 제조사의 공식 명칭
"㈜데키스트" 또는 "Apple Inc."

`address` = 제조사 주소
본사 주소

`AfterFront` = `\clearpage, \cleartooddpage`
앞표지 뒤에 쪽 나눔

`BeforeBack` = `\clearpage, \cleartoevenpage`
뒤표지 앞에 쪽 나눔

`FontI` = `\sffamily\bfseris`
제목과 부제를 위한 폰트

`FontII` = `\sffamily\bfseris`
제목과 부제를 제외한 나머지에 적용되는 폰트

`FontSizeI` = `\Huge`
제목 크기

`FontSizeII` = `\huge`
부제 크기

`FontSizeIII` = `\LARGE`
문서 유형의 크기

`FontSizeIV` = `\Large`
발행 년도와 개정 번호의 크기

`BlankFront` = `true/false`
이 옵션이 `true`로 설정되면, 배경 이미지를 제외하고 앞표지에 아무 것도 식자되지 않는다. 모든 문서 정보를 포함하는 이미지를 표지로 사용할 때 이 옵션이 유용하다.

```
\CoverSetup{
    FrontImage=foo.jpg,
    BlankFront=true
}
```

BlankBack 이 옵션이 `true`로 설정되면, 배경 이미지를 제외하고 뒤표지에 아무 것도 식자되지 않는다.

hook = `\foo`

이 옵션을 이용하여 모서리에 장식을 추가하는 것과 같은 명령을 삽입할 수 있다.

```
\usepackage[object=vectorian]{pgfornament}
\colorlet{OrnamentColor}{Maroon!60}
\NewDocumentCommand \CoverOrnament { O{61} }
{
\begin{tikzpicture}[every node/.style={inner sep=0pt}, ↩
remember picture, overlay]
\node[shift={(.5cm, -.5cm)}, anchor=north west, ↩
color=OrnamentColor] at (current page.north west) ↩
{\pgfornament[width=2cm]{#1}};
\node[shift={(-.5cm, -.5cm)}, anchor=north east, ↩
color=OrnamentColor] at (current page.north east) ↩
{\pgfornament[width=2cm, symmetry=v]{#1}};
\node[shift={(.5cm, .5cm)}, anchor=south west, ↩
color=OrnamentColor] at (current page.south west) ↩
{\pgfornament[width=2cm, symmetry=h]{#1}};
\node[shift={(-.5cm, .5cm)}, anchor=south east, ↩
color=OrnamentColor] at (current page.south east) ↩
{\pgfornament[width=2cm, symmetry=c]{#1}};
\end{tikzpicture}
}
\CoverSetup{hook=\CoverOrnament}
```

미니멀리즘의 목표는 사용자에게 요구되는 수고를 최소화하는 것이다.

© 2021 이호재 yihoze@gmail.com
서울 문정동에서