11. Abtastung

- Ideale Abtastung
- Nichtideale Abtastung
- Fehler durch Bandbegrenzung und Unterabtastung



11. Abtastung


Ideale Abtastung

抽样

- 理想抽样
- 非理想抽样
- 带宽限制和欠采样引起的误差
- Nichtideale Abtastung
- Fehler durch Bandbegrenzung und Unterabtastung




11.1.1. Zeitdiskrete Signale





11.1.2. Ideale Abtastung und Rekonstruktion




$$u^*(t) = u(t) \delta_T(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} u(kT) \delta(t - kT)$$



11.1.2. Ideale Abtastung

$$u^*(t) = u(t) \delta_T(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} u(kT) \delta(t - kT)$$




$$U*(j\omega) = \frac{1}{2\pi}U(j\omega)*\omega_T \delta_{\omega_T}(\omega)$$
$$= \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} U(j\omega)*\delta(\omega - k\omega_T)$$

Abtastkreisfrequenz

$$\omega_T = \frac{2\pi}{T}$$

$$Y(j\omega) = U^*(j\omega) \cdot T \cdot \Pi_{\omega_T}(\omega)$$
$$= U(j\omega)$$
$$y(t) = u(t)$$

ideale Rekonstruktion






11.1.3. Ideale Interpolation

$$u^*(t) = u(t) \delta_T(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} u(kT) \delta(t - kT)$$

Interpolationstheorem:

$$U(j\omega) = T \cdot U^*(j\omega) \cdot \Pi_{\omega_T}(\omega)$$

$$u(t) = u^*(t)^* si(\frac{\omega_T}{2}t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} u(kT) [\delta(t-kT)^* si(\frac{\omega_T}{2}t)]$$





11.1.2. Ideale Abtastung

Abtasttheorem:

$$|f_T \ge 2f_u|$$

Übertragungsrate R


$$R = \min\{f_T\}$$
Bei:
$$= 2B_u$$


Nyquistrate R

Nyquistfrequenz Bu

Nyquist率 (Nyquist Rate): 是指信号的抽样频率必须至少是信号中最高频率的两倍 以上, 以避免出现混叠。

Nyquist频率(Nyquist Frequency): 是指信号抽样率的一半, 也是信号的最高频率。









11.1.4. Überabtastung und Interpolation


Überabtastung:

第二张图片标题"11.1.4. Überabtastung und Interpolation"意为"11.1.4. 过采样和插值",展示了过采样的情况,即采样频率 f_T 大于信号最高频率的两倍,这可以简化信号恢复时的滤波器设计,并且有助于减少量化噪声的影响。






 $|U^*(j\omega)|$





Unterabtastung



Spiegelungsfehler Rückfaltungsfehler aliasing errors


第三张图片标题"Unterabtastung"意为"欠采样",讨论了采样频率低于理想采样率时可能出现的问题。这会导致信号频谱的混叠,称为镜像误差或折叠误差(Spiegelungsfehler / Rückfaltungsfehler,英文为 aliasing errors),这是因为高频信号的频谱被错误地映射到低频区域。图片下方解释了这个现象,表示混叠引起的误差导致了频谱的倒置(spektrale Kehrlage)。

spektrale Kehrlage




11.3.3. Spiegelungsfehler-Effekte

Unterabtastung eines stimmlosen Sprachlautes



11.3.3. 映射错误效应






TIME t (ms)

Vergleich ich hauptsächlich Spiegelungsfehler!



11.3.3. Spiegelungsfehler-Effekte

Spiegelungsfehler bei einer Bildvorlage






11.3. Fehler durch Bandbegrenzung & Unterabtastung


Bandbegrenzung durch Vorfilterung

误差由带宽限制和欠采样引起 通过预滤波进行带宽限制





11.2.1. Abtastung durch Signalausblendung





11.2.1. Abtastung durch Signalausblendung

$$\left| u_a(t) = u(t) \left(\Pi_{\alpha T}(t) * \delta_T(t) \right) \right|$$

$$U_{a}(j\omega) = \frac{1}{2\pi}U(j\omega)*\left[\alpha Tsi\left(\frac{\omega\alpha T}{2}\right)\omega_{T}\delta_{\omega_{T}}(\omega)\right]$$


$$= \alpha U(j\omega)*\left[si\left(\frac{\omega\alpha T}{2}\right)\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(\omega-k\omega_{T})\right]$$

$$= \alpha U(j\omega)*\sum_{k=-\infty}^{\infty}\left(si(k\pi\alpha)\delta(\omega-k\omega_{T})\right)$$

$$= \alpha \sum_{k=-\infty}^{\infty}\left[si(k\pi\alpha)U(j(\omega-k\omega_{T}))\right]$$



11.2.2. Abtastung mit Signalverbreiterung




第二张图片标题"11.2.2. Abtastung mit Signalverbreiterung"意为"11.2.2. 通过信号扩展进行采样"。这种采样方法使用了flat-top sampling(平顶采样),其中每个采样值不是一个瞬时值,而是在一个小的时间窗口内信号的平均值。公式 $u_a(t)=(u(t)*\delta_T(t))*\Pi_{\alpha T}(t)$ 描述了信号通过一个狄拉克脉

flat-top sampling


$$u_a(t) = (u(t) \cdot \delta_T(t)) * \Pi_{\alpha T}(t)$$

$$U_{a}(j\omega) = \left(\frac{1}{2\pi}U(j\omega) * \omega_{T} \cdot \delta_{\omega_{T}}(\omega)\right) \cdot \alpha T s i \left(\frac{\omega \alpha T}{2}\right)$$
$$= \alpha s i \left(\frac{\omega \alpha T}{2}\right) \cdot \sum_{k=-\infty}^{\infty} U(j(\omega - k\omega_{T}))$$





11.2.2. Abtastung mit Signalverbreiterung



Fehlerkorrektur

- si-Korrektur
- Nachabtastung


错误校正

- SI校正 (si-correction)
- 后采样 (post-sampling)
- ・预加重(sender-side p<mark>r</mark>eemphasis)

Präemphase (senderseitig)




11.1.1. Zeitdiskrete Signale





11.4. Abtastung von Bandpaßsignalen



$$f_{\rm T} = \frac{2}{m} f_{\rm max}$$

$$\frac{f_{\text{max}}}{\Delta B_{\text{u}}} - 1 < m \le \frac{f_{\text{max}}}{\Delta B_{\text{u}}}$$


integer band sampling

$$f_T = 2 \cdot \Delta B_u$$


$$f_{\text{max}} = n \cdot \Delta B_u$$
$$f_{\text{min}} = m \cdot \Delta B_u$$



11.4. Beispiel: Integer Band Sampling



$$f_T = 2 \cdot \Delta B_u$$



↓4 : Abtastratenkompression um Faktor 4

↑4 : Abtastratenexpansion um Faktor 4

DNV: Digitale Nachrichtenverarbeitung, z.B. Quantisierung

