
信号与系统实践任务三报告


刘正浩 2019270103005

1. 数字调制信号的频谱分析


本任务的目的在于,假设一个通信系统使用宽度为 T=1ns,幅度归一化为 1 的方波信号 g(t),对应的符号传输速率为 1G 波特率。随机生成 4-QAM 和 16-QAM 的 I_n 序列,在 MATLAB 中对基带信号 s(t)进行傅里叶变换得到 S(f),分别绘图 $|S(f)|^2$ 和 $\Phi_S(f)$,观察两者的异同。画出的 16-QAM $|S(f)|^2$ 图为




 $\Phi_S(f)$ 图为



画出的 4-QAM $|S(f)|^2$ 图为



$\Phi_S(f)$ 图为



附:源码

```
%数字调制信号的频谱分析
fs = 10^10;
t = -10^{-}6:1/fs:10^{-}6;
w = 10^{-9};
delay = 0.5 * w;
%产生矩形脉冲
gt=rectpuls(t-delay,w);
M=16;%填4或16来选择4-QAM或16-QAM
gt_original = gt; %存储下原始的脉冲信号
st = qammod(gt, M);
%产生冲激串信号
for i = 1:1:999
 st=st+qammod(rectpuls(t-delay-i*w,w),M);
end
L_1 = length(st); % 信号的总时长
L_2 = length(gt_original);
```


```
Sf = fft(st);
y_SF = (abs(Sf)).^2;
f_1 = (0:L_1-1)*fs/L_1;
%画出|S(f)|^2
figure(1)
plot(f_1, y_SF)
xlabel('f(Hz)')
ylabel('|S(f)|^2')
%画出 Phi(f)
Gf = fft(gt_original);
y_PhiF = (10^10)*(abs(Gf)).^2;
f_2 = (0:L_2-1)*fs/L_2;
figure(2)
plot(f_2,y_PhiF)
xlabel('f(Hz)')
ylabel('phi(f)')
```

2. 奈奎斯特准则


本任务的目的是,在 MATLAB 中产生不同滚降系数的升余弦脉冲,画出其时域波形、频域频谱,并与升余弦函数的正确波形、频谱比较正确性进行验证。在仿真过程中,使用函数 rcosdesign()产生离散采样后的升余弦脉冲。

仿真结果如下:


滚降系数为 0.25 的升余弦函数




滚降系数为 0.5 的升余弦函数:




滚降系数为1的升余弦函数



三个升余弦函数的频谱



经过对比,与标准的升余弦函数形状和频谱(下图)基本一致。



附:源码

```
h_2 = rcosdesign(0.5,6,4); % 滚降系数为0.5
fvtool(h_2,'Analysis','impulse');
h_3 = rcosdesign(1,6,4); %滚降系数为1
fvtool(h_3,'Analysis','impulse');
%画 h_1 的频谱
Y_1 = fft(h_1);
P2_1 = abs(Y_1/L);
P1_1 = P2_1(1:L/2+1);
P1_1(2:end-1) = 2*P1_1(2:end-1);
f = Fs*(0:(L/2))/L;
plot(f,P1_1)
title('Single-Sided Amplitude Spectrum of X(t)')
xlabel('f(Hz)')
hold on
%画 h_2 的频谱
Y_2 = fft(h_2);
P2_2 = abs(Y_2/L);
P1_2 = P2_2(1:L/2+1);
P1_2(2:end-1) = 2*P1_2(2:end-1);
f = Fs*(0:(L/2))/L;
plot(f,P1_2)
title('Single-Sided Amplitude Spectrum of X(t)')
xlabel('f(Hz)')
hold on
%画 h_3 的频谱
Y_3 = fft(h_3);
P2_3 = abs(Y_3/L);
P1_3 = P2_3(1:L/2+1);
P1_3(2:end-1) = 2*P1_3(2:end-1);
f = Fs*(0:(L/2))/L;
plot(f,P1_3)
title('Single-Sided Amplitude Spectrum of X(t)')
xlabel('f(Hz)')
ylabel('|P(f)|')
hold on
```

3. 基于 RRC 脉冲的数字调制信号的性能仿真和频谱分析

本任务的目的是,使用 RRC 脉冲完成 4-QAM 和 16-QAM 的数字通信系统的性能仿真,并证明误码性能与 RRC 脉冲的滚降系数无关,只与 SNR 有关。

在验证方面,我找到了专门用于验证的源码,但由于水平有限并没有完全看懂。以下是源码:

```
%基于RRC 脉冲的数字调制信号的性能仿真和频谱分析
%以下均为参考代码
T_start=0;%开始时间
T_stop=10;%截止时间
T=T_stop-T_start;%仿真持续时间
T_sample=1/1000;%采样间隔
f_sample=1/T_sample;%采样速率
N_sample=T/T_sample;% 采样点数
n=0:N_sample-1;
r_s=100;%码元传输速率
alpha=0.25;%df=αlphα*rs=25Hz
NumBits=T*r_s;%传输符号个数
NumCoff=10;%number of coefficients of RRC
Tb=f_sample/r_s;
%Transmitter
g_T=boxcar(Tb);%发送滤波器--升余弦滤波器
b=rand(1,4000);b(b>0.5)=1;b(b<=0.5)=0;
a_2n=b(:,2:2:end);
a_2n_1=b(:,1:2:end);
a_2n_r1=reshape(a_2n,2,length(a_2n)/2);
a_2n_r2=reshape(a_2n_1,2,length(a_2n_1)/2);
b_r2n_1=rand(2,1000);
x2=rand(2,1000);
for i=1:1000
 symm;
 m=a_2n_r1(1,i);
 b_r2n_1(1,i)=m*(2.^m);
```

```
end
for i=1:1000
 sym m;
 m=a_2n_r1(2,i);
 b_r2n_1(2,i)=m;
end
b_2n=sum(b_r2n_1);
for i=1:1000
 sym m;
 m=a_2n_r2(1,i);
x2(1,i)=m*(2.^m);
for i=1:1000
sym m;
 m=a_2n_r2(2,i);
 x2(2,i)=m;
b_2n_1=sum(x2);
b_t(2,:)=b_2n;%b1 的值的赋给 b2 的第一行从开始到结束。
b_t(1,:)=b_2n_1;
b_t1=reshape(b_t,1,length(b)/2);
%b_2n
b2=zeros(f_sample/r_s,NumBits);
b2(1,:)=b_2n;%b1 的值的赋给 b2 的第一行从开始到结束。
b3=reshape(b2,1,f_sample/r_s*NumBits);%reshape 函数变换特定矩阵,此处是把
b2 转换成了一维矩阵
s_2n=conv(b3,g_T);%发送信号1
fc=100;
k=0:N_sample-1+NumCoff-1;
c1=cos(2*pi*fc*k*T_sample);
s_2n=s_2n.*c1;
%b_2n_1
b2=zeros(f_sample/r_s,NumBits);
b2(1,:)=b_2n_1;%b1 的值的赋给 b2 的第一行从开始到结束。
b3=reshape(b2,1,f_sample/r_s*NumBits);%reshape 函数变换特定矩阵,此处是把
b2 转换成了一维矩阵
```

```
s_2n_1=conv(b3,g_T);%发送信号1
fc=100;
k=0:N_sample-1+NumCoff-1;
c2=-sin(2*pi*fc*k*T_sample);
s_2n_1=s_2n_1.*c2;
s=s_2n+s_2n_1;
%AWGN channel
N_0=10^{(-5)};
noise_w=wgn(1,length(s),N_0*f_sample,'linear');%产生一个m 行n 列的高斯白
噪声的矩阵, p 以 dBW 为单位指定输出噪声的强度。
r=s+noise_w;
%figure(1)
%plot(s)
%hold on
%plot(r)
%receiver
%-----(1:length(y1))
g_R=boxcar(Tb);%接收滤波器
%2n
x_2n=r.*c1;
x_2n=conv(x_2n,g_R);
%2n-11
x_2n_1=r.*c2;
x_2n_1=conv(x_2n_1,g_R);
NumCoff=10;%number of coefficients of RRC
SamplingIns=NumCoff/2;
SamplingStart=NumCoff;
sample1=zeros(f_sample/r_s,NumBits);%抽样间隔为f_sαmple/r_s 个点数
```

```
sample1(1,:)=ones(1,NumBits);
sample2=reshape(sample1,1,f_sample/r_s*NumBits);
sample3=zeros(1,length(x_2n));
sample3(NumCoff+1:NumCoff+f_sample/r_s*NumBits)=sample2;
%plot(sample3)
%2n 抽样
y_2n=x_2n.*sample3;
%y3=y2;
y_2n(:,all((y_2n==0),1))=[];%B = αll(A, 1)返回一个行向量,可以认为αll(A, 1)
等价于all(A)
b_r2n=rand(1,1000);
for i=1:1000
 m=y_2n(i);
 if(m>11.75)
   b_r2n(i)=3;
  else if(m>7.5)
   b_r2n(i)=2;
   else if(m>2.6)
    b_r2n(i)=1;
    else
    b_r2n(i)=0;
end
%2n-1
y_2n_1=x_2n_1.*sample3;
%y3=y2;
y_2n_1(:,all((y_2n_1==0),1))=[];%B = αll(A, 1)返回一个行向量,可以认为
all(A, 1) 等价于all(A)
b_r2n_1=rand(1,1000);
for i=1:1000
```

```
m=y_2n_1(i);
 if(m>12.5)
   b_r2n_1(i)=3;
  else if(m>7.5)
    b_r2n_1(i)=2;
   else if(m>2.5)
    b_r2n_1(i)=1;
    else
    b_r2n_1(i)=0;
%b_t=(sign(b1)+1)*0.5;
%b_r=(sign(y2)+1)*0.5;
%BER=length(find(b_t~=b_r))/NumBits;
%并串转换
b_r(2,:)=b_r2n;%b1 的值的赋给 b2 的第一行从开始到结束。
b_r(1,:)=b_r2n_1;
b_r=reshape(b_r,1,length(b)/2);
b_t=sign(b);
BER1=length(find(b_t1~=b_r))/2000;
fprintf('误码率=%f',BER1);
```


同时,为观察频谱特性,我还找到一个用于画频谱特性曲线的程序:

```
% 画频谱
% 主要思路与任务一中的思路相同,这里只是把方波载波变成了 RRC 脉冲
% 产生 RRC 脉冲
h_1 = rcosdesign(0.25,40,60);
M = 16;% 更改参数决定是 4QAM 还是 14QAM 的信号
h_1_origin = h_1; % 保存下原始的 gt 信号
fs = 10^10;
% 新建一个空的一维数组,可以容纳 1000*2401 个元素,用于构建冲激串
chain_rcosdesign=zeros(1,58345);
```


```
for i= 0:1:999
 for j=1:1:2401
  chain_rcosdesign(i*56+j)=chain_rcosdesign(i*56+j)+h_1(j);
end
%构建好了类似于冲激串的函数,但是需要对于信号进行四舍五入,否则无法使用 qammod 函数
chain_rcosdesign=round(chain_rcosdesign);
st = qammod( chain_rcosdesign, M);
L_1=length(st); %信号的总时长
L_2=length(h_1_origin);
Sf=fft(st);
y_SF=(abs(Sf)).^2;
f_1=(0:L_1-1)*fs/L_1;
%画出|S(f)|^2
figure(1)
plot(f_1, y_SF)
title('double-Sided Amplitude Spectrum of X(t)')
xlabel('f(Hz)')
ylabel('|S(f)|^2')
%画出 Phi_s
figure(2)
Gf=fft(h_1_origin);
y_phiF=(10^10)*(abs(Gf)).^2;
f_2=(0:L_2-1)*fs/L_2;
plot(f_2,y_phiF)
title('double-Sided Amplitude Spectrum of X(t)')
xlabel('f(Hz)')
ylabel('phi(f)')
```

产生的幅频特性曲线和相频特性曲线如下:

幅频特性:



相频特性:



然而,在分析误码率与滚降系数之后,我却没有得到误码率与滚降系数无关的结论。因为即使不改变滚降系数,因为每次运行产生的随机序列都不同,所以连续运行几次仿真得到的误码率都不同。因为参考程序在连续运行时会出现因为变量改变而无法赋值的情况,所以在每次运行之前我都会清空工作区,这样就出

现一个问题——怎样在保证每次随机生成的信号都是相同的情况下改变滚降系数。但是我目前并没有想到如何克服这个问题。所以验证工作最后是失败的。

>> RRC_reference

误码率=0.032000>> RRC_reference

误码率=0.033000>> RRC_reference


误码率=0.042000>> RRC_reference


误码率=0.033500>>


4. 有 ISI 时的数字调制信号的性能仿真


因为没有想到如何模拟仿真时刻错误,我从网上找到了相关的源代码并下载 下来进行仿真、学习。


运行相关代码后得到的图像:




















参考源码:

```
clc
clear variables
close all
%% 随机信号的生成
%====定义待仿真序列的维数
global N
N=10000:
%====定义产生"1"的概率为 p
global p
p=0.5;
%=============
%首先产生随机二进制序列
source=randsrc(1, N, [1, 0; p, 1-p]);
%画出二进制序列
figure(1)
stem(source(1,1:50),'filled');
title('随机二进制序列');
%=======
%对产生的二进制序列进行 QAM 调制
[source1, source2] = Qam_modulation(source);
%画出星座图
figure (2)
scatter(source1, source2, 'b*');
title('16QAM 星座图');
axis([-5 \ 5 \ -5 \ 5])
%对两路信号进行插值
sig_insert1=insert_value(source1, 8);
sig_insert2=insert_value(source2, 8);
%画出插值后两路信号的波形图
figure (3)
subplot (2, 1, 1);
plot(sig insert1(1,1:80));
title('插值后两路信号的波形图:实部信号');
subplot(2, 1, 2);
plot(sig_insert2(1,1:80));
title('插值后两路信号的波形图:虚部信号');
%通过低通滤波器
rolloff = 0.25; % Filter rolloff
span = 6; % Filter span
           % Samples per symbol
sps = 4;
[sig_rcos1, sig_rcos2]=rise_cos(sig_insert1, sig_insert2, rolloff, span, sps);
%画出通过低通滤波器的两路波形图
figure (4)
subplot (2, 1, 1);
plot(sig_rcos1(1,1:80));
title('通过低通滤波器的两路波形图:实部信号');
subplot(2, 1, 2);
plot(sig_rcos2(1,1:80));
title('通过低通滤波器的两路波形图:虚部信号');
```

```
%10 倍载波调制
[t, sig_modulate]=modulate_to_high(sig_rcos1, sig_rcos2, 0.25, 2);
%画出传输的实信号图形
figure (5)
plot(t(1:500), sig_modulate(1:500));
title('传输的实信号图形');
%将滤波后的信号加入高斯白噪声
snr=10:
[x1, x2]=generate_noise(sig_rcos1, sig_rcos2, snr);
sig_noise1=x1.';
sig noise2=x2.';
%========
%画出加入高斯白噪声的波形
figure (6)
subplot(2, 1, 1);
plot(sig_noise1(1:80));
title('加入高斯白噪声的信号波形:实部信号');
subplot(2, 1, 2);
plot(sig_noise2(1:80));
title('加入高斯白噪声的信号波形:虚部信号');
%经过匹配滤波器
[sig_match1, sig_match2]=filt_match(sig_noise1, sig_noise2, rolloff, span, sps);
%画出通过匹配滤波器的两路波形图
figure (7)
subplot (2, 1, 1);
plot(sig_match1(1:80));
title('通过匹配滤波器的两路波形图:实部信号');
subplot(2, 1, 2);
plot(sig_match2(1:80));
title('通过匹配滤波器的两路波形图:虚部信号');
%采样
% sample=8;
[x1, x2]=pick_sig(sig_match1, sig_match2, 8);
sig_pick1=x1.';
sig_pick2=x2.';
%=======
%画出采样后的星座图
figure (8)
scatter(sig_pick1, sig_pick2, 'b*');
title('采样后的16QAM星座图');
axis([-5 5 -5 5])
signal=demodulate_sig(sig_pick1, sig_pick2);
%画出解调后的二进制信号
figure (9)
stem(signal(1,1:50));
title('解调后的二进制信号');
%%计算误bit率
% error_b=length(find(signal~=source))/N;
```

```
% =====理论误 bit 率
snr=1:1:11;
error_{theory} = (1 - (1 - (2*(1-1/sqrt(16))*1/2*erfc(1/sqrt(2)*sqrt(3*4*10.^(snr/10)/(16-1))*1/2*erfc(1/sqrt(2)*sqrt(3*4*10.^(snr/10)/(16-1))*1/2*erfc(1/sqrt(2)*sqrt(3*4*10.^(snr/10)/(16-1))*1/2*erfc(1/sqrt(2)*sqrt(3*4*10.^(snr/10)/(16-1))*1/2*erfc(1/sqrt(2)*sqrt(3*4*10.^(snr/10)/(16-1))*1/2*erfc(1/sqrt(2)*sqrt(3*4*10.^(snr/10)/(16-1))*1/2*erfc(1/sqrt(3)*sqrt(3*4*10.^(snr/10)/(16-1))*1/2*erfc(1/sqrt(3)*sqrt(3*4*10.^(snr/10)/(16-1))*1/2*erfc(1/sqrt(3)*sqrt(3*4*10.^(snr/10)/(16-1))*1/2*erfc(1/sqrt(3)*sqrt(3*4*10.^(snr/10)/(16-1))*1/2*erfc(1/sqrt(3)*sqrt(3*4*10.^(snr/10)/(16-1))*1/2*erfc(1/sqrt(3)*sqrt(3*4*10.^(snr/10)/(16-1))*1/2*erfc(1/sqrt(3)*sqrt(3*4*10.^(snr/10)/(16-1))*1/2*erfc(1/sqrt(3)*sqrt(3*4*10.^(snr/10)/(16-1))*1/2*erfc(1/sqrt(3)*sqrt(3*4*10.^(snr/10)/(16-1))*1/2*erfc(1/sqrt(3)*sqrt(3*4*10.^(snr/10)/(16-1))*1/2*erfc(1/sqrt(3)*sqrt(3*4*10.^(snr/10)/(16-1))*1/2*erfc(1/sqrt(3)*sqrt(3*4*10)(16-1))*1/2*erfc(1/sqrt(3)*sqrt(3*4*10)(16-1))*1/2*erfc(1/sqrt(3)*sqrt(3*4*10)(16-1))*1/2*erfc(1/sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3*4*10)(16-1))*1/2*erfc(1/sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3*4*10)(16-1))*1/2*erfc(1/sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*sqrt(3)*
1))))).^2)/4;
% =====用理论的误 bit 率来决定需要仿真的点数
n=floor(1./error_theory)*1000+100;
n(n<5000)=5000;
% 开始仿真
for i=1:length(n)
% 首先产生随机二进制序列
source=randsrc(1, n(i), [1, 0; p, 1-p]);
% 对产生的二进制序列进行 QAM 调制
[source1, source2] = Qam modulation(source);
% 对两路信号进行插值
sig insert1=insert value(source1, 8);
sig_insert2=insert_value(source2, 8);
% 通过低通滤波器
rolloff = 0.25; % Filter rolloff
span = 6;
                                    % Filter span
sps = 4;
                                    % Samples per symbol
[sig_rcos1, sig_rcos2]=rise_cos(sig_insert1, sig_insert2, rolloff, span, sps);
% 将滤波后的信号加入高斯白噪声
[x1, x2]=generate_noise(sig_rcos1, sig_rcos2, snr(i));
sig noise1=x1.';
sig_noise2=x2.';
% 经过匹配滤波器
[sig match1, sig match2]=filt match(sig noise1, sig noise2, rolloff, span, sps);
[x1, x2]=pick_sig(sig_match1, sig_match2, 8);
sig_pick1=x1.';
sig_pick2=x2.';
% 解调
signal=demodulate_sig(sig_pick1, sig_pick2);
% 计算误 bit 率
error_bit(i)=length(find(signal-source)~=0)/n(i);
end
figure (10)
semilogy (snr, error theory, 'r-');
hold on
semilogy(snr, error bit, 'b-');
xlabel('信噪比 SNR')
ylabel('误bit率')
title('理论误比特率与仿真误比特率')
legend('理论误比特率','仿真误比特率')
%% 星座图映射
function[y1, y2]=Qam_modulation(x)
%Qam_modulation
%对产生的二进制序列进行 QAM 调制
         %=====首先进行串并转换,将原二进制序列转换成两路信号
N=length(x):
a=1:2:N;
y1=x(a);
y2=x(a+1);
         %=====分别对两路信号进行 16QAM 调制
                 %=====对两路信号进行 2-4 电平变换
a=1:2:N/2;
```

```
temp1=y1(a);
temp2=y1(a+1);
v11=temp1*2+temp2;
temp1=y2(a);
temp2=y2(a+1);
y22=temp1*2+temp2;
      %=====对两路信号分别进行相位调制
a=1:N/4;
v1 = (v11*2-1-4)*1.*cos(2*pi*a):
y2=(y22*2-1-4)*1.*\cos(2*pi*a);
      %=====按照格雷码的规则进行映射
y1(y11==0)=-3;
y1(y11==1)=-1;
y1(y11==2)=3;
v1(v11==3)=1;
y2(y22==0)=-3;
y2(y22==1)=-1;
y2(y22==2)=3;
y2(y22==3)=1;
end
%% 插值
function y=insert_value(x, ratio)
%=====x 是待插值序列, ratio 是插值比例
%====两路信号进行插值
%=====首先产生一个长度等于 ratio 倍原信号长度的零向量
y=zeros(1, ratio*length(x));
%=====再把信号放在对应的位置
a=1:ratio:length(y);
y(a) = x;
end
%% 波形成型
%=====x1、x2 是两路输入信号
function[y1, y2]=rise cos(x1, x2, rolloff, span, sps)
%=====生成平方根升余弦滤波器
rrcFilter=rcosdesign(rolloff, span, sps, 'sqrt');
%====对两路信号进行滤波
y1=upfirdn(x1, rrcFilter, sps);
y2=upfirdn(x2, rrcFilter, sps);
end
%% 10 倍载波调制
%====x1, x2 代表两路输入信号, f 是输入信号的频率, hf 是载波频率
function [t,y]=modulate_to_high(x1,x2,f,hf)
%====产生两个中间变量,用来存储插值后的输入信号
yo1=zeros(1, length(x1)*hf/f*10);
yo2=zeros(1, length(x2)*hf/f*10);
n=1:length(yo1);
%=====对输入信号分别进行插值,相邻的两个点之间加入9个点,且这9个点的值同第0个点的值
vo1(n) = x1(f1oor((n-1)/(hf/f*10))+1);
yo2(n)=x2(floor((n-1)/(hf/f*10))+1);
%====生成输出信号的时间向量
t=(1:length(yo1))/hf*f/10;
%====生成载波调制信号
y=yo1.*cos(2*pi*hf*t)-yo2.*sin(2*pi*hf*t);
```

```
%% 加入高斯白噪声
%=====对输入的两路信号加高斯白噪声,返回处理后的两路信号,信息点等效 bit 信噪比为 snr 的值
function[y1, y2] = generate_noise(x1, x2, snr)
%=====snr1 代表 snr 对于的符号信噪比
snr1=snr+10*log10(4);
%=====算出所有信号的平均功率
ss=var(x1+1i*x2, 1);
%=====加入高斯白噪声
y=awgn(x1+1i*x2, snr1+10*log10(ss/10), 'measured');
v1=real(v);
y2=imag(y);
end
%% 匹配滤波器
%=====x1、x2 是两路输入信号
function[y1, y2]=filt_match(x1, x2, rolloff, span, sps)
%=====生成平方根升余弦滤波器
rrcFilter=rcosdesign(rolloff, span, sps, 'sqrt');
%====对两路信号进行滤波
y1=upfirdn(x1, rrcFilter, 1, sps);
y2=upfirdn(x2, rrcFilter, 1, sps);
end
%% 采样
function[y1, y2]=pick_sig(x1, x2, ratio)
y1=x1(3*2+1:ratio:length(x1)-ratio);
y2=x2(3*2+1:ratio:length(x2)-ratio);
end
%% 判决解调
function y=demodulate sig(x1, x2)
%=====对 x1 路信号进行判决
xx1(x1>2)=3;
xx1((x1<2)&(x1>=0))=1;
xx1((x1>=-2)&(x1<0))=-1;
xx1(x1<-2)=-3;
%=====对 x2 路信号进行判决
xx2(x2>2)=3:
xx2((x2<2)&(x2>=0))=1;
xx2((x2>=-2)&(x2<0))=-1;
xx2(x2<-2)=-3;
%======将 x1 路信号按格雷码规则还原成 0,1 信号
temp1=zeros(1, length(xx1)*2);
temp1 (find (xx1==-1)*2)=1;
temp1 (find (xx1==1)*2-1)=1;
temp1 (find (xx1==1)*2)=1;
temp1(find(xx1==3)*2-1)=1;
%=====将 x2 路信号按格雷码规则还原成 0,1 信号
temp2=zeros(1, length(xx2)*2);
temp2(find(xx2==-1)*2)=1:
temp2(find(xx2==1)*2-1)=1;
temp2(find(xx2==1)*2)=1;
temp2(find(xx2==3)*2-1)=1;
%=====将两路信号合成1路
y=zeros(1, length(temp1)*2);
y(1:2:length(y))=temp1;
```

y(2:2:length(y))=temp2; end

参考文献

- [1] Matlab-16QAM 调制与解调 16-QAM 星座点图 16-QAM 在 AWGN 信道下的误码率和误比特率性能,仿真值与理论值曲线对比图 君琴 的博客-CSDN 博客
- [2] BPSK、QPSK、MPSK、QAM、16QAM 的调制解调 Matlab 实现_ICT_Liang 的博客-CSDN 博客_matlab_qam_