

Ubuntu Server 从入门到精通

第20章:集群




- 保证业务可用性是一切工作的基础
- 丧失可用性的安全毫无意义
- 消灭单点故障隐患是提高可用性的主要手段
- 从单机、多机再到网络所有节点的冗余
- 多机实现容错通常被称为集群 / 群集 (Cluster)
- 负载均衡群集 / HA / 服务器群集 (关键在于是否同步数据)
 - DNS \ Keepalive



三个臭皮匠,顶个诸葛亮

- 服务器集群
 - 共享存储(存储设备价格较贵)
 - 基于块设备复制(趋势、廉价)
- 群集资源(群集中所有服务器共同享有的一组资源)
 - 域名
 - 地址
 - 存储
 - 硬件
 - 路径
 - 名称
 - 在主机间漂移




High Availability & Cluster



- 主机之间基于块设备复制
- 保持主机间的数据同步是一切的基础
- DRBD Distributed Replicated Block Device
 - 分布式块设备复制技术
 - 由 linbit 开源(培训、服务收费)
 - 由 Linux 内核模块 + 用户空间管理工具组成
 - 实现服务器间块设备的同步镜像(跨主机的 RAID 1)
 - 通常采用主 / 备模式部署 (Primary / Slave)



0000





- 保证数据一致性(协议/方法)
 - A:异步复制,本地写成功即确认,发送buffer中的数据可能丢失
 - B:内存同步,本地写入并发送成功即确认,如掉电,则数据丢失
 - C:同步复制,节点全部写入成功后确认
 - C 可最高确保数据同步,但写入时间长,性能处于劣势
- 清除块设备数据
 - sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdb1



0000

- DRBD 安装准备
 - Node 1: usrv01
 - Node 2: usrv02
 - 两节点各增加一块硬盘,用于镜像(大小必须一致)
 - 物理磁盘、分区、RAID、LVM、都可作为镜像块设备
 - IP 地址
 - 域名解析 (/etc/hosts、hostname)
- 安装(两节点分别执行)
 - sudo apt install -y ntp
 - sudo apt install drbd8-utils
- 主配置文件
 - /etc/drbd.conf



```
global { usage-count no; }
common { syncer { rate 100M; } }
resource r0 {
  protocol C;
  startup {
     wfc-timeout 15;
     degr-wfc-timeout 60;
  net {
    cram-hmac-alg sha1;
     shared-secret "secret";
```

```
on usrv01 {
  device /dev/drbd0;
  disk /dev/sdb1;
  address 1.1.1.1:7788;
  meta-disk internal;
on usrv02 {
  device /dev/drbd0;
  disk /dev/sdb1;
  address 1.1.1.2:7788;
  meta-disk internal;
```



三个臭皮匠,顶个诸葛亮

- 复制配置文件
 - scp /etc/drbd.conf yuanfh@usrv02:~
- 初始化元数据存储(两节点分别执行)
 - sudo drbdadm create-md r0
- 启动服务
 - sudo systemctl start drbd.service
 - sudo systemctl enable drbd
 - sudo drbdadm up r0

两节点初始都是备用节点

- 指定主节点(在一个节点上执行)
 - sudo drbdadm -- --overwrite-data-of-peer primary all
- 观察同步进程(在另一节点上执行)
 - watch -n1 cat /proc/drbd



三个臭皮匠,顶个诸葛亮

- 查看每个节点的状态
 - Isblk
 - sudo drbd-overview
 - sudo cat /proc/drbd
- 格式化并挂载
 - sudo mkfs.ext4 /dev/drbd0
 - sudo mount /dev/drbd0 /var/www/html

147

- 测试(主节点)
 - sudo cp index.html /var/www/html
 - sudo umount /var/www/html
 - sudo drbdadm secondary r0



- 测试(备节点)
 - sudo drbdadm primary r0
 - sudo mount /dev/drbd0 /var/www/html
 - 节点主备不会自动切换
 - 不可同时做主并挂载
 - 需要群集管理器来实现资源的在不同节点间自动切换



三个臭皮匠,顶个诸葛亮

Pacemaker

- 集群资源管理器 (CRM Cluster Resource Manager)
- 开源,适合各种大小(类型)集群管理(主/主、主/备)
- 基于资源级别的监测和恢复保证应用最大可用性
- 基础组件(Corosync、Heartbeat)实现集群各成员间通信和关系管理
- Corosync:消息层组件(心跳传输),管理成员关系、消息和仲裁
- 可使用共享存储或基于块设备的复制(DRBD)



- 安装 (2 Node)
 - sudo systemctl stop / disable drbd
 - sudo umount /var/www/html
 - sudo drbdadm down r0
 - sudo apt-get install -y pacemaker
- 配置 (2 Node)
 - sudo vi /etc/corosync/corosync.conf
- 启动服务
 - sudo systemctl restart corosync
 - sudo systemctl start pacemaker



- 查看群集状态
 - sudo crm status # sudo apt install crmsh
- 配置和创建群集资源
 - sudo crm configure
 - property stonith-enabled=false # 使出现问题的节点从集群环境中脱离
 - property no-quorum-policy=ignore #集群选举需超半数(至少3节点)
 - primitive drbd_res ocf:linbit:drbd params drbd_resource=r0 op monitor interval=29srole=Master op monitor interval=31s role=Slave # 定义磁盘存储资源
 - ms drbd_master_slave drbd_res meta master-max=1 master-node-max=1 clone-max=2 clone-node-max=1 notify=true # master/slave群集
 - primitive fs_res ocf:heartbeat:Filesystem params device=/dev/drbd0 directory=/var/www/html fstype=ext4 # 文件系统挂载点
 - colocation fs_drbd_colo INFINITY: fs_res drbd_master_slave:Master
 - order fs_after_drbd mandatory: drbd_master_slave:promote fs_res:start
 - commit / show / quit




三个臭皮匠,顶个诸葛亮

• 重启主节点测试自动切换



- 基于 heartbeat 创建 Mysql 群集
 - 主机添加第二块网卡,用作 DRBD 数据复制
- 安装
 - sudo apt install drbd8-utils heartbeat -y
- 启动服务
 - sudo systemctl start drbd
 - sudo systemctl start heartbeat
 - sudo systemctl enable drbd
 - sudo systemctl enable heartbeat





```
静态IP
 network:
    version: 2
    renderer: networkd
    ethernets:
        eth0:
            dhcp4: no
            dhcp6: no
            addresses: [192.168.1.70/24]
            gateway4: 192.168.1.1
            nameservers:
               addresses: [192.168.1.1, 8.8.8.8, 8.8.4.4]
```



三个臭皮匠,顶个诸葛亮

- 格式化硬盘
 - sudo echo -e 'n\np\n1\n\nw' | fdisk /dev/sdb
- 群集配置文件
 - /etc/drbd.conf # P8
 - sudo vi /etc/ha.d/ha.cf

keepalive 1 # Check Interval

deadtime 10 # Time before server declared dead

initdead 60 # Secondary wait delay at boot

auto_failback off # Auto-failback

bcast enp0s8 # Heartbeat Interface

node db1 # Nodes to monitor

node db2



- 群集资源
 - /etc/ha.d/haresourcesdb1 1.1.1.1/24 drbddisk::r0 Filesystem::/dev/drbd0::/var/lib/mysql::ext4::noatime
- 身份认证
 - sudo vi /etc/ha.d/authkeys auth1
 - 1 sha1 5baa61e4c9b93f3f0682250b6cf8331b7ee68fd8
- 权限
 - sudo chmod 600 /etc/ha.d/authkeys



- 节点 1
 - sudo drbdadm create-md r0
 - sudo systemctl restart drbd
 - sudo drbdadm outdate r0
 - sudo drbdadm -- --overwrite-data-of-peer primary all
 - sudo drbdadm primary r0
 - sudo mkfs.ext4 /dev/drbd0
 - sudo chmod 600 /etc/ha.d/authkeys
 - sudo mkdir /var/lib/mysql



- 节点 2
 - sudo drbdadm create-md r0
 - sudo systemctl restart drbd
 - sudo chmod 600 /etc/ha.d/authkeys
 - sudo mkdir /var/lib/mysql
 - 等待硬盘同步完成
- 启动服务(BOTH)
 - sudo systemctl start heartbeat
- 验证IP、硬盘资源
 - 挂载与切换测试



三个臭皮匠,顶个诸葛亮

- 安装 Maria DB
 - sudo apt install mariadb-server
 - sudo mysql_secure_installation
- · 禁用 mysql 服务自动启动
 - 服务启动控制权交给群集
 - sudo systemctl disable mysql
- 停止备用节点服务(db2)
 - sudo systemctl stop mysql
 - sudo rm -rf /var/lib/mysql/*

#来自主节点复制



- Mysql 远程访问
 - sudo mysql
 - CREATE USER 'root'@'192.168.8.%' IDENTIFIED BY 'password';
 - GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'192.168.123.%' WITH GRANT OPTION;
 - FLUSH PRIVILEGES;
 - QUIT;
- 服务侦听地址
 - sudo sed -i 's/127.0.0.1/0.0.0.0/g' /etc/mysql/mariadb.conf.d/*.cnf
- 数据库服务资源加入群集
 - db1 1.1.1.1/24 drbddisk::r0 Filesystem::/dev/drbd0::/var/lib/mysql::ext4::noatime mysql



三个臭皮匠,顶个诸葛亮

- 双节点重启服务(先1后2)
 - sudo systemctl restart heartbeat
- 测试
 - mysql -h 192.168.8.3 -u root -p create database test; quit;
 - 重启heartbeat服务模拟故障
 - 再次远程连接查看 show databases;

#远程连接、建库



Questions?



