
目录

1	\mathbf{Act}	ivation	1
	1.1	Sigmoid	1
	1.2	tanh	1
	1.3	ReLU: Recified Linear Unit	1
	1.4	Leaky ReLU	2
	1.5	ELU: Exponential Linear Units	2
	1.6	SELU	2
	1.7	Maxout	2

1 Activation

1.1 Sigmoid

Sigmoid 函数定义如下: $\sigma(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$,则其导函数为: $\sigma'(x) = \frac{e^{-x}}{(1+e^{-x})^2} = \frac{1}{1+e^{-x}} \cdot \frac{e^{-x}}{1+e^{-x}} = \sigma(x) \cdot (1-\sigma(x))$,Sigmoid 函数的图形和其导数的图形如图所示:



该函数将输入从 $[-\infty,\infty]$ 映射到[0,1],但是它存在着3个问题:

- 其饱和特性会抑制神经元的梯度;
- 其输出并不以0为中心,假设神经元的输入总是为正(Sigmoid的输出本身就总是为正),那么其权重的梯度便总是与upstream gradient的符号相同;
- 指数运算代价大;

1.2 tanh

tanh 函数定义如下: $tanh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$,其导函数为: $tanh'(x) = \frac{(e^x + e^{-x})^2 - (e^x - e^{-x})^2}{(e^x + e^{-x})^2}$ 该函数将输入从 $[-\infty,\infty]$ 映射到[0,1],虽然输出以零为中心,但是仍然有者饱和的问题。

1.3 ReLU: Recified Linear Unit

该函数不会饱和,并且计算高效,实际使用中收敛速度明显快于sigmoid与tanh,但它的输出并不以0为中心。

1.4 Leaky ReLU

Leaky ReLU = $\max(0.01x, x)$, 该函数有着ReLU的优点,且反向传播时梯度不会直接变成0。若将0.01设置成其他的参数,便是PReLU = $\max(\alpha x, x)$

1.5 ELU: Exponential Linear Units

$$f(x) = \begin{cases} x, x > 0 \\ \alpha(e^x - 1), x \le 0 \end{cases}$$

该函数与Leaky ReLU相比,在负饱和的地方增加了对噪声的鲁棒性,但是需要指数计算,因此计算效率低。

1.6 SELU

$$f(x) = \begin{cases} \lambda x, x > 0 \\ \lambda \alpha(e^x - 1), x \le 0 \end{cases}$$

在深度学习中效果更好,具有自归一化的作用。

1.7 Maxout

out = $\max(w_1^Tx+b_1,w_2^Tx+b_2)$, ReLU和Leaky ReLU是其特例,不饱和也不陷入死区,但参数增加了。

实际中,通常应该先使用ReLU,然后尝试更换成Leaky ReLU / Maxout / ELU / SELU等来获得小幅度的性能提升,应该避免使用sigmoid和tanh。