





C语言程序设计

Programming in C

北京航空航天大学 程序设计课程组 软件学院 谭火彬 2023年春



此题未设置答案,请点击右侧设置按钮

已知有如下程序段:

char a, b; scanf("%c %c", &a, &b)

如果用户在键盘上输入为: c d回车。则下列表达式为真的是:

- a 'a' == 0;
- a 'c' == b 'd';
- a == b;
- a == c;







第三讲 数据处理

Data Processing

- ◆ 二进制与整数编码
- ◆ 位运算
- ◆ 浮点数与数据精度



C语言中的4种基本类型

1	效据类型	长度(二进制位数) (32/64位操作系统)	长度(二进制位数) (16位操作系统)	格式控制符
int	整型	32	16	%d
char	字符型	8	8	%c
float	单精度浮点型	32	32	%f
double	双精度浮点型	64	64	%1f (输出仍采用%f)

- ◆C语言所有的数据类型都是建立在这四种基本类型之上的
- ◆这四种类型如何在计算机中存储?
 - ✓存储的位置: 地址
 - ✓存储的实现方式:二进制和编码




提纲:数据在计算机中的存储和计算

- **◆3.1** 变量的地址
- ◆3.2 从二进制到**整数编码**
- ◆3.3 更多的进制:八进制和十六进制
- ◆3.4 基于二进制的<u>位运算</u>
- ◆3.5 **浮点数**的编码与**精度**问题
- ◆3.6 一维数组的存储和应用




回顾: 简单变量的定义






3.1 简单变量在内存中的存储: 地址和存储方式





变量的地址: 取地址运算&





基本数据类型及其内存存储空间 (32/64位系统)

类型	字节	位	有效数字	取值范围
char		8		-128 ~ 127
int		32		-2147483648 ~ +2147483647
float		32	6~7	$-3.4 \times 10^{-38} \sim 3.4 \times 10^{+38}$
double		64	15~16	$-1.7 \times 10^{-308} \sim 1.7 \times 10^{+308}$
unsigned int		32		0 ~ 4294967295
short int		16		-32768 ~ 32767
long int		32		-2147483648 ~ +2147483647
long long int		64		$-2^{63} \sim +2^{63}-1$
long double		128/ 96	18~19	-1.2×10 ⁻⁴⁹³² ~ 1.2×10 ⁺⁴⁹³²



两段有点"奇怪"的代码

```
#include <stdio.h>
int main()
{
   int a, b;
   char sum = 0;
   scanf("%d%d", &a, &b);
   sum = a + b;
   printf("%d + %d = %d\n", a, b, sum);
   return 0;
}

#include <stdio.h>
int main()
{
   int a = 625, b = 3;
   printf("%d, %d\n", (a==625), (b==3));
   float x = 0.625, y = 0.3;
   printf("%d, %d", (x==0.625), (y==0.3));
   return 0;
}
```

```
100 100
100 + 100 = -56
```

怪象1: 100+100 不等于 200?

```
1, 1
1, 0 说明: 这是dev c下编译运行的结果,
其他环境下可能是 1, 1
```

怪象2: 0.3 等于 0.3 不成立?



数据在计算机中如何存储和计算?

- ◆如何将日常的十进制数,存储在计算机**定长字节**中?
 - ✓计算机中使用二进制,所有的数都需要转成0、1的二进制表示
 - ✓每种数据类型的位数是固定的,如何用对应位数的二进制表示?
- ◆两种编码实现方式
 - ✓基于二进制的补码:整数类型编码
 - ▶int、char类型,及其相应的扩展类型
 - ✓IEEE754标准: 浮点数类型编码
 - ➤float、double类型,及其相应的扩展类型



3.2 从二进制到整数编码


0, 1, 10, 11, 100, 101...

二进制:满2进1



7, 8, 9, 10, 11, 12, 13...

十进制:满10进1






二进制

- ◆二进制
 - ✓数据都是通过"0"和"1"来表示, 逢二进一
- ◆位(bit): 二进制中的位,是计算机能处理的最小单位

... 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 ...

- ◆字节(Byte): 计算机处理的基本单位
 - ✓计算机的内存是按字节进行分配的
 - ✓一个字节由八位二进制数组成
 - ✓C/C++语言中数据类型都是以字节为基本单元





二进制的存储

内存


1000 1002

1001 1003

0	0	1	0_	0	1	1	1
1	0	0	0	0	1	1	1
0	0	0	0	0	0	1	1
1	0	0	0	0	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1	0
1	0	1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	1	0	0	1
1	0	0	0	0	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1	0
1	0	1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	1	0	0	1

ʹ□ 1个字节

二 4个字节



整型: 4个字节 字符型: 1个字节


单精度浮点型: 4个字节 双精度浮点型: 8个字节



二进制: 从十进制到二进制

◆例:如果已知十进制数(19)10,如何用二进制表示?

"十进制"整数转"二进制"数



除以2取余, 逆序排列

记不住顺序?

"十进制"整数转"十进制"数



除以10取余, 逆序排列




二进制:从二进制到十进制

◆例:已知二进制数(00010011)2,如何用十进制表示?

进制	十进制	二进制
实例	19	00010011

"二进制"数转"十进制"整数




$$= 1*2^{4} + 1*2^{1} + 1*2^{0}$$

$$= 16 + 2 + 1 B2U_{w}(\vec{x}) = \sum_{i=0}^{w-1} x_{i}2^{i}$$

$$= 19$$

$$123 = 1*10^2 + 2*10^1 + 3*10^0$$





二进制编码(含负数):原码(以8位二进制为例!)

7(10) 转换成8位二进制数是 (00000111)2 那么-7呢?

在原码中0有两种表示方式 +0和-0,第一位是符号位,在计算的时候根据符号位,选择对值区域加减,对于计算机很难,需要设计包含了计算数值和识别符号位两种电路,但是这样的硬件设计成本太高。

原码

- 最高位作为符号位(以0代表正,1代表负)
- 其余各位代表数值本身的绝对值
- 表示范围:

$$-127 \sim 127 \iff (-2^{8-1} + 1 \sim 2^{8-1} - 1)$$

▶ 0的表示不唯一

+0	0	0	0	0	0	0	0	0
----	---	---	---	---	---	---	---	---


- **-0** 1 0 0 0 0 0 0 0
- 加减运算需要识别符号位,不适合计算机的运算



二进制编码: 反码

◆反码:

- ✓正数的反码与原码相同
- ✓若为负数,则对其绝对值的原码取反



反码: +0 0 0 0 0 0 0

原码: -0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

反码: -0 1 1 1 1 1 1 1 1

◆同样, 0 的表示不唯一, 不适合计算机的运算

◆表示范围: -127~127 (+0, -0占用两种表示)



二进制编码: 补码

◆补码

- ✓正数:原码、反码、补码相同
- ✓负数:对其绝对值的原码取反,再加1(若有进位,则进位被丢
 - 弃) (反码+1)
- +7 原码 0 0 0 0 1 1 1
- +7 反码 0 0 0 0 1 1 1
- +7 补码 0 0 0 0 1 1 1
- -7 补码: 7的原码 → 取反 → +1
 - 0 0 0 0 0 1 1 1



二进制编码: 补码

◆补码

- ✓正数:原码、反码、补码相同
- ✓负数:对其绝对值的原码取反,再加1 (若有进位,则进位被丢
 - 弃) (反码+1)
- +7 原码 0 0 0 0 1 1 1
- +7 反码 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
- +7 补码 0 0 0 0 1 1 1
- -7 补码: 7的原码 → 取反 → +1
 - 1 1 1 1 1 0 0 0



二进制编码: 补码

◆补码

- ✓正数:原码、反码、补码相同
- ✓负数:对其绝对值的原码取反,再加1(若有进位,则进位被丢
 - 弃) (反码+1)
- +7 原码 0 0 0 0 1 1 1
- +7 反码 0 0 0 0 1 1 1
- +7 补码 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
- -7 补码: 7的原码 → 取反 → +1
 - 1 1 1 1 1 0 0 1



再说补码:补数

为了表示负数,我们在有限的计数系统中 引入一个概念"补数"(即补码),先看 时钟:

顺时针转9格和逆时针转3格是等价的。所 以-3和9是关于12的补数。


以4位二进制数为例,共可以表示16个数

正数补数即为本身,

负数A的补数 = 模 -A的绝对值


如: -7的补数 = 16 - 7 = 9

-x是一个负数, 其补数是16-x=15-x+1 15-x则相当于在4位二进制下对各位取反,再加一, "取反加一"





再说补码: 补数



还可看出:

✓ 有符号数(补码)表示的正数和负数 的范围是不对称的

4位有符号数:

-8 ~ 7
$$(-2^3 \sim 2^3 - 1)$$

8位有符号数:

$$-128 \sim 127 \quad (-2^7 \sim 2^7 - 1)$$

• 无符号数和有符号数的转换

1. w位有符号数转换成无符号数 (int -> unsigned int)

有符号数
$$a$$

$$\begin{cases} \geq 0 & a \\ < 0 & a + 2^w \end{cases}$$

2. w位无符号数转换成有符号数 (unsigned int -> int)

无符号数
$$a$$
 $\begin{cases} < 2^{w-1} \\ > 2^{w-1} \end{cases}$



两个特殊的数字编码

以一个字节大小的整数补码表示为例

原码: -0

1 0 0 0 0 0 0

反码:

1 1 1 1 1 1 1

+1

补码:

0 0 0 0 0 0 0

-127~127:正数就是原码,负数就是绝对值的原码取反再加1

1 0 0 0 0 0 0 0 ?

128 符号位和其他正数不一致

二进制数学表示

数值	补码
-128	10000000
-127	10000001
•••	(往上不断减1)
-2	11111110
-1	11111111
0	00000000
1	00000001
2	0000010
•••	(往下不断加1)
126	01111110
127	01111111


✓ 0的表示方式唯一

✓ 表示范围: -128~127



基于补码的运算

◆用补码进行运算,减法可以用加法来实现





人们想出一种方法使得符号位也参与运算。我们知道, 根据运算法则减去一个正数等于加上一个负数, 即:

1-1 = 1 + (-1) = 0, 所以机器可以只有加法而没有减法, **这样计算机运算的设计就更简单了**。

对于CPU来说,这是补码最重要的贡献:只要做加法就可以了!



3.3 更多的进制: 八进制和十六进制



0 1 2 3 4 5 6 7

十六进制



例: 1

二进制 00001111

$$1 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 1 * 2^0 = 8 + 4 + 2 + 1 = 15$$

八进制

$$0$$
 17 $1 * 8^1 + 7 * 8^0 = 15$

十六进制

进制	十进制Dec	二进制Bin	八进制Oct	十六进制Hex
基本数字	0 ~ 9	0, 1	0 ~ 7	0 ~9, A~F (or a~f)
基数	10	2	8	16
规则	逢10进1	逢2进1	逢8进1	逢16进1
实例	19	00010011	023	0x13



八进制和十六进制

◆引入八进制或十六进制:二进制位太长,不易使用


,高位

不够补

八进制

二进制

十六进制



每个八进制数字的一位对应

3位二进制位($2^3 = 8$)

每个十六进制数字的一位对应

4位二进制位($2^4 = 16$)

"二进制"转"十六进制"

4位构成一组,高 位不够补0

注意不能写成15

 $= (1 * 2^{1} 1 * 2^{1} + 1 * 2^{0})_{8}$ $= (2 3)_{8}$

 $(10011)_2 = (0$

"二进制"转"八进制"

023



更多的进制

◆十进制与二进制、八进制、十六进制

- ◆七进制
- ◆十二进制
- ◆二十四进制
- ◆四进制
- ◆三进制
- **♦...**



3.4 基于二进制的位运算

- ◆前面的所有表达式运算规则都是基于十进制位运算的
- ◆位运算: 基于整数在计算机中存储的二进制位定义运算规则

运算符	含义
&	按位与
	按位或
۸	按位异或
~	取反
<<	左移
>>	右移

- ◆运算数只能是整型(或字符型)的数据,不能为实型数据
- ◆ 位运算符除 ~ (取反)外均为二元 运算符, ~ (取反)是一元运算符

位运算效率高、与计算机内部实现密切相关,是高手的秘密武器! 比如,在加密中应用广泛;很多黑客其实就是在经常玩位运算



按位与: &

◆运算规则:两个二进制位同时为1时为1,否则为0

Α	В	A&B
1	1	1
0	1	0
1	0	0
0	0	0

例: 3&5=1

3

0 0 0 0 0 1 1

& 5

0 0 0 0 0 1 0 1

0 0 0 0 0 0 1

- 1保留原来的数值
- 0 不管原来数值是多少,都置0

应用:可用于实现"清零"操作

运算规则可类比串联电路



按位与: &

x = x & ?把数 x 的特定位置为0, 其他位保持不变:



上例中保留x的第1,2,4,6位,其他位置为零。更通用的实现方 x & (1 | 1 << 1 | 1 << 3 | 1 << 5) 【稍后学习左移 << 】

式:



按位与: &

◆简单应用:判断数字n的奇偶性

```
if ((a & 1) == 1) // if(a&1)
    printf("%d为奇数.\n", a);
else
    printf("%d为偶数.\n", a);
```



按位或:

◆运算规则:两个二进制位同时为0时为0,否则为1

Α	В	A&B
1	1	1
0	1	1
1	0	1
0	0	0

例: 3 | 5=?

0 0 0 0 0 1 1

5 0

0	0	0	0	0	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

0 0 0 0 1 1 1

- 0 保留原来的数值
- 1不管原来数值是多少,都置1

运算规则可类比并联电路

应用:可用于实现"置一"操作



按位或: |





按位异或: ^

◆运算规则:两个二进制位相同时为0,不相同时为1

Α	В	A^B
1	1	0
0	1	1
1	0	1
0	0	0

例: 3^5=?

3 0 0 0 0 0 1 1

^ 5

0 0 0 0 1 0 1

0 0 0 0 1 1 0

- 0 保留原来的数值
- 1不管原来数值是多少,都翻转

运算规则:同相斥,异相吸

应用:可用于实现"翻转"操作



按位异或: ^



按位异或: ^

利用异或交换两个变量的值

```
中间变量 temp
```

```
temp = a;
```

$$a = b$$
;

$$b = temp;$$

$$a = a^b;$$

$$b = b^a;$$

$$a = a^b$$

按位取反: ~

◆运算规则:一元运算符,0变1,1变0

例: ~3=?







 $a = a \& \sim 1$

例2: 对n取相反数 ~n+1


例3: while(scanf(...)!=EOF){...}
while(~scanf(...)){...}

按位左移: <<

◆运算规则:将数的二进制位全部左移若干位,左边溢出的位 舍弃,右边空位补 0

例: 若 a = 15, 将 a 的二进制数左移 2 位, a = a << 2

a = 15



a = a << 2 ?




按位左移: <<

◆运算规则:将数的二进制位全部<u>左移若干位</u>,左边溢出的位

舍弃,右边空位补0

例: 若 a = 15, 将 a 的二进制数左移 2 位, a = a << 2



- 高位左移后溢出,舍弃
- 左移一位相当于该数乘以2 (超出数据类型表示范围后将造成错误结果)
- 左移比乘法运算快得多



按位右移: >>

- ◆运算规则:将数的二进制位整体右移若干位,右边移出的低位被舍弃,左边空出的高位,可补0(逻辑位移),可补1 (算术位移)
 - ✓无符号数,采用逻辑位移
 - ✓有符号数,根据编译器的具体实现采用逻辑位移或算术位移

例: 若 a = 15 , 将 a 的二进制数右移 2 位, a = a >> 2

a = 15



a = a >> 2 ?



按位右移: >>

◆运算规则:将数的二进制位整体右移若干位,右边移出的低位被舍弃,左边空出的高位,可补0(逻辑位移),可补1


(算术位移)

- ✓无符号数,采用逻辑位移
- ✓=有符号数,根据编译器的具体实现采用逻辑位移或算术位移

例: 若 a = 15 , 将 a 的二进制数右移 2 位, a = a >> 2

$$a = 15$$

$$a = a >> 2$$



$$a = 15/2^2 = 3$$

• 右移一位相当于除以2



位运算的复合赋值运算符

◆二元位运算符也支持复合赋值形式

赋值运算符	示例表达式	等价含义
& =	c &= 1	c = c & 1
=	d = 2	$d = d \mid 2$
^=	e ^= 3	e = e ^ 3
<<=	f <<= 4	f = f << 4
>>=	g >>= 5	$g = g \gg 5$

已知有如下变量声明: int a=4, b=2;,则下列表达式中,返回值最大的是:

- A
 - allb

- \bigcirc a
 - a>>b

- B
- ab

D

a/b



C03-01: 补码输出

- ◆C03-01: 给定一个整数n,输出该整数的二进制补码编码
- ◆问题分析:整数在计算机中存储的即为二进制补码形式,直接输出其二进制位即可
 - ✓如何获得数的二进制位
 - ➤最低位的二进制位: n & 1
 - ▶其他二进制位可以通过移位的方式移到个位
 - ✓如何存储二进制位
 - ▶C语言并没有提供二进制数据的表示法,可以用只取0、1两个取值的整数数组来一位位存储二进制位
 - **>** int bits[32];




C03-01: 补码输出

```
#include <stdio.h>
#define LEN 32
int main(){
   int n, i;
   int bits[LEN]; //以十进制0、1的形式存储二进制位
   scanf("%d", &n);
   for (i = 0; i < LEN; i++){}
      bits[i] = n & 1; //获得n的二进制个位
      n >>= 1; //右移,将二进制个位移出,二进制十位变个位...
   for (i = LEN - 1; i >= 0; i--)
   { //逆序输出二进制位
                               理解: 如何获得整数各个位数的值!
      printf("%d", bits[i]);
                                    (十进制、二进制...)
                               思考:如何输出原码?反码?
   return 0;
```



C03-02: 特定位赋值

- ◆C03-02: 用C语言给一个无符号整数 a 的bit7~bit17赋值 937, 同时给bit21~bit25赋值17 (位数从0开始)
- ◆题目分析:如何设置指定的位?
 - ✓清0 (按位与: &): 先把需要修改的位置清0
 - ✓设置值(按位或:|):把这些位置设置为指定的值
 - ✓要点
 - ▶937和17的二进制值
 - ▶特定位置清0、设置特定值





C03-02: 特定位赋值

2) 7-17位设置为937: 按位或 937的二进制: 0011 1010 1001

 31
 30
 29
 28
 27
 26
 25
 24
 23
 22
 21
 20
 19
 18
 17
 16
 15
 14
 13
 12
 11
 10
 9
 8
 7
 6
 5
 4
 3
 2
 1
 0

 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 <

16进制值:0x0 0 0 1 D 4 8 0

即: 0x0001D480

同理可设置21-25位为17



C03-02: 特定位赋值

```
#include <stdio.h>
int main()
   unsigned int n;
   scanf("%u", &n);//读入无符号整数
   n &= 0xFFFC007F;//通过与操作将7-17位设为0
   n = 0x0001D480;//通过或操作将7-17为设为937
   n &= 0xFC1FFFFF;//通过与操作将21-25位设为0
   n = 0x02200000;//通过与操作将21-25为设为17
   printf("%u", n);//输出无符号整数
```



C03-02: 换个思路实现

- ◆直接按照位数拼凑二进制位原理简单,但不直观、容易出错
- ◆可以借助移位操作来实现
 - ✓以**数字1**为起点,通过各种移位、取反、与/或、加/减等操作得到需要的数字
- ◆如何做?
 - ✓将7-17位置设为937的操作,其他位为0
 - ▶ 937 << 7;</p>
 - ✓将7-17位设为1,其他位设为0的操作
 - ▶先得到从低位开始的11个1,然后移到7-17位



C03-02: 特定位赋值 (另一种实现)

```
#include <stdio.h>
int main()
    unsigned int n;
    scanf("%u", &n);
    n &= \sim( ((1<<11) - 1) << 7);
    n = 937 < < 7;
    n &= \sim( ((1<<5) - 1) <<21);
    n = 17 < < 21;
    printf("%u", n);
```

```
1. 0x7ff 为 0..0 0111 1111 1111, 即,
初始化低11 (十一) 位为1, ((1<<11) -1)
2.((1<<11)-1)<<7,
得到 0011 1111 1111 1000 0000
把第1步的十一个1左移7位(这十一个1变成bit7
~ bit17 )
3. \sim (((1 < < 11) - 1) < < 7)
bit7~bit17的十一个1变成0,其他位的0变成1
,即变为 1100 0000 0000 0111 1111
4. a &= ~(0x7ff << 7), 保留a的其他位,
但把a的bit7~bit17都置为0
5. a |= (937 << 7), 把a的bit7~bit17置为937
6. bit21~bit25赋值为17, 原理同上
```



更多的位运算应用


求两个数的平均值

$$(x + y) >> 1$$

计算2的n次方

计算最大、最小值

最小值: x ^ ((x ^ y) & -(x > y))



一生万物

从 1 出发,进行位运算,搞定所有复杂应用!

更多位运算应用: http://graphics.stanford.edu/~seander/bithacks.html#BitReverseObvious



典型应用:从1开始的位运算

◆对于十进制整数num,对指定位的操作(最低位为第0位)

```
✓第 i 位置0: num = num & (~(1 << i));
```

✓第 i 翻转: | num = num ^ (1 << i);



3.5 浮点数的编码与精度问题

0.3不等于0.3!!!

说明:这是dev c下编译运行的结果,其他环境下可能相等!




小数的二进制

进制	十进制	数学意义的二进制表示
实例	19.625	00010011.101

A. "十进制"**整数**转"二进制"数

除以2取余 逆序排列



B. "十进制"**小数**转"二进制"小数

乘以2取整 顺序排列




小数的二进制

进制	十进制	数学意义的二进制表示
实例	19.3	00010011.010011001

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a = 625, b = 3;
    printf("%d, %d\n", (a==625), (b==3));
    float x = 0.625, y = 0.3;
    printf("%d, %d", (x==0.625), (y==0.3));
    return 0;
}
```

B. "十进制"**小数**转"二进制"小数



注意: 浮点数表达不精确, 用 == 判断相等时一定要小心!



小数的二进制

```
float b = 0.3;
if (((int)(b * 1000)) == 300)
    printf("b == 0.3\n");
    printf("点火\n");
else
    printf("b != 0.3\n");
    printf("不点火\n");
```

浮点数在关系运算中的思考:

数学问题? 计算机问题? 哲学问题?

工程问题?

安全问题?

b != 0.3 不点火


一行代码引发的惨剧 **应该点火,却不点火**






小数在计算机中的存储

- ◆数学表达不等于计算机表达!
 - ✓不同于整数,小数在计算机中并不是按照编码值直接存储的
- ◆使用标准数据格式 IEEE-754 存储和表示
 - ✓数值以规范化的二进制数指数形式存放在内存单元中
 - ✓存储时分成:符号 (sign)、指数部分 (exponent, E) 和小数部分 (fraction, M) 分别存放
- ◆例: 32位单精度浮点数 (float)





浮点数的存储范围




$$x = (-1)^{s} \times (1.M) \times 2^{E-127}$$
 (float)
$$x = (-1)^{s} \times (1.M) \times 2^{E-1023}$$
 (double)

浮点数类型	符号(+-)	指数	小数部分
float	1	8	23
double	1	11	52
long double	1	15	112

指数部分(E)决定范围,小数部分(M)决定精度!

浮点数的存储范围

IEEE-754 标准数据格式(单精度浮点型)



以-3.75 为例

(1) 首先把实数转为二进制的指数形式

$$-3.75 = -\left(2+1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\right) = -\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}\right) \times 2 = -(1.111)_2 \times 2^1$$

(2) 整理符号位并进行规范化:

$$-1.111 \times 2^{1} = (-1)^{1} \times (1 + 0.1110\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 000) \times 2^{1}$$

(3) 进行阶码的移码处理

$$(-1)^{1} \times (1 + 0.1110\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000) \times 2^{1} = (-1)^{1} \times (1 + 0.1110\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000) \times 2^{128-127}$$

 $(4) s = 1, M = 1110 0000 0000 0000 0000 000, E = (128)_{10} = (10000000)_2$




浮点数的精度


- ◆相对精度: 机器ε (machine epsilon); 表示1与大于1的最小浮点数之差不同精度
- ◆ 定义的机器ε不同。以 double 双精度为例,数值 1 是:

 - ◆ 而比1大的最小双精度浮点数是:

 - ◆ 此之差为机器ε: 2⁻⁵²≈2.220446049250313e-16
- ◆ 绝对精度



float和double类型数据的绝对精度





C03-03: 一元二次方程求根

- ◆輸入a、b、c三个实数,求一元二次方程ax²+bx+c=0的根
 - ✓ 1. a=0, 方程不是二次方程
 - ✓ 2. b²-4ac=0, 有两个相等的实根
 - ✓ 3. b²-4ac>0, 有两个不相等的实根
 - ✓ 4. b²-4ac<0, 有两个共轭复根



C03-03: 一元二次方程求根

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main(){
   double a, b, c, delta, r1, r2;
   scanf("%lf%lf", &a, &b, &c);
   if (a==0) {//a为0,不是一元二次方程
       printf("Not a quadratic(n");
   }else{
       delta = b * b - 4 * a * c; //根据delta判断根的情况
       if(delta == ∅){//两个相等的实根 ? ? ?
           printf("Two equal roots: %8.2f\n", -b/(2*a)));
       }else if (delta > 0){//两个不相等的实根
           r1 = (-b + sqrt(delta)) / (2 * a);
           r2 = (-b - sqrt(delta)) / (2 * a);
           printf("Two roots: %8.2f, %8.2f", r1, r2);
       }else {//两个虚根
           printf("Two imaginary roots");
   return 0;
```

由于运算过程中的精度问题,delta 实际值为0,但存储的不等于0 (可能一个很小的数据)



C03-03:一元二次方程求根

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main(){
   double a, b, c, delta, r1, r2;
   double eps = 1e-9; //定义一个精度值,小于这个数的即为0
   scanf("%1f%1f%1f", &a, &b, &c);
   if(a==0){//a为0,不是一元二次方程?此处有精度问题吗?
      printf("Not a quadratic\n");
   }else{
      delta = b * b - 4 * a * c;
      if(fabs(delta) < eps){//两个相等的实根
          printf("Two equal roots: %8.2f\n", -b/(2*a)));
      }else if (delta > 0){//两个不相等的实根
          r1 = (-b + sqrt(delta)) / (2 * a);
          r2 = (-b - sqrt(delta)) / (2 * a);
          printf("Two roots: %8.2f, %8.2f", r1, r2);
       }else {//两个虚根
                                      注意: 1. eps的值可根据题目情况设置
          printf("Two imaginary roots");
                                      如1e-6、1e-9、1e-12....
   return 0;
                                      2. fabs: 求double类型的绝对值
```



浮点数的要点小结


- ◆在C语言中,浮点数有范围,有精度限制。
- ◆浮点数使用标准数据格式 (IEEE-754):
 - ✓float的有效数字大约相当于十进制的7位,表示范围约
 - -3.4*10³⁸ ~ 3.4*10³⁸ (2¹²⁸)?能表示的绝对值最小数约为
 - 1.175494351e-38f
 - ✓double能表示的范围和精度更大。
- ◆浮点数的表示是近似值
 - ✓如显示的是1.0,计算机中实际可能是0.999999999... ,也可能是 1.000001...
- ◆使用浮点数要特别注意范围和精度问题!



数的范围和精度



鱼和熊掌 不可兼得




char, int, short, long, long long, unsigned ...

float, double, ...



C03-04: 浮点数的精度

```
#include <stdio.h>
const double eps = 1e-9;
int main()
    int x, y;
    double f = 0.0006;
    x = (int)(f * 10000);
    printf("%d\n", x);
    y = (int)((f + eps) * 10000);
    printf("%d\n", y);
    return 0;
```



思考: 为什么输出该结果?



注意:精度问题不仅仅是小数部分!

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    double f = 1234567890123456789;
    printf("%.0f",f);
    return 0;
}
```



1234567890123456800

思考:为什么整数部分也存 在精度问题,IEEE-754?



3.6 一维数组的存储和应用

◆数组表示一组相同类型的数,由具有相同名称和相同类型的

一组连续内存地址来表示

```
// 部分初始化, a的后6个元素自动初始化为0
int a[12] = {1, 3, 5, -2, -4, 6};
for (i=0; i<12; i++)
    printf("%d ", a[i]);
```

a[0]	a[1]	a[2]	a[3]	a[4]	a[5]	a[6]	a[7]	a[8]	a[9]	a[10]	a[11]
1	3	5	-2	-4	6	0	0	0	0	0	0

内存 (Memory)

		60FEF8 a	60FEF9	60FEFA	60FEFB	60FEFC	60FEFD	60FEFE	60FEFF
60FF00	60FF01	02	03					60FF23	24
26	27	60FF28							



数组的类型与大小

- ◆定义数组时,尽量指定数组的长度
 - ✓C99支持不定长数组,但建议尽量使用定长数组
- ◆sizeof运算符可以获得数据类型或变量的实际字节数

```
#define LENGTH 100
int a[LENGTH];
double b[LENGTH];
char c[LENGTH];
```

```
4, 4
8
1
40, 4
```



sizeof(para) 一元运算符,计算参数para所占的字节数,参数可以是变量、数组、类型等

```
int i;
double d;
char c;
float f[10];
printf("%d, %d\n", sizeof(i), sizeof(int));
printf("%d\n", sizeof(d));
printf("%d\n", sizeof(c));
printf("%d, %d\n", sizeof(f), sizeof(f[0]));
```



有关数组大小的问题

- ◆实际处理的问题可能很大,如淘宝数据几亿个用户(M个),几千万件商品(N件),数组是否应定义为a[M][N]?
- ◆数组大小多大合适?
 - ▼取决于计算机的能力、程序算法的设计、实际问题的需要
- ◆通常,全局数组可以比较大(但也不宜上百MB),局部数组比较小(通常几十KB)

```
#include <stdio.h>
//main函数外面,全局数组,可以很大
int voiceData[1<<20];</pre>
int main()
   //main函数里面,局部数组,
                          较小
   double stuScore[2000];
```

提示: 内存资源比较宝贵, 根据问题要求定义合适的大小



C03-05: 字符统计

- ◆给出标准输入字符序列,统计输入中的每个小写字母出现的 次数、所有大写字母出现的总次数、字符总数
- ◆问题分析
 - ✓统计大写字母的总次数
 - ▶如何判断大写字母?
 - ✓统计每个小写字母出现的次数
 - ▶如何保存每个小写字母出现次数?
 - ▶26个成员的数组,对应26个小写字母的次数

```
なながれて
```

CU3-U2 · 字经统计

```
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
#define N 26
int main(){
    int i, c;
    int upper=0, total=0, lower[N]= {0};
   while((c=getchar()) != EOF ){//读入一个字符
       if(islower(c)) //函数:判断是小事字母
           lower[c-'a']++;/<del>//如果c是'a'</del>,存入lower[0],如此类推
       else if(isupper(c))//函数: 判断是大写字母
           upper++;
       total++;
   for ( i=0; i<N; i++ ){
       if(lower[i] != 0)//把下标转换为对应的小写字母
           printf("%c: %d\n", i+'a', lower[i]);
    printf("Upper: %d\nTotal: %d\n", upper, total);
   return 0;
```

这里用法很巧妙

数组元素的下标来表示字母

'a' - 'a' -> 0 'b' - 'a' -> 1, ...,

数组元素 (整形) 用于计数

lower[0]计'a'出现次数, lower[1]计'b'出现次数,

•••

lower[c- 'a']++; 等价于 if(c == 'a') lower[0]++; ...

提示: 学会使用ctype头文件中各 类字符判断和转换函数!!



数组的复制和比较

◆一维数组的元素a[i]可以当作普通变量进行相应操作,但数组名a代表整个数组,不能参与普通变量的运算 ✓数组名实际上是地址,不允许对数组进行整体操作,不能整体输入和输出(除了字符串数组有特殊用法)

```
int a[12], b[12];
...
b = a;
tif( b == a )
printf("%d", a);
...
```

正确的做法

```
for(i=0; i<12; i++)
    b[i] = a[i];
for(i=0; i<12; i++)
    if(a[i] == b[i])
for(i=0; i<12; i++)
    printf("%d", a[i]);</pre>
```



数组的赋值与比较

◆可使用标准库函数实现数组的整体赋值(头文件: string.h)

函数原型:

void *memcpy(void *dest, void *src, size_t count);

用法:

memcpy(b, a, sizeof(a)); //把数组a的内容复制给数组b

a[0]	a[1]	a[2]	a[3]	a[4]	a[5]	a[6]	a[7]	a[8]	a[9]	a[10]	a[11]

内存 (Memory)										
	•••••	60FEF8 A	60FEF9	60FEFA	60FEFB	60FEFC	60FEFD	60FEFE	60FEFF	
60FF00	60FF01		•••	•••	27	60FF28	•••••			



总结:数据处理

- ◆进制转换
 - ✓二进制与十进制
 - ✓二进制与八进制、十六进制
- ◆整数编码:原码、反码和补码
 - ✓补码编码规则、数据范围
- ◆位运算
 - ✓基本运算规则、含义和使用
- ◆浮点数编码:基本编码原理、精度问题
- ◆一维数组的存储和应用