# 京峰教育 MYSQL 主从实战

## 3.7.1 MySQL 数据库集群拓展

MySQL 是一个开放源码的小型关联式数据库管理系统,开发者为瑞典 MySQL AB 公司,目前属于 Oracle 公司,MySQL 被广泛地应用在 Internet 上的中小型网站中。由于其体积小、速度快、总体拥有成本低,尤其是开放源码这一特点,许多中小型网站为了降低网站总体拥有成本而选择了 MySQL 作为网站数据库。

对应目前主流的 LAMP 架构来说,Mysql 更是得到各位 IT 运维、DBA 的青睐,目前mysql 已被 orcacle 收购,不过好消息是原来 mysql 创始人已独立出来自己重新开发了一个 MariaDB,而且使用的人数越来越多。而且 MariaDB 兼容 mysql 所有的功能和相关参数。


Mysql 常用的两大引擎有 MyISAM 和 innoDB,那他们有什么明显的区别呢,什么场合使用什么引擎呢?

MyISAM 类型的表强调的是性能,其执行数 度比 InnoDB 类型更快,但不提供事务支持,如果执行大量的 SELECT 操作, MyISAM 是更好的选择,支持表锁。

InnoDB 提供事务支持事务,外部键等高级 数据库功能,执行大量的 INSERT 或UPDATE,出于性能方面的考虑,应该使用 InnoDB表,支持行锁。

随着访问量的不断增加,Mysql 数据库压力不断增加,需要对 mysql 进行优化和架构 改造,可以使用高可用、主从复制、读写分离来、拆分库、拆分表进行优化。下面我们来学

# 习 MySQL 主从复制高可用如何来实现。



# 3.7.2 MySQL 主从复制原理剖析

Mysql 主从同步其实是一个异步复制的过程,要实现复制首先需要在 master 上开启 bin-log 日志功能,整个过程需要开启 3 个线程,分别是 Master 开启 IO 线程,slave 开启 IO 线程和 SQL 线程。

- a) 在从服务器执行 slave start,从服务器上 IO 线程会通过授权的用户连接上 master,并请求 master 从指定的文件和位置之后发送 bin-log 日志内容。
- b) Master 服务器接收到来自 slave 服务器的 IO 线程的请求后, master 服务器上的 IO 线程根据 slave 服务器发送的指定 bin-log 日志之后的内容 然后返回给 slave 端的 IO 线程。(返回的信息中除了 bin-log 日志内容外,还有本次返回日志内容后在 master

服务器端的新的 binlog 文件名以及在 binlog 中的下一个指定更新位置。)

c) Slave 的 IO 线程接收到信息后,将接收到的日志内容依次添加到 Slave 端的

relay-log 文件的最末端,并将读取到的 Master 端的 bin-log 的文件名和位置记录到 master.info 文件中,以便在下一次读取的时候能够清楚的告诉 Master

"我需要从某个 bin-log 的哪 个位置开始往后的日志内容,请发给我";

d) Slave 的 Sql 线程检测到 **relay-log 中新增加了内容后**,会马上解析 relay-log 的内容 成为在 Master 端真实执行时候的那些可执行的内容,并在自身执行。

# 3.7.3 MySQL 主从复制架构实战

环境准备: 192.168.1.103 为 master 主服务器、192.168.33.11 为 slave 从服务器。

在主和从服务器都安装 mysql 相关软件,命令如下:

yum install -y mysql mysql-devel mysql-server mysql-libs

安装完毕后,在 Master 修改 vi /etc/my.cnf 内容为如下:

[mysqld]

datadir=/data/mysql

socket=/var/lib/mysql/mysql.sock

user=mysql

# Disabling symbolic-links is recommended to prevent assorted security risks

symbolic-links=0

log-bin=mysql-bin

server-id = 1

auto\_increment\_offset=1

```
auto_increment_increment=2
 [mysqld_safe]
log-error=/var/log/mysqld.log
pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid
replicate-do-db =jfedu
创建/data/mysql 数据目录, mkdir -p /data/mysql;chown -R mysqld:mysqld
/data/mysql
启动 mysql 即可, service mysqld restart
然后修改 slave Mysql 数据库 my.cnf 配置文件内容如
[mysqld]
datadir=/data/mysql
socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
user=mysql
# Disabling symbolic-links is recommended to prevent assorted security risks
symbolic-links=0
server-id = 2
auto_increment_offset=2
auto_increment_increment=2
[mysqld_safe]
log-error=/var/log/mysqld.log
pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid
在 Master 数据库服务器上设置权限,执行如下命令:
```

# 

#### 然后在 slave 服务器指定 master IP 和同步的 pos 点:

change master to

master\_host='192.168.1.103',master\_user='tongbu',master\_password='123456

',master\_log\_file='mysql-bin.000006',master\_log\_pos=98;

在 slave 启动 slave start,并执行 show slave status G 查看 Mysql 主从状态:

```
[root@node2 ~] # mysql
Welcome to the MySQL monitor.
                                   Commands end with ; or \q.
Your MySQL connection id is 7
Server version: 5.0.95-log Source distribution
Copyright (c) 2000, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
mysql> slave start;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> show slave status\G
                               '1. row *****************
              Slave_IO_State: Waiting for master to send event
                 Master_Host: 192.168.149.128
Master_User: tongbu
Master_Port: 3306
               Connect_Retry: 60
             Master_Log_File: mysql-bin.000006
         Read Master Log Pos: 98
      Relay_Log_File: mysqld-relay-bin.000004
Relay_Log_Pos: 235
Relay_Master_Log_File: mysql-bin.000006
           Slave_IO_Running: Yes
Slave_SQL_Running: Yes
             Replicate_Do_DB:
```

Slave\_IO\_Running: Yes

Slave\_SQL\_Running: Yes 两个状态为 YES,代表 slave 已经启动两个线程,一个为 IO 线程,一个为 SQL 线程。

### 然后在 Master 服务器创建一个数据库和表,命令如下:

```
♥ 192.168.149.128 × ♥ 192.168.149.129
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
mysql> create database mysql_ab_test charset=utf8;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
mysql> show databases;
Database
information_schema
 mysql
| mysql_ab_test
 test
4 rows in set (0.00 sec)
mysql> use mysql_ab_test;
Database changed
mysql> create table t0 (id varchar(20), name varchar(30));
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysq1> show tables;
| Tables_in_mysql_ab_test |
1 row in set (0.00 sec)
```

然后去 slave 服务器查看是否有 mysql\_ab\_test 数据库和相应 t0 的表,如果存在则代表

#### Mysql 主从同步搭建成功:

```
√ 192.168.149.128 
√ 192.168.149.129 ×

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
mysql> show databases;
 Database
 information_schema
 mysql
| mysql_ab_test
 test
4 rows in set (0.00 sec)
mysql> use mysql_ab_test;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A
Database changed
mysql> show tables;
 Tables in mysql ab test
```

同样还可以测试在 master 服务器插入两条数据 在 slave 查看 insert 数据是否已同步:

#### 128 master 上执行如下图:

```
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement
mysql> use mysql_ab_test;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
mysql> insert into t0 values ("001","wugkl");
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> insert into t0 values ("002","wugk2");
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> select * from t0;
+-----+
| id | name |
+-----+
| 001 | wugkl |
| 002 | wugk2 |
+-----+
| 2 rows in set (0.00 sec)
mysql>
```

129 slave 上执行如下图,在 master 插入的数据已经同步到 slave 上:

```
√ 192.168.149.128 
√ 192.168.149.129 ×

[root@node2 ~]# mysql
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \gray{g}.
Your MySQL connection id is 12
Server version: 5.0.95-log Source distribution
Copyright (c) 2000, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
mysql> use mysql_ab_test;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A
Database changed
mysql> select * from t0;
  id
       name
       | wugk1
       | wugk2
 rows in set (0.00 sec)
```

自此 Mysql 主从搭建完毕,现在有一个问题,如果 master 服务器 down 机了,如何

快速恢复服务呢?

可以通过两种方法:

第一种方法,如果程序连接的是 master 的 IP, 直接在 slave 服务器上添加 master 的 IP 即可。这个手动去操作,而且需要花费时间比较长,可能还会出现误操作的情况,不推荐。

第二种方法,可以使用 keepalived、heartbeat 作为 HA 检测软件,检查 MySQL 服务是否正常,不正常则自动切换到 slave 上,推荐使用。

## 3.7.4 MySQL 主从注意事项

mysql 主从同步的原理:

- 1、在 master 上开启 bin-log 日志功能,记录更新、插入、删除的语句。
- 2、必须开启三个线程, 主上开启 io 线程, 从上开启 io 线程和 sql 线程。
- 3、从上 io 线程去连接 master , master 通过 jo 线程检查有 slave 过来的请求 , 请求日志、postsion 位置。
  - 4、master 将这些相应的日志返回给 slave slave 自己去下载到本地的 realy\_log 里面,

写入一个 master-info

日志记录同步的点。

- 5、slave 的 sql 线程检查到 realy-log 日志有更新,然后在本地去 exec 执行。
- 6、主从同步是属于异步方式。

20133

insert into table values ('wgkgood','wgkgood@163.com');

20134

insert into t1 values ('Linux 系统安装方法', 'dsfjsdklsdfjsdlk');

20135

change master to

master\_host='192.168.1.12',master\_user='tongbu',master\_password='123456',master\_log\_file='mysql-bin.000001',master\_log\_pos=272;

- 二、Mysql 主从同步, master 突然 down 机, 如何恢复:
- 1、slave 数据库必须启动,在 slave 上授权网站 IP 对数据库的访问权限。
- 2、修改网站服务器 config 目录下:
  config\_global.php config\_ucenter.php 把原先 master ip 改成 slave ip 地址。
- 3、重启 httpd 服务,切换成功。

作业:

1、在 master 上已经创建好了 discuz 数据库,同时有论坛,新建从,怎么同步数据? mysqldump > mysql.sql ;导入进去,再同步。

### 3.7.5 MySQL 主从同步故障解决方案

方法一: 忽略错误后 继续同步

该方法适用于主从库数据相差不大,或者要求数据可以不完全统一的情况,数据要求不严格的情况

解决:

Master 上执行: flush tables with read lock;

Slave 上执行:

stop slave;

#表示跳过一步错误,后面的数字可变

set global sql\_slave\_skip\_counter =1;

	start slave;		
	之后再用 mysql > show slave status\G 查看: Slave_IO_Running: Yes Slave_SQL_Running: Yes ok , 现在主从同步状态正常了。。。		
方式二:重新做主从,完全同步			
	该方法适用于主从库	数据相差较大,或者要求数据完全统一的情况	
	解决步骤如下:		
1)先进入主库,进行锁表,防止数据写入使用命令:		锁表,防止数据写入	
	mysql> flush table	es with read lock;	
	注意:该处是锁定为	只读状态,语句不区分大小写	
2)进行数据备份			
	#把数据备份到 mys	ql.bak.sql 文件	
[root@server01 mysql]#mysqldump -uroot -p -hlocalhost > mysql.s			
	这里注意一点:数据	库备份一定要定期进行,可以用 shell 脚本或者 python 脚本,	都
比较方便,确保数据万无一失			
	3)查看 master 状态		
	mysql> show mast	er status;	
	+	++	
	File	Position   Binlog_Do_DB   Binlog_Ignore_DB	
	+	++	

```
| mysqld-bin.000001 |
                        272 |
  1 row in set (0.00 sec)
  4)把 mysql 备份文件传到从库机器,进行数据恢复
  #使用 scp 命令
  [root@server01mysql]# scp mysql.sql root@192.168.1.13:/tmp/
  5)停止从库的状态
  mysql> stop slave;
  6)然后到从库执行 mysql 命令,导入数据备份
  mysql> source /tmp/mysql.sql
  7)设置从库同步,注意该处的同步点,就是主库/show master status 信息里的| File|
Position 两项
                       master host
                                        '192.168.1.12', master_user
           master
                                master_log_file = 'mysqld-bin.000001',
'tongbu',master_password >
                       123456',
master_log_pos=272;
  8)重新开启从同步
  mysql> start slave;
  9)查看同步状态
  mysql> show slave status\G 查看:
  Slave_IO_Running: Yes
  Slave_SQL_Running: Yes
  10)在 master 上解锁:
```

unlock tables;

