GInstaller 使用文档

Project GInstaller

Linux game installer/manager

Linux游戏服务器一键下载/管理工具

介绍

• 目前仅完美支持Debian11系统

(v2.2.4更新)

支持的Linux发行版: Debian10、11、12以及Ubuntu20.04、22.04

- 下载功能支持的游戏:
 - 1. 饥荒联机版
 - 2. Terraria泰拉瑞亚
 - 3. TShock泰拉瑞亚插件服
 - 4. tModLoader泰拉瑞亚模组服
 - 5. Minecraft-基岩版
 - 6. Minecraft-Java版
- 管理功能支持的游戏:
 - 1. 饥荒联机版

更新、开关服务器;修改服务器设置;自动更新;自动备份

2. tModLoader泰拉瑞亚模组服

开关服务器;更新游戏;一键下载/更新模组

3. Terraria泰拉瑞亚原版服

开关服务器

开始之前

本项目开始于2023年7月中旬,最初是准备自己用的,所以一切设计都围绕着我的习惯展开,包括支持的Linux发行版、使用方式、文件分布等等。**如果你不喜欢,请谨慎使用本工具**。

本篇手册会尽可能详细的说明所有参数、命令的用法和注意事项,并附上所参考的资料。希望能对你有所帮助。

最后,基于种种因素的考虑,现阶段的GInstaller不打算开源,如果你介意请不要使用。

目录

```
开始之前
目录
Installer下载
    1. 全局参数
    2. -basic
    3. -dst
    4. -tr
    5. -ts
    6. -mc-bds
    7. -mc-java
    8. -tmod
    9. --steam
    10. --sudo <USER>
    11. --set-color
    12. --swap <SIZE>
Manager管理
    1. dst命令
        --h, --help
        --u, --update
        --r, --start
        --q, --stop
        --l, --list
        --c,--setting
        --au,--auto-update
        --ab,--auto-backup
        --p,--person
    2. tmod命令
        --h, --help
        --r, --start
        --q, --stop
        --l, --list
        --mods
        --u, --update
    3. tr命令
        --h, --help
        --r, --start
        --q, --stop
        --l, --list
注意事项
```

Installer下载

GInstaller最初设计的功能,用于下载Linux端游戏服务器

用法: ./ginstaller [Options]

- 安装的游戏均在~/MyGames/目录下;
- 存档路径若未说明,则默认在~/GameSaves/目录。
- 如果未特别标注,则默认支持连续输入,即一次可以输入多个参数;
- 除有特别说明的参数外,其他参数不建议使用root账户运行。
- 有些参数以 "-" 开头, 有些以 "-- " 开头, 不要弄混了

• [Options] 可选参数:

```
-h,-help <!--参数说明-->
-v,-version <!--仅显示版本号-->
-u,-update <!--检查更新GInstaller-->
-basic <!--安装基础软件-->
-dst <!--饥荒联机版专用服务器工具-->
-tr <!--泰拉瑞亚-->
-ts <!--泰拉瑞亚插件服务器-->
-mc-bds <!--我的世界基岩版-->
-mc-java <!--我的世界Java版-->
-tmod <!--泰拉瑞亚模组服务器-->
-steam <!--单独安装SteamCMD-->
--sudo <USER> <!--简单设置sudo-->
--set-color <!--简单设置界面颜色-->
--swap <SIZE> <!--开启交换分区-->
```

1. 全局参数

-h, -help

显示用法说明

-v, -version

仅显示版本号

• -u, -update

检查更新GInstaller

附加参数

○ [+y]: 跳过更新确认

(均不支持连续输入)

2. -basic

需要root权限

- 1. 安装基础软件比如zip、curl;
- 2. 安装常用的软件比如vim;
- 3. 做一些软件设置的调整。

上述安装均通过系统自带的包管理器。

如果你不想使用此参数来一键安装软件,只需要保证 zip|unzip|curl|screen|sudo 这五个软件已安装,否则运行其他参数时会出错;

(不支持连续输入)

附加参数

[+s,+source]: 安装前换源[+u,+update]: 更新软件

3. -dst

- 1. 检查运行库;
- 2. 检查并安装SteamCMD;
- 3. 通过SteamCMD安装饥荒联机版专用服务器工具(Don't Starve Together Dedicated Server);

参考资料

Value developer: <u>SteamCMD文档</u>Fandom Wiki: 多人版切盖独立服务器

• Klei Forums: <u>Dedicated Server Quick Setup Guide - Linux</u>

4. -tr

1. 下载安装原版泰拉瑞亚服务器工具(Terraria Server)

<u>提示</u>: 泰拉瑞亚服务器支持同版本下的跨平台联机,即移动端与PC端可以一起联机。其中移动端需要官方原版(俗称为国际服)

参考资料

• 泰拉瑞亚官方中文Wiki: 泰拉瑞亚服务器

• 泰拉瑞亚官方中文Wiki: 指南:建立泰拉瑞亚服务器

5. -ts

- 1. 检查运行库;
- 2. 下载并安装TShock, 泰拉瑞亚第三方插件工具;

注意!!! 从官方发布地址(Github)下载速度可能会很慢

GInstaller在v2.5.1版本中引入了镜像站功能,从官方发布地址下载失败3次自动启用。

如果镜像站下载也失败,**GInstaller还支持手动上传软件包**。你需要做的是从各种途径下载最新的TShock软件包到自己的电脑上,**不要解压!!** 直接将软件包上传到Linux的~/目录然后运行-ts参数即可。

这里提供两个下载途径:

- Github上的<u>官方发布</u>,下载带有 *linux-x64 Re lease* 字样的zip文件;
- 在GInstaller发布的地方找一找,应该会附带有软件包;

<u>提示</u>: TShock服务器对应的客户端为原版泰拉瑞亚,不需要再另外下载游戏; 和原版泰拉瑞亚服务器同理, 支持同版本下的跨平台联机, 其中移动端需要国际服

参考资料

TShock for Terraria: <u>TShock文档</u>
 TShock项目地址: TShock on Github

6. -mc-bds

(不推荐)

下载安装我的世界基岩版服务器(Minecraft Bedrock Server)

默认存档路径为 ~/MyGames/Minecraft-BDS/worlds/

不推荐用本工具安装,因为开MC服务器有更好的选择: MCSManager(项目地址),目前这个项目很活跃,更新维护也积极。加上我不玩MC,对-mc-bds 参数只做过简单的测试,这个参数并不算已完成。如果你真的想用此参数来安装基岩版服务器,出现问题请及时联系

参考资料

• Fandom Minecraft Wiki: Minecraft服务器

• Fandom Minecraft Wiki: 基岩版专用服务器

• Fandom Minecraft Wiki: 教程/架设基岩版服务器

• Fandom Minecraft Wiki: 服务器配置文件server.properties

7. -mc-java

(不推荐)

下载安装我的世界Java版服务器(Minecraft Java Server)

默认存档路径为 ~/MyGames/Minecraft-Java/

同样因为更活跃稳定的项目<u>MCSManager(项目地址</u>),不推荐使用本工具进行安装。不过与-mc-bds不同的是,此参数已通过测试,可以放心使用。

-mc-java 安装的是原版服务器,如果你在寻找mod服与插件服,可以看看教程/架设Mod服务器

参考资料

• Minecraft官网: MINECRAFT: JAVA 版服务器

• Fandom Minecraft Wiki: Minecraft服务器

• Fandom Minecraft Wiki: <u>教程/架设Java服务器</u>

• Fandom Minecraft Wiki: <u>服务器配置文件server.properties</u>

8. -tmod

- 1. 检查安装运行库;
- 2. 下载安装tModLoader(TML), 泰拉瑞亚模组服;

注意!!! 从官方发布地址(Github)下载速度可能会很慢

GInstaller在v2.5.1版本中引入了镜像站功能,从官方发布地址下载失败3次自动启用。

如果镜像站下载也失败,**Ginstaller还支持手动上传软件包**,从各种途径下载最新的tModLoader软件包到自己的电脑上,**不要解压!!** 直接将软件包上传到Linux的~/目录然后运行-tmod参数即可。

这里提供两个下载途径:

- Github上的官方发布,下载 tModLoader.zip;
- 在GInstaller发布的地方找一找,应该附带有软件包;

提示: tmod需要另外下载客户端才能游玩; 官方目前未提供移动版, 所以tmod只支持PC联机

参考资料

- tModLoader官方Wiki: Starting a modded server
- tModLoader官方Wiki: tModLoader wiki

9. --steam

单独下载SteamCMD,不安装任何游戏。

SteamCMD的安装路径为 ~/steamcmd/

参考资料

• Value developer: <u>SteamCMD文档</u>

10. --sudo <USER>

需要root权限

为名为<USER>的用户简单配置sudo权限

- 权限具体为:任何命令均可提权至root运行,且无需密码
- 你可以自定义sudo权限,请保证<USER>能使用 apt

11. --set-color

简单设置用户界面的颜色

• 如果对设置的颜色不满意,请输入 mv ~/.bashrc.bak2 ~/.bashrc, 通过还原备份文件来重置设置。

12. --swap <SIZE>

需要root权限

开启交换分区,大小为<SIZE>, 只能从[2/4/8]三个值中选择一个,单位GB。

Manager管理

GInstaller管理游戏服务器。设计初期为单独的工具Manager,后来整合进了GInstaller

用法: ./ginstaller Commands [Options]

注意事项:_

- 所有命令需要<u>Installer下载</u>作为前置,否则会出现找不到游戏的情况
- 不支持连续输入
- 同样的,不建议使用root用户运行

- 这部分参考的资料和安装参数里的相同,不再单独列出
- 命令前没有" "

1. dst命令

用法: ./ginstaller dst [Options]

- 游戏路径 ~/MyGames/DST/
- 存档路径 ~/GameSaves/dst_gamesaves/

上传存档时请参考以下示例:

```
-- dst_gamesaves
|-- Cluster_1/
| |-- Master/ <--地面文件夹-->
| |-- Caves/ <--洞穴文件夹-->
| |-- cluster.ini <--服务器配置文件-->
| |-- cluster_token.txt <--服务器令牌-->
|
|-- Cluster_2/
| |-- Master/
| |-- cluster.ini
| |-- cluster_token.txt
```

- 上传存档时请保持默认的文件夹名 cluster_x/, X为数字。
- [Options] 可选参数:

```
--h,--help <!--显示简单的使用说明-->
--u,--update <!--更新-->
--r,--start <!--启动-->
--q,--stop <!--关闭-->
--l,--list <!--显示已启动的饥荒服务器-->
--c,--setting <!--修改存档设置-->
--au,--auto-update <!--饥荒自动更新-->
--ab,--auto-backup <!--存档自动备份-->
--p,--person <!--修改人员管理名单-->
```

--h, --help

显示 dst命令 的简单用法说明

--u, --update

手动更新饥荒联机版专服工具,并验证游戏完整性。

--r, --start

启动一个饥荒服务器。

输入此参数会依次询问三个问题:需要启动的存档序号?启动地面还是洞穴?64位or32位?

- 1. **存档序号? 输入** 数字。存档文件夹 Cluster_X/中"X"的值;
- 2. **地面还是洞穴? 输入** m/c/b 。根据你存档里的文件,m为地面,对应 Master/文件夹、c为洞穴;对应 Caves/文件夹。可以单独启动,b为地面洞穴一起启动;
- 3. **64位or32位?输入**y/n。输入y会以64位运行,n或者不输入则为默认的32位。

附加参数:

- [+w X]: 直接指定序号为X的存档, 跳过所有询问并直接启动
- [+64]: 启动64位饥荒, 缺省则启动32位
- [+m/+c]: 仅启动地面/洞穴, 缺省则同时启动

--q, --stop

保存并关闭一个饥荒服务器。

会显示出所有已启动的饥荒服务器,格式示例 "饥荒-1-地面"。中间的数字既是饥荒服务器的序号,也是存档对应的序号。

输入你想关闭的服务器序号,该序号下的地面与洞穴(如果有)会一起关闭。

注意! 不支持不保存关闭, 如有需要请手动关闭服务器

附加参数:

• [+w X]: 直接指定序号为X的存档, 跳过关于存档序号的询问

--I, --list

显示所有正在运行的饥荒服务器。

- 显示服务器名,格式示例 "饥荒-1-地面",中间的数字既是饥荒服务器的序号,也是存档对应的序号;
- 显示服务器启动的时间,格式(月/日/年 时间)

--c,--setting

修改饥荒服务器设置。

涵盖 cluster.ini 和 server.ini 里基本所有的配置项,包括初始生成的文件里没有的。数目太多这里就不列举了。使用时根据提示来修改

只有2个已经没有实际作用的,以及2个没明白有何作用的配置项不支持修改。

注意! 原理是修改存档里的配置文件,所以如果你的存档正在运行,需要重启才能使设置生效

附加参数:

• [+w X]: 直接指定序号为X的存档, 跳过关于存档序号的询问

--au,--auto-update

饥荒自动更新。

根据工具的提示进行设置

系统时间早上6:30、9:30检查饥荒专服工具是否有新版本,如果有将更新游戏并重启所有正在运行的服务器

注意!如果你不希望服务器自动重启(比如你的服务器在检查更新的时间有人在玩),请不要开启自动更新。

--ab,--auto-backup

饥荒存档自动备份。

根据工具的提示进行设置。备份的文件放在饥荒存档路径的 Auto_Backup/ 文件夹, zip格式 的压缩包,文件名为备份时的时间(年-月-日-时-分)

备份在系统时间**早晨9:00~次日凌晨1:00每两小时执行一次,其余时段每四小时执行一次**(考虑到凌晨大多数人在睡觉,用不到备份)。**备份最多留存30份(即不间断备份时的3天)**,请注意保留的时间

如果需要使用备份,将压缩包下载到本地,解压缩,删除原存档后重新上传即可。或者使用 zip命令,直接解压缩也可。

注意! 自动备份仅在存档运行时生效;如果存档被删,自动备份将自行取消。

--p,--person

修改人员管理名单。

- 一共三种名单: 管理员权限名单; 黑名单; 白名单。使用科雷ID识别玩家
- 一次仅能增加/删除一个ID

附加参数:

• [+w X]: 直接指定序号为X的存档, 跳过关于存档序号的询问

2. tmod命令

用法: ./ginstaller tmod [Options]

- 游戏路径: ~/MyGames/tModLoader/
- 存档路径: ~/GameSaves/tmodloader_gamesaves/

上传文件时请参考以下示例:

```
-- tmodloader_gamesaves/
|-- worlds/ <--世界存档文件夹-->
| |-- world1.wld
| |-- world1.wld.bak <--存档的备份-->
```

• [Options] 可选参数:

```
--h,--help <!--显示简单的使用说明-->
--r,--start <!--启动-->
--q,--stop <!--关闭-->
--l,--list <!--显示已启动的TML服务器-->
--mods <!--下载/更新模组-->
--u,--update <!--检查更新TML-->
```

--h, --help

显示 tmod命令 的简单用法说明

--r, --start

启动一个tModLoader服务器

GInstaller会询问你想启动的服务器序号?

序号与配置文件编号对应

- 通常情况下请直接回车,以保持默认序号1,即使用配置文件 serverconfig.txt 启动
- 输入大于1的数字X会使用配置文件 serverconfig-X.txt 启动

需要多开服务器的玩家可能会用到此功能:

- 创建一个新配置文件 serverconfig-x.txt , 将"X"设置为大于1的整数;
- 。 修改好配置文件内容;
- 。 运行此参数;
- 。 输入你在第一条中设定的数字;

提示: TMOD服务器的设置均来自于对应的配置文件, 请注意其内容的准确

--q, --stop

保存并关闭一个tModLoader服务器

- 1. 首先会列出所有已启动的tModLoader服务器,格式示例 "TMOD-1" ,最后数字即为服务器的序号。
- 2. 输入你想关闭的服务器序号,以关闭tModLoader服务器。

注意! 不支持不保存关闭, 如有需要请手动关闭服务器

--I, --list

显示所有正在运行的tModLoader服务器

- 显示服务器名,格式示例 "TMOD-1",最后的数字是tModLoader服务器的序号,也是对应配置文件序号;
- 显示服务器启动的时间,格式(月/日/年 时间)

--mods

通过install.txt文件下载/更新模组

请将 install.txt **文件放在** ~/GameSaves/tmodloader_gamesaves/**路径下**,即TML存档路径 install.txt是记录模组ID的文件,获取途径有两种,推荐方法一

- 游戏中选择"将已开启的模组打包成模组包",模组包路径中会自动生成install.txt,获取后可以删除模组包
- 新建文件并手动输入内容,保持一行一个ID即可。注:模组ID是创意工坊ID

--u, --update

检查更新tModLoader

更新时,GInstaller会**先备份旧版,再下载安装最新版tModLoader**,安装完成后读取*install.txt*下载 模组

备份文件会以zip压缩包的形式放在游戏路径 ~/MyGames/下, 命名为 tModLoader-版本号.zip。

新版本可能会存在与模组不兼容的情况,如出现,请删除现有的TML游戏路径,并将旧版本解压出来即可

3. tr命令

用法: ./ginstaller tr [Options]

• 游戏路径: ~/MyGames/Terraria/

• 存档路径: ~/GameSaves/terraria_gamesaves/

上传文件时请参考以下示例:

```
-- terraria_gamesaves/
|-- worlds/ <--世界存档文件夹-->
| |-- world1.wld
| |-- world1.wld.bak <--存档的备份-->
|
|-- Config/ <--配置文件路径,多开时会用到-->
| |-- serverconfig.txt
| |-- serverconfig-2.txt
```

• [Options] 可选参数:

```
--h,--help <!--显示简单的使用说明-->
--r,--start <!--启动-->
--q,--stop <!--关闭-->
--1,--list <!--显示已启动的TML服务器-->
```

--h, --help

显示 tr命令的简单用法说明

--r, --start

启动一个泰拉瑞亚原版服务器

GInstaller会询问你想启动的服务器序号?

序号与配置文件编号对应

- 通常情况下请直接回车,以保持默认序号1,即使用配置文件 serverconfig.txt 启动
- 输入大于1的数字X会使用配置文件 serverconfig-X.txt 启动

需要多开服务器的玩家可能会用到此功能:

- 。 创建一个新配置文件 serverconfig-x.txt ,将"X"设置为大于1的整数;
- 。 修改好配置文件内容;
- 。 运行此参数;
- 。 输入你在第一条中设定的数字;

提示: 泰拉瑞亚服务器的设置均来自于对应的配置文件, 请注意其内容的准确

--q, --stop

保存并关闭一个泰拉瑞亚服务器

- 1. 首先会列出所有已启动的服务器,格式示例"泰拉-1",最后数字即为服务器的序号。
- 2. 输入你想关闭的服务器序号,以关闭服务器。

注意! 不支持不保存关闭, 如有需要请手动关闭服务器

显示所有正在运行的泰拉瑞亚服务器

- 显示服务器名,格式示例"泰拉-1",最后的数字是服务器的序号,也是对应配置文件序号;
- 显示服务器启动的时间,格式(月/日/年 时间)

注意事项

- 1. 再次重复,除了几个标注的参数外,其他不建议使用root用户运行
- 2. v2.2.4版本更新,已加入对Debian和Ubuntu常用版本的支持同时不受支持的Linux发行版将无法运行GInstaller
- 3. "连续输入"指的是一次性输入多个参数。
- 4. 附加参数均支持连续输入。
- 5. 如需手动下载TShock与tModLoader却下载不到,来QQ群里找一定会有。
- 6. 本项目现阶段不开源,但是你有任何关于GInstaller的问题都可以来找我,我可以提供帮助。
- 7. **有问题如何联系我?** 推荐QQ群, 其他途径诸如B站评论、私信等等不一定能及时回复。
- 8. 感谢你看到这里, 其他事项等我想起来了再补充......

下面是些无关紧要的废话,可以直接跳过

作为传统派加上应用较浅,我对于Linux始终倾向于手动敲命令。今年因为各种原因,接触了不少新机器,每次都手动装软件、调设置等等。步骤不多,但总会忘掉那么几步,在之后的某一天冷不丁给我打断一下。虽说靠烂笔头(记事本)解决了这个问题,但人总是会接触新事物的,6、7月又发生了一些事情,促使我下决心,利用空余时间把烂笔头转换成一个一劳永逸的小工具。

由于是准备自己用的项目,还是shell脚本零基础,所以最初只写了3个参数;写完后想着发出来让有类似需求的人也能用,于是改进了部分功能,顺便多加了2个参数;之后又想到对小白友好一点,做了大量界面优化;还加入了更多的参数。下载工具写完又计划着写了管理工具Manager......终于在二十五天后做出了现在你看到的GInstaller。

如果你只想简单的使用,推荐你把这篇文档作为辅助,因为你更需要简单实用的教程;

如果你想了解全部功能,建议你浏览一遍本文档;

如果你和我一样偏传统,喜欢自己敲这些不复杂的命令,我也推荐你浏览一遍这篇文档,说不 定能在我附上的资料里,找到你想要的东西;