

淡水浮游细菌群落采集、过滤与保存

2 Sampling, filtration and storage of bacterioplankton community in freshwater

- 3 续子杰 1, 2, 肖鹏 1, 杨义刚 1, 2, 杨军 1, *
- 4 1水生态健康研究组,城市环境与健康重点实验室,福建省流域生态重点实验室,中国科学院城市环境
- 5 研究所,厦门,福建;2中国科学院大学,北京
- 6 *通讯作者邮箱: jyang@iue.ac.cn

7

1

- 8 摘要: 浮游细菌是水体中营浮游生活的原核生物,是水生态系统的重要组成部分。本文
- 9 介绍了淡水水体中浮游细菌群落过滤富集方法和有关注意事项。本方法可应用于水体微
- 10 生物研究,所收集的浮游细菌样品适用于下游的生物大分子提取、DNA和RNA测序等
- 11 实验。
- 12 关键词:淡水,浮游细菌,自由生细菌,颗粒附着生细菌,过滤收集

13

14

浮游细菌

- 15 浮游细菌是水体中营浮游生活的原核生物,具有极高的物种多样性,是淡水和海洋生态
- 16 系统的重要组成部分,在物质循环过程中发挥关键作用。绝大多数细菌细胞(个体)大
- 17 小为 0.2-2 μm。然而,在自然水体中,浮游细菌具有两种常见的生活方式:自由生和颗
- 18 粒附着生。两类细菌在生活方式、群落组成、生态功能等方面存在显著差异,我们有必
- 19 要分别进行研究。自然水体中浮游细菌数量虽然很高,过滤富集是最常见的一种方法。
- 20 本文以深水水库为例介绍淡水水体中浮游细菌群落采集、过滤富集采样及保存方法。

2122

材料与试剂

- 23 1. 聚碳酸酯滤膜 (3 μm: Millipore, TSTP04700; 0.22 μm: Millipore, GTTP04700)
- 24 2. 200 μm 尼龙筛网 (绍兴华丰, 80 目)
- 25 3. 2 ml 离心管(KIRGEN, catalog number: KG2111)
- 26 4. 铝箔纸 (CLEANWRAP, catalog number: CF-3)
- 27 5. 盐酸 (国药集团, catalog number: 10011018)

28

29 仪器设备



- 30 1. 水深测深仪(Speed Tech, model: SM-5)
- 31 2. 多参数水质分析仪(Hach, model: Hydrolab DS5)
- 32 3. 采水器(武汉轩仕霖, model: MY-013)
- 33 4. 水泵及配套水管、电源(丰远, model: FY-2-48DC)
- 34 5. 不锈钢无菌过滤器及配套玻璃滤杯、砂芯滤头(天津津腾, model: JTFA0214)
- 35 6. 无油隔膜真空泵(上海亚荣, model: SHZ-III)
- 36 7. 抽滤瓶 (成都蜀牛, model: GG-17)
- 37 8. 超低温冰箱(Thermo, model: ULT1386-5v)
- 38 9. 高压灭菌锅(TOMY, model: Sx-500)
- 39 10. 5 L 量杯 (广州锂阁, model: LG01-112-9)
- 40 11. 500 ml 量筒(Nalgene, model: 3664-0050PK)

42 实验步骤

41

- 43 一、野外水体样品采集:
- 44 1. 选择合适的采样站位,使用测深仪测量水深,现场拍照并记录采样时间(精确到分
- 45 钟)、天气和周围环境情况。
- 46 2. 使用多参数水质分析仪测定采样站位水体剖面的水质参数:提前设置多参数水质分
- 47 析仪存储文件名,对分析仪进行校准;连接好主机、电缆和牵引绳(带刻度),并
- 48 确认各连接口是否牢固;拉动牵引绳,将探头完全沉没到水体中,待数据稳定后保
- 49 存数据(以分析仪面板上水深数据为准),向下移动探头、每间隔 0.5 m 进行测定并
- 50 保存数据 1 次。如果仅采集表层水体样品,则通常测定距离水体表面 0.5 m 处的水
- 51 质参数。
- 52 3. 明确水体分层状况(以温跃层或氧跃层为例):根据水温在水体垂直剖面分布情况
- 53 确定温度急剧变化的水层(温跃层),其上层和下层分别为湖上层、湖下层;根据
- 54 水体中溶解氧的垂直剖面分布情况确定溶解氧急剧变化的水层,即氧跃层。此外,
- 55 还可根据真光层和叶绿素最大层等特征划分不同水层、确定采样水深。通常,根据
- 56 研究目的和实际需求选择水层划分方法。
- 57 4. 水体样品采集:根据上一步骤明确取样水层后,使用 5 L 采水器或水泵套件分别对
- 58 不同水层水样进行采集,采集前应检查采水器是否完好(如底部出水口有无堵塞,



- 59 挂耳是否松动,上盖是否开裂);水泵套装是否正常(如水管接头是否漏水,电线
- 60 是否磨损, 电池电量)。
- 61 5. 采集的水体样品灌装于相应的聚乙烯塑料桶,塑料桶桶身应提前标记样品编号、采
- 62 样深度、采样时间等重要信息,并使用对应深度的原水润洗3遍,防止样品交叉污
- 63 染。
- 64 6. 采集的水样需要在1小时内送回实验室,立即进行处理;或放置于车载低温冰箱
- 65 4℃保存并运回实验室。

66

- 67 二、浮游细菌过滤富集前准备:
- 68 1. 离心管、抽滤瓶、滤杯、滤头应提前用高压灭菌锅灭菌(121 ℃, 30 分钟), 并使
- 69 用烘箱 (60 ℃) 烘干。
- 70 2. 玻璃砂芯过滤装置如果出现堵塞问题可将其置于 1:10 盐酸(体积
- 71 比)浸泡过夜(浸泡至砂芯会重新变白色),再使用超纯水清洗干净。
- 72 3. 过滤前,利用超纯水检查玻璃砂芯过滤装置是否漏水,如有漏水情况应及时更换。
- 73 4. 如果需要区分自由生浮游细菌和颗粒
- 74 附着生浮游细菌样品,抽滤瓶应提前用铝箔纸密封,使用高压灭菌锅灭菌(121℃
- 75 , 30 分钟), 并放至室温, 经超纯水润洗后再使用。

76

- 77 三、浮游细菌过滤富集:
- 78 1. 将玻璃砂芯过滤装置、不锈钢无菌过滤器、抽滤瓶和真空泵连接
- 79 组装好,确保玻璃砂芯过滤装置不漏水、整套装置不漏气。
- 80 2. 将聚乙烯塑料桶中的原水摇匀后,使用 200 μm 尼龙筛网过滤至 5 L 量杯,先过滤
- 81 50 mL 水样润洗量杯、量筒和过滤装置, 弃去润洗水后再过滤一定体积的原水用于
- 82 收集浮游细菌样品。注意:不同水样的量杯和量筒提前做好标记,不得混用。
- 83 3. 浮游细菌整体群落富集:
- 84 1) 使用镊子将 0.22 µm 聚碳酸酯滤膜置于玻璃砂芯滤芯中央 (镊子在使用前进行
- 85 高温灭菌(121℃, 30分钟)、烘干),用配套滤杯固定并夹紧后,添加适当体积
- 86 的原水样品,启动真空泵,调整抽滤系统内气压至 0.02 MPa。水样可多次添加,
- 87 直至收集的样品量能满足后续实验要求,一般每次加水样量不少于 50 mL。通



- 88 常,每张滤膜的过滤总时长不得少于 30 分钟,以确保收集到足够的细菌生物量。 89 富营养化较严重的水体过滤水样体积约 200 mL,贫营养水体过滤水样体积可超 90 过 2000 mL。注意:一定要记录过滤时间和过滤水样的体积。
- 2) 完成样品过滤富集后,将铝箔纸裁剪至合适大小,用镊子夹住滤膜的白色边缘,将滤膜转移至铝箔纸中央,将铝箔纸对折至长条状放入灭菌后的2mL离心管保存。此过程中,镊子尖部严禁触碰滤膜中央的细菌样品区;对折铝箔纸时应保证滤膜中央的样品区不被铝箔纸污染。如果出现样品污染或滤膜破损,则该样品作废。
- 96 3) 离心管应写明样品编号、过滤时间、过滤体积和管内滤膜数量等信息,记录 97 字迹要清晰。注意:上述信息至少标记两遍、防止信息缺失。
- 98 4. 自由生、附着生浮游细菌样品富集:
- 99 为区分自由生、颗粒附着生浮游细菌,需要使用不同孔径滤膜收集样品。鉴于目前 100 国际上没有统一的标准孔径用于定义、区分自由生细菌和颗粒附着生细菌,本实验 中以最常用的 3 μm 孔径为例进行介绍,具体方法如下:
- 102 1) 抽滤瓶应提前用铝箔纸密封,使用高压灭菌锅灭菌(121 ℃,30 分钟),并放
 103 至室温,利用超纯水润洗干净。
- 2) 组装好抽滤系统后,使用镊子将 3 μm 孔径聚碳酸酯滤膜置于玻璃砂芯滤芯中 央,用配套滤杯固定并夹紧后,添加 50 mL 原水样品,启动真空泵,调整抽滤 系统内气压至 0.02 MPa,样品过滤好后过滤水用于润洗抽滤瓶再倒掉。注意: 每次更换不同的样品都需要重新润洗抽滤瓶,以防止样品交叉污染。
- 108
 3) 重新组装好抽滤系统后,继续添加原水样品直至收集的样品量满足后续要求。
 109 收集到 3 μm 孔径滤膜上的浮游细菌可以当作颗粒附着生细菌,记录过滤持续
 110 时间和过滤水样体积。注意:每张滤膜收集水样的过滤时间不得少于 30 分钟。
- 4) 完成过滤后,取下 3 μm 孔径聚碳酸酯滤膜并用铝箔纸包裹,放入灭菌后的 2
 mL 离心管保存。将上一步骤中产生的过滤后水样收集至干净的 5 L 量杯,用
 于收集自由生浮游细菌。
- 5) 将 0.22 μm 孔径聚碳酸酯滤膜置于玻璃砂芯滤芯中央,用配套滤杯固定并夹紧 后,启动真空泵。当抽滤系统内气压降至 0.02 MPa 后,添加上一步骤中经 3 μm



116	孔径滤膜过滤的水样,每张滤膜收集过滤水样的过滤时间不得少于30分钟。记
117	录过滤持续时间和过滤水样体积。

6) 完成过滤后,取下 0.22 μm 聚碳酸酯滤膜并用铝箔纸包裹,放入无菌的 2 mL 离心管保存。离心管外壁应写明样品编号、过滤时间、过滤体积、滤膜孔径和 管内滤膜数量等信息,字迹清晰,且上述信息至少标记两遍防止信息缺失。

121

118

119

120

- 122 四、浮游细菌样品保存与仪器整理:
- 123 1. 样品过滤富集完成后,将装有样品的离心管按顺序放置、保存在-
- 124 80 ℃超低温冰箱,用于后续实验;
- 125 2. 为了保证以后实验结果的验证,每份样品过滤收集 3-6 份重复样本;
- 3. 样品采集、过滤富集、保存等实验操作需要准确、详细地记录于实验记录本
- 127 上;
- 4. 玻璃砂芯过滤装置、抽滤瓶应使用超纯水彻底清洗并自然风干,以防止细菌生长污染;
- 1305. 不锈钢无菌过滤器内的存水应及时倒出,并打开过滤器阀门保证空气流通,防131止细菌生长和器材生锈。

132

133 致谢

- 134 感谢国家自然科学基金(91851104, 31370471)、福建省自然科学基金(2019J02016)的
- 135 资助。

136

137

参考文献

- 138 1. Xue, Y. Y., Yu, Z., Chen, H. H. Yang, J. R., Liu, M., Liu, L. M., Huang, B. Q., Yang, J. (2017).
- 139 <u>Cyanobacterial bloom significantly boosts hypolimnelic anammox bacterial abundance in a</u>
- subtropical stratified reservoir. FEMS Microbiol Ecol 93: fix118.
- 2. Liu, M., Liu, L. M., Chen, H. H. Yu, Z., Yang, J. R., Xue, Y. Y., Huang, B. Q., Yang, J. (2019).
- 142 <u>Community dynamics of free-living and particle-attached bacteria following a reservoir. Microcystis</u>
- 143 <u>bloom.</u> *Sci Total Environ* 660: 501–511.